## Sistemas Operacionais

Concorrência
e Comunicação entre
Processos

## Tarefas e Processos concorrentes



## Índice

- Tarefas e processos cooperativos
- Dependência de tarefas
- Motivação
- Comunicação entre processos IPC

## **Tarefas e Processos Cooperativos**


Processos concorrentes

Cooperativos

**Independente** – Não afeta nem é afetado por outros processos.

Inter-dependente ou Cooperativo – Pode afetar e ser afetado por outro processo executado no sistema.

## Tarefas e Processos Cooperativos



Um processo que não compartilha dados com outro → **Independente** 

Quaisquer processos que compartilhem dados entre si → Inter-dependentes ou cooperativos

## Tarefas e Processos cooperativos




### Tarefas e Processos Cooperativos

Sistemas complexos são implementados como uma estrutura com várias tarefas que cooperam entre si para atingir os objetivos da aplicação.


Nem sempre um programa sequencial é a melhor solução

#### 1. Sequenciais





Objetivo

#### 2. Cooperativos



#### 2. Cooperativos





# Por que implementar sistemas baseados em Processos Cooperativos?

- -Atender vários usuários simultâneos
  - Compartilhar informações (entre usuários simultâneos)
- -Maior velocidade de processamento (Múltiplas CPU's)
- -Modularidade
- -Aplicações interativas


# Por que implementar sistemas baseados em Processos Cooperativos?

#### -Atender vários usuários simultâneos

- Compartilhar informações (entre usuários simultâneos)
- -Maior velocidade de processamento (Múltiplas CPU's)
- -Modularidade
- -Aplicações interativas


## Múltiplos usuários (serviços)

#### Vários Usuários / Compartilhamento de informações



## Múltiplos usuários (serviços)

#### Vários Usuários / Compartilhamento de informações




⇒ Atendimento "simultâneo"

# Por que implementar sistemas baseados em Processos Cooperativos?

- -Atender vários usuários simultâneos
  - Compartilhar informações (entre usuários simultâneos)
- -Maior velocidade de processamento (Múltiplas CPU's)
- -Modularidade
- -Aplicações interativas

## Múltiplos processadores

Velocidade de processamento (Múltiplas CPU's)



A aplicação é "separada" em várias tarefas paralelas

# Por que implementar sistemas baseados em Processos Cooperativos?

- -Atender vários usuários simultâneos
  - Compartilhar informações (entre usuários simultâneos)
- -Maior velocidade de processamento (Múltiplas CPU's)
- -Modularidade
- -Aplicações interativas

#### Divisão dos trabalhos

#### **Modularidade**

Sistemas muito **complexos** podem ser melhor organizados dividindo-se suas atribuições em módulos sob a responsabilidade de **tarefas interdependentes** 

⇒ Módulos interdependentes

# Por que implementar sistemas baseados em Processos Cooperativos?

- -Atender vários usuários simultâneos
  - Compartilhar informações (entre usuários simultâneos)
- -Maior velocidade de processamento (Múltiplas CPU's)
- -Modularidade
- -Aplicações interativas

#### Sistemas interativos

#### Aplicações interativas

- -Navegadores
- -Editores de texto
- -Jogos

•Ex.: Navegador


Tarefas relacionadas à interface respondem a comandos dos usuários

- •Outras tarefas:
  - -Comunicação com a rede
  - -Revisão ortográfica
  - -Renderização de imagens na tela

## Comunicação entre Tarefas



## Comunicação entre Tarefas



## Comunicação entre Tarefas


Comunicação: Compartilhamento de informações necessárias à execução de cada tarefa.

Coordenação: Das atividades para que os resultados sejam coerentes (sem erros).

**Sincronização:** O acesso ao recurso compartilhado exige a sincronização de processos vinculada a uma condição.

## Escopo da Comunicação

- Intra-processo
- Inter-processos
- Inter-sistemas



Comunicação intra-processo ( $ti \rightarrow tj$ ), inter-processos ( $tj \rightarrow tk$ ) e inter-sistemas ( $tk \rightarrow tl$ ).

## Formas de Comunicação

## Aspectos a considerar na definição dos mecanismos de comunicação

- Conexão
- Sincronismo exigido
- Formato dos dados
- •Necessidade de Buffers
- •Quantidade de *Transmissores* e *Receptores*

• . . .

## Formas de Comunicação

## Aspectos a considerar na definição dos mecanismos de comunicação

- Conexão
- Sincronismo exigido
- Formato dos dados
- •Necessidade de Buffers
- •Quantidade de *Transmissores* e *Receptores*

• . . .

**IPC** – Inter-Process Communication

#### **IPC - Inter-Process Communication**

#### **Duas abordagens:**

- •Transmissão de mensagens
- Memória Compartilhada

#### **IPC - Inter-Process Communication**

#### **Duas abordagens:**

- •Transmissão de mensagens
- Memória Compartilhada


## Transmissão de mensagens

- Forma de conexão
- Sincronismo exigido
- Formato dos dados
- •Necessidade de Buffers
- •Quantidade de *Transmissores* e *Receptores*

### Comunicação Direta ou Indireta

Comunicação → Duas primitivas: *Enviar* e *Receber* 


Comunicação **Direta**:



O emissor identifica claramente o receptor e vice-versa

### Comunicação Direta ou Indireta

#### Comunicação Indireta:



- •Emissor e receptor não precisam se conhecer
- Mais flexível ⇒ mais utilizado

## Formas de Comunicação


- Conexão
- Sincronismo exigido
- Formato dos dados
- •Necessidade de Buffers
- •Quantidade de *Transmissores* e *Receptores*

#### **Sincronismo**

#### A comunicação entre tarefas pode ser:


- •Síncrona
- Assíncrona
- Semi-síncrona

## Comunicação Síncrona




Envio e recepção de dados **bloqueiam** as tarefas envolvidas até a **conclusão** da comunicação

## Relembrando...




# Comunicação Assíncrona



Envio e recepção não são "bloqueantes".

# Comunicação Semi-Síncrona



Comportamento síncrono (bloqueio) durante um prazo pré-definido. Primitivas recebem um parâmetro extra → enviar(dados, destino, <u>prazo</u>)

# Formas de Comunicação

- Conexão
- Sincronismo exigido
- Formato dos dados
- •Necessidade de Buffers
- •Quantidade de *Transmissores* e *Receptores*

## Formato de envio


## Duas formas básicas:

- Sequência de mensagens
- Fluxo sequencial

## Sequência de mensagens

- •Cada mensagem é um pacote de dados
- Pacote é recebido ou descartado pelo receptor em sua íntegra
- •Não existe a possibilidade de receber "meia mensagem"
- •Exemplos message queues do UNIX e os protocolos de

rede UDP




## Fluxo sequencial (orientado a conexão)

- •O canal de comunicação é visto como um arquivo
- O emissor "escreve" dados nesse canal
- Dados serão "lidos" pelo receptor respeitando a ordem de envio
- Dados podem ser lidos byte a byte ou em grandes

blocos

Ex: pipes do UNIX e o protocolo de rede TCP/IP




# Formas de Comunicação

- Conexão
- Sincronismo exigido
- Formato dos dados
- Necessidade de Buffers
- •Quantidade de *Transmissores* e *Receptores*

## Capacidade do Canal

Comunicacao Assíncrona ⇒ *Buffers* são imprescindíveis



Buffers permitem armazenar temporariamente os dados em trânsito


## Capacidade do Canal

Capacidade nula (n = 0): neste caso, o canal não pode armazenar dados.

Capacidade infinita ( $n = \infty$ ): o emissor sempre pode enviar dados, que serão armazenados no *bu*ff*er* do canal enquanto o receptor não os consumir.

Capacidade finita ( $0 < n < \infty$ ): uma quantidade finita de dados pode ser enviada pelo emissor sem que o receptor os consuma.

## Buffer com Capacidade Nula




Comunicação síncrona → Rendez-Vous (Encontro) Comunicação assíncrona → Inviável

## Buffer com Capacidade Infinita

- •Não existe na prática, pois todos os sistemas de computação têm capacidade de memória e de armazenamento *finitas*.
- •É útil no estudo dos algoritmos de comunicação e sincronização ← *modelagem* e *análise* menos complexas.


## Buffer com Capacidade Finita

## **Ex**: n = 2



## Buffer com Capacidade Finita

#### Ex: n = 2



## Canal já saturado:


- 1.Emissor bloqueado(comportamento síncrono) ou..
- 2.Retorno de erro (comportamento assíncrono)

# Formas de Comunicação

- Conexão
- Sincronismo exigido
- Formato dos dados
- •Necessidade de Buffers
- •Quantidade de *Transmissores* e *Receptores*

#### 1:1:

- •Um emissor e um receptor interagem através do canal de comunicação
- •Exemplo: pipes Unix e protocolo TCP.




## **M:N**:

Um ou mais emissores enviam mensagens para um ou mais receptores.

## **M:N**:

Um ou mais emissores enviam mensagens para um ou mais receptores.

1 - Cada mensagem é recebida por apenas um receptor




## **M:N**:

Um ou mais emissores enviam mensagens para um ou mais receptores.

2 – Cada mensagem é recebida por todos os receptores

Difusão (multicast)





## Canal confiável


O canal transporta os dados enviados para seus receptores, respeitando seus valores e a ordem em que foram enviados

#### Canal confiável

O canal transporta os dados enviados para seus receptores, respeitando seus valores e a ordem em que foram enviados

## Canal não-confiável

Caso contrário



## Perda de dados

- Nem todos os dados enviados chegam ao destino
- Perdas de mensagens (comunicação orientada a mensagens)
- Perdas de sequências de bytes (comunicação orientada a fluxo de dados)

## Perda de integridade

- Os dados enviados chegam ao destino, mas...
- Podem ocorrer modificações em seus valores

#### Perda da ordem


- Todos os dados enviados chegam íntegros ao destino, mas...
- O canal não garante que eles serão entregues na ordem em que foram enviados
- Um canal em que a ordem dos dados é garantida é denominado canal FIFO ou canal ordenado

## **IPC - Inter-Process Communication**

## **Duas abordagens:**


- •Transmissão de mensagens
- Memória Compartilhada

## Inter-processos / Inter-sistemas



Transmissão de mensagens: Ineficiente para comunicação volumosa e frequente


# Memória Compartilhada



# Memória Compartilhada


- Maioria dos SO`s oferece mecanismos para compartilhamento de memória
  - Núcleo cria a área compartilhada
  - Núcleo gerencia processos que a utilizam
  - Controle de Acesso ao conteúdo é definido pelo processo e implementado pelo Núcleo

1 -




O processo *pa* solicita ao núcleo a **criação** de uma área de *memória compartilhada*, informando o **tamanho** e as **permissões** de acesso; o **retorno** dessa operação é um identificador (*id*) da área criada.

2 -




O processo *pa* solicita ao núcleo que a área recém-criada seja anexada ao seu espaço de endereçamento; esta operação retorna um ponteiro para a nova área de memória, que pode então ser acessada pelo *processo*.

3 -




O processo *pb* requisita e obtém o identificador *id* da área de memória criada por *pa*.

4 -



O processo *pb* solicita ao núcleo que a área de memória seja anexada ao seu espaço de endereçamento e recebe um ponteiro para o acesso à mesma.

## Memória Compartilhada - Uso



Os processos *pa* e *pb* acessam a área de memória compartilhada usando os ponteiros informados pelo núcleo.

## Memória Compartilhada - Uso

## Nota:

Ao solicitar a **criação** da área de memória compartilhada, *pa* define as **permissões** de acesso à mesma; por isso, o pedido de **anexação** da área de memória feito por *pb* pode ser **recusado** pelo **núcleo**, se violar as **permissões** definidas por *pa*.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/mman.h>
int main (int argc, char *argv[])
  int fd, value, *ptr;
  // Passos 1 a 3: abre/cria uma area de memoria compartilhada
  fd = shm_open("/sharedmem", O_RDWR|O_CREAT, S_IRUSR|S_IWUSR);
  if(fd == -1) {
     perror ("shm_open");
     exit (1) ;
  // Passos 1 a 3: ajusta o tamanho da area compartilhada
  if (ftruncate(fd, sizeof(value)) == -1) {
     perror ("ftruncate");
     exit (1);
  }
  // Passos 2 a 4: mapeia a area no espaco de enderecamento deste processo
  ptr = mmap(NULL, sizeof(value), PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
  if(ptr == MAP_FAILED) {
     perror ("mmap");
     exit (1);
  }
  for (::) {
     // Passo 5: escreve um valor aleatorio na area compartilhada
     value = random () % 1000 ;
     (*ptr) = value ;
     printf ("Wrote value %i\n", value) ;
     sleep (1);
     // Passo 5: le e imprime o conteudo da area compartilhada
     value = (*ptr) ;
     printf("Read value %i\n", value);
     sleep (1);
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h
#include <sys/mman.h>
int main (int argc, char *argv[])
  int fd, value, *ptr;
   // Passos 1 a 3: abre/cria uma area de memoria compartilhada
  fd = shm_open("/sharedmem", O_RDWR|O_CREAT, S_IRUSR|S_IWUSR);
     perror ("shm_open");
     exit (1) ;
  // Passos 1 a 3. ajusta o tamanho da area compartilhada
  if (ftruncate(fd, sizeof(value)) == -1) {
    perror ("ftruncate");
     exit (1);
  // Passos 2 a 4. mapeia a area no espaco de enderecamento deste processo
  ptr = mmap(NULL, sizeof(value), PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
  if(ptr == MAP_FAILED) {
     perror ("mmap");
     exit (1);
  }
  for (::) {
     // Passo 5: escreve um valor aleatorio na area compartilhada
     value = random () % 1000 ;
     (*ptr) = value ;
     printf ("Wrote value %i\n", value);
     sleep (1);
     // Passo 5: le e imprime o conteudo da area compartilhada
     value = (*ptr) ;
     printf("Read value %i\n", value);
     sleep (1);
```

# Exemplos de comunicação entre processos


- Unix Message Queues
- FreeRTOS Message Queues
- Pipes

# **UNIX Message Queues - POSIX**



### **UNIX Message queues**

Syscall POSIX - "Portable Operating System Interface [for Unix]" - Padrão IEEE



#### **UNIX Message queues**

Syscall POSIX - "Portable Operating System Interface [for Unix]" - Padrão IEEE

- mq\_open: abre ou cria uma nova fila;
- mq\_setattr e mq\_getattr: ajustar ou obter atributos da fila;
- mq\_send: envia mensagem para fila;
- mq\_timedsend: define prazo máximo de espera;
- mq\_receive: recebe mensagem da fila;
- mq\_timedreceive: define prazo máximo de espera;
- mq\_close: fecha o descritor da fila criado por mq\_open;
- mq\_unlink: remove a fila do sistema.

# UNIX Message queues - Receptor


```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <mqueue.h>
4 #include <sys/stat.h>
5
6 #define QUEUE "/my_queue"
8 int main (int argc, char *argv[])
9 {
10
         mqd_t
                            queue; // descritor da fila de mensagens
11
         Structmq_attr
                            attr; // atributos da fila de mensagens
12
                            msg; // mensagens contendo um inteiro
         Int
13
14
         // define os atributos da fila de mensagens
15
         attr.mq_maxmsg
                            = 10; // capacidade para 10 mensagens
16
                            = sizeof(msg); // tamanho de cada mensagem
         attr.mq_msgsize
17
         attr.mq_flags
                            = 0;
```


```
21 // caso a fila exista, remove-a para destruir seu conteudo antigo
22 mq_unlink (QUEUE);
23
24 // abre ou cria a fila
25 if ( (queue = mq_open (QUEUE, O_RDWR|O_CREAT, 0666, &attr)) = = -1)
26 {
27
          perror ("mq_open");
28
          exit (1);
29 }
30
31 // recebe cada mensagem e imprime seu conteudo
32 while (1)
33 {
34
          if (\text{mq\_receive} (\text{queue}, (\text{void*}) \& \text{msg}, \text{sizeof}(\text{msg}), 0)) = = -1)
35
36
                     perror("mq_receive:");
37
                     exit (1);
38
39
          printf ("Received msg value %d\n", msg);
40 }
41 }
```


# UNIX Message queues - Transmissor


```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <mqueue.h>
4 #include <sys/stat.h>
5
6 #define QUEUE "/my_queue"
int main (int argc, char *argv[])
9 {
10
                   queue; // descritor da fila
         mqd_t
                   msg; // mensagem a enviar
11
         Int
12
13
         // abre a fila de mensagens, se existir
14
         if( (queue = mq_open (QUEUE, O_RDWR)) = = -1)
15
16
                   perror ("mq_open");
17
                   exit (1);
18
```

```
20 while (1)
21 {
         msg = random() % 100; // valor entre 0 e 99
22
23
24
         // envia a mensagem
         if ( mq_send (queue, (void*) &msg, sizeof(msg), 0) = = -1)
25
26
27
                   perror ("mq_send");
28
                   exit (1);
29
         printf ("Sent message with value %d\n", msg);
30
31
         sleep (1);
32 }
33 }
```









# **UNIX Pipes**




#### **Pipes**

- •Um dos mecanismos de comunicação entre processos mais simples de usar no ambiente UNIX.
- •No interpretador de comandos:
  - -Usado para conectar a saída padrão (stdout) de um comando à entrada padrão (stdin) de outro comando (processo);
  - -Permitindo a comunicação entre eles.

#### **Pipes**

# who grep marcos | sort > login-marcos.txt



•Todos os processos envolvidos são lançados simultaneamente; suas ações são coordenadas pelo comportamento síncrono dos pipes.

#### **Pipes**

- O pipe é um canal de comunicação unidirecional entre dois processos (1:1)
- Possui capacidade <u>finita</u>
  - Os pipes do Linux armazenam 4 KBytes (default)
- Visto pelos processos como um arquivo
  - A comunicação que ele oferece é <u>baseada em</u> fluxo
- Envio e recepção de dados feitos pelas chamadas de sistema write e read