1 - No Round-Robin cada processo recebe um intervalo de tempo, chamado de quantum, durante o qual ele pode executar. Caso ocorra de o tempo dado a ele acabar e o processo não finalizar a execução, a cpu interrompe este processo e dá a vez ao próximo processo na fila de execução. Caso o processo bloqueie ou termine antes do final do quantum, a troca da cpu para o outro processo ocorre assim que for realizado este bloqueio ou ocorrer o término do processo. Por ser preemptivo, o Round-Robin distribui o uso do processador ao longo do tempo, possibilitando a ele atender mais tarefas interativas.

Exemplo: Se o quantum é 100 milissegundos e a tarefa leva 250 milissegundos para completar, o agendamento round-robin suspenderá a tarefa após os primeiros 100 milissegundos, a tarefa em execução irá para o final da fila e o sistema dará a outra tarefa da fila a mesma quantidade de tempo. A tarefa seguirá retornando à fila até completar sua execução (os 250 milissegundos) , o mesmo vale para qualquer outra tarefa que não finalize sua execução durante os 100 milissegundos iniciais.

```
2- Sabendo que: E = Tq / (Tq + Ttc) e Ttc = p/(100 * Tq), temos: E = Tq/Tq + (p/100 * Tq) e assim: E = 100 * Tq / Tq (100 + p), que simplificando fica: E = 100/100 + p.
```


- **3 -** É utilizada para ajustar o valor da prioridade de uma tarefa, como forma de evitar inanição. Basicamente ela aumenta a prioridade da tarefa conforme o tempo de execução vai passando e ela não vai sendo executada, agindo da seguinte forma: Sempre que uma tarefa fica pronta, é atribuída a ela uma prioridade estática inicial(default) e uma prioridade dinâmica com o mesmo valor da prioridade estática. Sempre que ocorre a nova escolha de tarefas, o sistema vai escolher a com maior prioridade dinâmica, resetar o valor da escolhida para seu valor default e as tarefas que não foram escolhidas tem a sua prioridade dinâmica somada a um fator de envelhecimento x.
- **4 -** Para um sistema de prioridades negativas, o que pode ser feito é: Ao invés de, resetar a prioridade dinâmica da tarefa escolhida ao valor default, pode ser somado a ela o valor do fator de envelhecimento e as demais continuam com seu valor dinâmico inalterado. Ou, resetar a tarefa escolhida ao valor default e subtrair o fator de envelhecimento das demais tarefas.

5 - Resolução nas páginas finais.


7 - Tarefas limitadas a E/S consomem muito pouco do processador, pois realizam muitas operações de entrada e saída. Então, durante uma fração grande do seu período ativo elas passam aguardando as operações de entrada e saída. Tendo isso em mente, por serem tarefas que consomem muito pouco do processador e passam a maior parte do tempo aguardando na fila de tarefas, é interessante que elas sejam escolhidas pelo escalonador assim que estiverem prontas, tornando então o sistema com filas multiníveis o ideal para

elas.


a) FCFS cooperativo




6) SJF




C) SRTF



() PRIO cooperativa



e) PRIO Precomptiva



f) RR com ty= 2, Dem envelhecimento

