jvm	运行时数据区域
	PC寄存器
	堆(Heap)
	Java虚拟机栈(Stack)
	本地方法栈
	方法区(永久区)
	直接内存
对象访问	
	句柄访问
	直接使用指针
扩展:内存溢出	
	栈溢出 —— StackOverflowError
	默认输出
	改变栈的空间最大值(这是对每个线程的)
	改变栈帧的大小
	栈溢出 —— OutOfMemoryError(略过)
	堆溢出 - OutOfMemoryError
	永久区溢出

# jvm运行时数据区域

VM主要由类加载器子系统、运行时数据区(内存空间)、执行引擎以及与本地方法接口等组成。其中运行时数据区又由**方法区、堆、Java**村组成。其中本**地方法栈**与**直接内存**由操作系统提供,jvm负责调用


### PC寄存器

PC寄存器又称作程序计数器,每一个线程都是私有的。用于保存当前线程正在执行的位置,由于Java是支持多线程执行的,所以程序执行的多个线程交叉执行时,被暂停的线程的程序当前执行到的位置必然要保存下来,以便用于被暂停的线程恢复执行时再按照被暂停时的指令地

## 堆 (Heap)

java堆是Java虚拟机所管理的内存中最大的一块。Java堆是所有线程共享的一块内存区域,在虚拟机启动的时候创建。此内存区域的唯一目都存在这个内存空间中(随着JIT编译器的发展和逃逸分析技术的逐渐成熟,栈上分配,标量替换优化技术的出现,所以并不是绝对的所有矿

Java堆是自动进行管理的,通过垃圾回收系统自动的清理java堆中的垃圾对象,所以有时候被称为'GC堆'。 从内存回收的角度来看Java堆的分类可以细分为新生代和老年代。在细致一点新生代分为eden区,s0区,s1区




从内存分配的角度来看,线程共享的Java堆中可能划分出来多个线程私有的分配缓冲区。不过无论如何划分,无论哪个区域,存储的都是对内存,或者更快的分配内存

Java堆可以是物理上不连续的内存空间,只需要逻辑上连续即可。Java堆的分配上是扩展的通过-Xmx和-Xms来设定最大值和最小值来控制候会抛出异常OutOfMemoryError

## Java虚拟机栈 (Stack)

Java虚拟机栈是线程私有的,它的生命周期与线程相同。它所描述的是Java方法执行的内存模型,每个方法执行的时候都会创建一个栈帧(作栈、动态链接、方法出口等信息。每一个方法被调用直到执行完成的过程,就对应着一个栈帧在Java虚拟机栈中从入栈到出栈的过程



如图: 方法1对应栈帧1, 方法2,3,4分别对应栈帧2,3,4

方法1执行时,栈帧1入栈

方法1调用方法2时,栈帧2入栈

方法2调用方法3时, 栈帧3入栈

方法3调用方法4,栈帧4入栈

方法4执行完毕,栈帧4出栈

方法3执行完毕, 栈帧3出栈

方法2执行完毕,栈帧2出栈

方法1执行完毕, 栈帧1出栈

Java出栈有两种方式,一种正常执行完毕,另外一种就是抛出异常,但是不管怎么样都会出栈。

Java栈是一块内存区域,是有空间大小限制的。栈帧的局部变量都会申请内存空间,超过了内存的限制就会抛出异常OutOfMemoryError。: 允许的深度会抛出异常Stack Overflow(-Xss表示来指定线程最大的栈空间)

## 本地方法栈

本地方法栈与虚拟机栈发挥的作用非常类似,区别在于Java虚拟机栈调用的是Java方法,本地方法栈调用的本地(Native)方法

### 方法区(永久区)

方法区和堆一样,也是一块共享内存空间,它用于存储已经被Java虚拟机加载的类的信息,常量、静态变量、字段,方法等。方法区的大小类太多,也会抛出内存溢出异常(OutOfMemoryError)

在HotSpot版本的Java虚拟机上方法区被称为"永久区(Perm)",是因为HotSpot虚拟机的设计团队把GC分代扩展到了方法区,这块区域引是其他版本的Java虚拟机来说不存在永久区的概念。并且在Hotspot版本的jdk1.8以后由"元数据区"取代了永久区

永久区通过参数-XX:permSize和-XX:MaxPermSize来设定,默认最大值为64M,如果程序中有动态代理来动态的生成类,那么需要指定一个出

元数据区参数通过-XX:MaxMetaspaceSize来指定最大元数据区大小,如果不指定,它会不断扩展,直到耗尽操作系统的内存

#### 直接内存

直接内存并不是虚拟机中的内存区域,而是操作系统所分配的内存区域。jdk1.4中加入了NIO,引入基于管道(Channel)与缓冲区(Buffer 直接分配堆外内存,然后通过一个存储在Java堆里面的DirectByteBuffer对象作为这块内存的引用进行操作。这样能够提高性能,因为避免£

## 对象访问


在Java语言中,对象访问无处不在。最普通的也是最简单的访问,也要涉及到Java栈,Java堆,方法区三个最重要的内存区域

1 Object obj = new Object(); obj 是一个引用(Reference)存储在Java栈 new Object() 是一个实例,存储在Java堆

在Java虚拟机规范中并没有定义这个引用类型(Reference)通过哪种方式定位,以及访问Java堆中对象的具体位置,因此不同的虚拟机实到接指针


## 句柄访问

Java堆中会划分出来一块内存作为句柄池,Reference中存储的是对象的句柄地址,而句柄中包含了对象的实例数据和类型数据各自的地址(



### 直接使用指针

Java堆对象的布局就必须考虑如何放置访问类型数据的相关信息,Reference中直接存储的就是对象地址



使用句柄的方式最大好处就是Reference存储的是稳定的地址,对象被移动(垃圾收集时新生代,老生代移动是非常普遍的行为)时只会改到Reference本身不需要更改。

使用直接指针的方式最大的好处就是速度更快,它节省了一次指针定位的时间开销。

Hotspot使用的是第二种方式

## 扩展: 内存溢出

### 栈溢出 —— StackOverflowError

```
import org.junit.Test;
3 public class StackOverflowError {
    private int count = 0;
5
   public void countAdd(){
       count++;
         countAdd();
   @Test
12
   public void test(){
13
        try {
14
             countAdd();
15
        } catch (Throwable e) {
             System.out.println("stack 的 深度 为 : " + count);
17
             e.printStackTrace();
18
2.0
21 }
```

### 默认输出

```
1 stack 的 深度 为: 17703
2 java.lang.StackOverflowError
3 at com.jx.note.jvm.oom.StackOOM.countAdd(StackOOM.java:11)
```

```
at com.jx.note.jvm.oom.StackOOM.countAdd(StackOOM.java:11)
```

### 改变栈的空间最大值(这是对每个线程的)

```
1 -Xss5M
```

### 改变参数后输出

```
1 stack 的 深度 为 : 58439
2 java.lang.StackOverflowError
```

可以看到如果改变了栈的空间大小,是会递归次数的。

### 改变栈帧的大小

同样将栈的大小固定为 5M

```
1 -Xss5M
```

#### 改变函数, 多增加一些局部变量

```
public void countAdd() {
long a1 = 0L;
   long b1 = 0L;
   long c1 = 0L;
   long d1 = 0L;
    long e1 = 0L;
6
    long f1 = 0L;
7
  long g1 = 0L;
   long h1 = 0L;
   long i1 = 0L;
10
    long j1 = 0L;
11
long qw = 0L;
long d = 0L;
long qqe = 0L;
long w = 0L;
    long s = 0L;
16
     long g = 0L;
17
   count++;
18
19
   countAdd();
20 }
```

最终会发现递归次数减少,这是由于函数的 栈帧变大了。栈的区域大小固定,栈帧变大,递归次数变少

栈帧的组成部分:返回值,参数,局部变量等

## 栈溢出 —— OutOfMemoryError (略过)

当栈申请的内存空间不够用的时候会发生

### 堆溢出 - OutOfMemoryError

```
1 /**
2 * -Xms20m -Xmx20m
3 */
4 public class Heap00M {
```

```
public static void main(String[] args) {

List<Object> list = new LinkedList<Object>();

while(true){

list.add(new Object());

}

}

}

}
```

### 永久区溢出

JDK8中已经完全移除了永久带。这项工作是在这个bug: https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-6964458推动下完成的。JDK8中,Pi除了

在移除了Perm区域之后,JDK 8中使用MetaSpace来替代,这些空间都直接在堆上来进行分配。 在JDK8中,类的元数据存放在native堆中中给元数据区添加了一些新的参数。

-XX:MetaspaceSize=<NNN> <NNN>是分配给类元数据区(以字节计)的初始大小(初始高水位),超过会导致垃圾收集器卸载类。〕 高水位的时候,下一个高水位是由垃圾收集器来管理的

-XX:MaxMetaspaceSize=<NNN><NNN>是分配给类元数据区的最大值(以字节计)。这个参数可以用来限制分配给类元数据区的大小

-XX:MinMetaspaceFreeRatio=<NNN>, <NNN>是一次GC以后,为了避免增加元数据区(高水位)的大小,空闲的类元数据区的容量的

-XX:MaxMetaspaceFreeRatio=<NNN>, <NNN>是一次GC以后,为了避免减少元数据区(高水位)的大小,空闲的类元数据区的容量的

```
1 /**
2 * 设置永久区最大值
3 * -XX:MaxPermSize=7M
4 */
5 public class Permanent00M {
      public void addToPermanent() {
8
        for (int i = 0; i < Integer.MAX_VALUE; i++) {</pre>
             String s = String.valueOf(i).intern();
9
10
     }
11
12
     public static void main(String[] args) {
13
           new Permanent00M().addToPermanent();
15
16 }
```