镜像

```
docker pull gitlab/gitlab-ce:16.2.4-ce.0
docker pull gitlab/gitlab-runner:v16.2.1
```

gitlab

基于原有版本数据运行gitlab (用于版本升级)

1. 运行gitlab容器,映射原有gitlab容器的数据卷

```
docker run -d --hostname 192.168.239.142 \
-p 443:443 -p 80:80 --name gitlab-ce1 \
--restart always \
--volumes-from gitlab-ce \
--shm-size 256m \
gitlab/gitlab-ce:16.2.4-ce.0
```

安装新的gitlab

1. 运行gitlab 容器


```
docker run -d --hostname 192.168.239.142 \
-p 443:443 -p 80:80 --name gitlab-ce \
--restart always \
-v $HOME/work/gitlab/config:/etc/gitlab \
-v $HOME/work/gitlab/logs:/var/log/gitlab \
-v $HOME/work/gitlab/data:/var/opt/gitlab \
-shm-size 256m \
gitlab/gitlab-ce:16.2.4-ce.0
```

```
//查看容器初始密码
docker exec gitlab-ce grep 'Password:' /etc/gitlab/initial_root_password
// 查看gitlab 版本信息
docker exec gitlab-ce gitlab-rake gitlab:env:info
```


```
GitLab information
Version:
Revision:
                deac0811459
Directory:
                /opt/gitlab/embedded/service/gitlab-rails
DB Adapter:
                PostgreSQL
DB Version:
                13.11
URL:
                http://192.168.239.142
HTTP Clone URL: http://192.168.239.142/some-group/some-project.git
SSH Clone URL: git@192.168.239.142:some-group/some-project.git
Using LDAP:
Using Omniauth: yes
Omniauth Providers:
```

2. root用户登录






3. 修改root用户登录密码




4. 注册开发者角色新用户区别于root用户



GitLab Community Edition



Already have an account? Sign in




6. 登录新用户选择开发者角色



To personalize your GltLab experience, we'd like to know a bit more about you. Don't worry, this information isn't shared outside of your self-managed GltLab instance.



7. 创建组



gitlab-runner

1. 拉取最新的gitlab-runner 镜像

docker pull gitlab/gitlab-runner:v16.2.1


2. 运行gitlab-runner,注意:若需要将应用部署到swarm集群,那么需要再管理节点上部署gitlabrunner


```
# 运行runner
docker run -d --name gitlab-runner1 --restart always \
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
 -v /srv/gitlab-runner/config:/etc/gitlab-runner \
 gitlab/gitlab-runner:v16.2.1
```

查看版本 docker exec gitlab-runner1 gitlab-runner -v

```
nick@ubuntu<mark>20:~/work/0vo</mark>ice-crm$ docker exec gitlab-runner1 gitlab-runner
           16.2.1
Git revision: 674e0e29
              16-2-stable
Git branch:
              go1.20.5
GO version:
Built:
              2023-08-08T00:08:26+0000
OS/Arch:
              linux/amd64
nick@ubuntu20:~/work/Ovoice-crm$
```

3. gitlab 创建runner, 并获取token






4. 注册runner

```
//非交互方式注册
docker run --rm -v /srv/gitlab-runner/config:/etc/gitlab-runner \
gitlab/gitlab-runner:v16.2.1 register \
    -n \
    --url "http://192.168.239.142" \
    --token "glrt-QyCnwt6m_d71MiABzyMu" \
    --name "gitlab-runner1" \
    --executor "docker" \
    --docker-image docker:24.0.5 \
    --docker-volumes /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
    --docker-pull-policy if-not-present
```

重启容器 docker restart gitlab-runner1

2. runner注册成功



.gitlab-ci.yaml

关键词参考文档: https://docs.gitlab.com/ee/ci/yaml/gitlab_ci_yaml.html CI/CD预定义变量参考文档: https://docs.gitlab.com/ee/ci/yaml/gitlab_ci_yaml.html

```
关键词描述全局关键词:为某些关键词设置全局的默认值default为某些关键词设置全局的默认值include将外部的yaml文件包括到当前配置,例如:将一个长的.gitlab-ci.yml文件分为多个文件,通过include来引入各个小文件,用于提高可读性stages阶段,用于定义作业组的阶段,流水线默认阶段包括:.pre,build,test,deploy,.post通过规则控制流水线的行为
```

Job关键词:

after_script 使用after_script定义在每个作业(包括失败的作业)之后运行的命令数组

allow_failure 使用allow_failure确定作业失败时管道是否应继续运行

artifacts 使用artifacts指定要保存为作业工件的文件。作业工件是作业成功、失败或

始终附加到作业的文件和目录的列表

before_script 使用before_script定义一组命令,这些命令应在每个作业的脚本命令之前运行,

但应在工件恢复之后运行

cache 使用缓存可以指定要在作业之间缓存的文件和目录的列表。只能使用本地工作副本中的路

径

coverage 将覆盖率与自定义正则表达式一起使用,可以配置如何从作业输出中提取代码

覆盖率

dast_configuration 使用dast_configuration关键字可以指定要在CI/CD配置中使用的站点配置文件

和扫描仪配置文件

dependencies 使用dependencies关键字可以定义从中获取工件的作业列表。您还可以设置一个

作业,以完全不下载工件

environment 定义环境变量或指定作业部署的环境

extends 使用extends可重用配置节。它是YAML锚的一种替代方案,并且更加灵活和

可读

hooks 使用钩子指定在作业执行的某些阶段(如检索Git存储库之前)在运行程

序上执行的命令列表

id_tokens 使用id_tokens创建JSON web令牌(JWT),以通过第三方服务进行身份验

证

image 使用image指定作业运行的Docker映像 inherit 使用inherit控制默认关键字和变量的继承

interruptible 如果在作业完成之前新管道启动时应取消作业,请使用可中断

needs 使用needs无序执行作业

only / except only和except来控制何时将作业添加到管道

pages 使用pages定义将静态内容上载到GitLab的GitLab页面作业。然后将

内容发布为网站

parallel 使用parallel在单个管道中并行运行作业多次

release 创建一个发布版本

resource_group 使用resource_group可以创建一个资源组,以确保作业在同一项目的不同管道之间互

斥

retry 使用"重试"配置作业失败时重试的次数。如果未定义,则默认为0,并且

作业不会重试

rules 使用rules包括或排除管道中的作业 script 使用script为运行程序指定要执行的命令

secrets 使用secrets将CI/CD中的机密信息指定为: 1.外部secrets检索提供程

序; 2.在作业中作为ci/cd的变量

services 使用services指定脚本成功运行所需的任何其他Docker映像

stage 使用阶段定义作业在哪个阶段运行。同一阶段中的作业可以并行执行

tags 使用标记从项目可用的所有runner列表中选择特定runner

timeout 使用timeout为特定作业配置超时。如果作业运行的时间超过超时时间,则作

业将失败

trigger 使用触发器声明作业是启动下游管道的"触发器作业"

variables 使用变量定义作业的CI/CD变量

when 使用wen配置作业运行的条件。如果未在作业中定义,则默认值为:

on_ccess