### 本节内容

假脱机技术 (SPOOLing技术)

王道考研/CSKAOYAN.COM


# 知识总览 什么是脱机技术,脱机技术可以解决什么问题 输入并和输出并 假脱机技术的实现原理 「知识的,我们就是不知输出进程 输入进程和输出进程 输入缓冲区和输出缓冲区 共享打印机的原理分析

# 什么是脱机技术




手工操作阶段: 主机直接从 I/O设备获得数据,由于设备速度慢,主机速度很快。人机速度矛盾明显,主机要浪费很多时间来等待设备

王道考研/CSKAOYAN.COM



# 假脱机技术——输入井和输出井


"假脱机技术",又称"SPOOLing 技术"是用软件的方式模拟脱机技术。 SPOOLing 系统的组成如下:



王道考研/CSKAOYAN.COM


# 假脱机技术——输入进程和输出进程

"假脱机技术",又称"SPOOLing 技术",用软件的方式模拟脱机技术。SPOOLing 系统的组成如下:




要实现SPOOLing 技术,必须要有多道程序技术的支持。系统会建立 "输入进程"和 "输出进程"。

王道考研/CSKAOYAN.COM






批处理阶段引入了脱机输入/输出技术(用磁带完成):




王道考研/CSKAOYAN.COM

## 假脱机技术——输入/输出缓冲区

"假脱机技术",又称"SPOOLing 技术"是用软件的方式模拟脱机技术。 SPOOLing 系统的组成如下:





当多个用户进程提出输出打印的请求时,系统会答应它们的请求,但是并不是真正把打印机分配给他们,而是由假脱机管理进程为每个进程做两件事:

- (1) 在磁盘输出井中为进程申请一个空闲缓冲区(也就是说,这个缓冲区是在磁盘上的),并将要打印的数据送入其中;
- (2)为用户进程申请一张空白的打印请求表,并将用户的打印请求填入表中(其实就是用来说明用户的打印数据存放位置等信息的),再将该表挂到假脱机文件队列上。

当打印机空闲时,输出进程会从文件队列的队头取出一张打印请求表,并根据表中的要求将要打印的数据从输出井传送到输出缓冲区,再输出到打印机进行打印。用这种方式可依次处理完全部的打印任务


王道考研/CSKAOYAN.COM

### 共享打印机原理分析

独占式设备——只允许各个进程串行使用的设备。一段时间内只能满足一个进程的请求。 共享设备——允许多个进程"同时"使用的设备(宏观上同时使用,微观上可能是交替使用)。可以同时满足多个进程的使用请求。



王道考研/CSKAOYAN.COM



虽然系统中只有一个台打印机,但每个进程提出打印请求时,系统都会为在输出井中为 其分配一个存储区(相当于分配了一个逻辑设备),使每个用户进程都觉得自己在独占 一台打印机,从而实现对打印机的共享。

SPOOLing 技术可以把一台物理设备虚拟成逻辑上的多台设备,可将独占式设备改造成共享设备。

王道考研/CSKAOYAN.COM

# 知识总览 外围控制机+更高速的设备——磁带 作用:缓解设备与CPU的速度矛盾,实现预输入、缓输出 又叫SPOOLing技术/新入井和输出并——模拟脱机输入/输出时的磁带 输入进程和输出进——模拟脱机输入/输出时的外围控制机 输入进程和输出缓冲区——内存中的缓冲区,输入、输出时的"中转站" 共享打印机 ⑤ 用SPOOLing技术将独占式的打印机"虚拟"成共享打印机