Lab 3: RV64 虚拟内存管理

姓名: 姜雨童

学号: 3220103450

1 实验内容及原理

1.1 实验目的

- 学习虚拟内存的相关知识,实现物理地址到虚拟地址的切换
- 了解 RISC-V 架构中 SV39 分页模式,实现虚拟地址到物理地址的映射,并对不同的段进行相应的权限设置

1.2 实验环境

• Environment in previous labs

1.3 实验原理

通过两次地址映射,开启虚拟地址,通过设置页表来实现地址映射和权限控制。


虚拟内存布局为 RISC-V Linux Kernel v5.16 前 Sv39 的内存布局。

2 实验过程与代码实现

2.1 准备工作

从仓库 src/lab3 同步代码后,把 lab2 的内容加进去:

1 ~/os24fall-stu\$ cp -r ./src/lab2/* ./src/lab3



在 defs.h 添加内容:

```
src > lab3 > arch > riscv > include > C defs.h > ...
      #ifndef DEFS H
 14
 15
     // lab3 add begin
      #define OPENSBI SIZE (0x200000)
 16
 17
      #define VM START (0xffffffe000000000)
 18
      #define VM_END (0xffffffff00000000)
 19
 20
      #define VM SIZE (VM END - VM START)
 21
      #define PA2VA_OFFSET (VM_START - PHY_START)
 22
      // lab3 add end
 23
```

修改 makefile 文件以关闭 PIE (位置无关执行):在 Makefile 的 CF 中加一个 -fno-pie

2.2 开启虚拟内存映射

2.2.1 setup_vm 的实现

将从 0x80000000 开始的 1GB 区域进行两次映射,其中一次是等值映射(PA == VA),另一次是将其映射到 direct mapping area (使 PA + PV2VA_OFFSET == VA)。

为了方便访问内存,内核会预先把所有物理内存都映射至 direct mapping area 区域,在 RISC-V Linux Kernel 中这一段区域为 0xfffffffe000000000 ~ 0xffffffff000000000 ,因此实验中需要把 0x80000000 映射到 0xffffffe000000000 。通过查询 vmlinux.lds / defs.h 可以得知对应的表示:

```
ASM head.S U
src > lab3 > arch > riscv > kernel > ≡ vmlinux.lds
     /* 目标架构 */
     OUTPUT ARCH("riscv")
     /* 程序入口 */
     ENTRY(_start)
     PHY_START = 0x80000000;
     PHY_SIZE
                 = (128 * 1024 * 1024);
     PHY_END
                = (PHY_START + PHY_SIZE);
     PGSIZE = 0x1000;
     OPENSBI_SIZE = (0x200000);
     VM_START = (0xffffffe000000000);
     VM END
                 = (0xffffffff00000000);
     VM_SIZE = (VM_END - VM_START);
 15
     PA2VA_OFFSET = (VM_START - PHY_START);
     MEMORY {
```

由于本实验采用RISC-V Sv39 分页模式,因此查询 RISC-V Privileged Spec 后得到地址和PTE表示:




Figure 62. Sv39 page table entry.

```
1
    void setup_vm() {
 2
 3
         * 1. 由于是进行 1GiB 的映射,这里不需要使用多级页表
 4
          2. 将 va 的 64bit 作为如下划分: | high bit | 9 bit | 30 bit |
 5
              high bit 可以忽略
 6
              中间 9 bit 作为 early_pgtbl 的 index
 7
              低 30 bit 作为页内偏移,这里注意到 30 = 9 + 9 + 12,即我们只使用根页表,根页表的
    每个 entry 都对应 1GiB 的区域
 8
         * 3. Page Table Entry 的权限 V | R | W | X 位设置为 1
 9
        **/
10
11
       unsigned long PA = PHY START;
12
       unsigned long PPN = (PA >> 12); // PPN
13
       unsigned long PTE = (PPN << 10) | 0xF; // PPN, XWRV: 3-0
14
15
       unsigned long VA IDENTITY = PA;
16
       int index = (VA_IDENTITY >> 30) & 0x1FF; // VPN[2]: 9 bit
17
       early_pgtbl[index] = PTE;
18
19
       unsigned long VA DIRECT MAPPING = PA + PA2VA OFFSET;
20
       index = (VA_DIRECT_MAPPING >> 30) & 0x1FF;
21
       early_pgtbl[index] = PTE;
22
23
       printk(GREEN "...setup_vm done.\n" CLEAR);
24
    }
```

完成上述映射之后,通过 [relocate] 函数,完成对 [satp] 的设置,以及跳转到对应的虚拟地址。

实验中使用 Sv39 模式,因此 MODE 字段置八, ASID 字段置零, PA >> 12 == PPN (即 satp 中44位的 PPN 为根页表物理地址的高44位,包括了 PPN[2], PPN[1] 和 PPN[0])。 satp 寄存器的格式如下:




Figure 56. Supervisor address translation and protection register Satp when SXLEN=64, for MODE values Bare, Sv39, Sv48, and Sv57.

```
_start:
1
2
       #(previous) initialize stack
3
       la sp, boot_stack_top
4
      call setup_vm // lab3_add
5
       call relocate
6
       call mm_init // lab2_add
7
       call task_init
1
    relocate:
 2
       # set ra = ra + PA2VA OFFSET
 3
       # set sp = sp + PA2VA_OFFSET (If you have set the sp before)
 4
 5
       ########################
 6
          YOUR CODE HERE
 7
       li t0, 0xffffffdf80000000 # PA2VA OFFSET
 8
       add ra, ra, t0
9
        add sp, sp, t0
10
       11
12
       # need a fence to ensure the new translations are in use
13
       sfence.vma zero, zero
14
15
       # set satp with early_pgtbl
16
17
       ########################
        # YOUR CODE HERE
18
19
       la t1, early_pgtbl
20
       srli t1, t1, 12 # PPN
21
        li t2, 0x8000000000000000
22
       or t1, t1, t2
23
       csrw satp, t1
24
        25
26
       ret
```

最后修改 mm.c 中的 mm_init 函数,确保结束地址为虚拟地址:

本过程中需要注意的点:

• 需要给 vm.c 加入头文件, 否则 uint64_t 会报错:

- 实验中进行1GiB的映射,不需要用到多级页表,因此只需要用到 VPN[2]。
- 因为物理地址和虚拟地址的大小不一样,不能简单改成虚拟地址的结束地址(下图)。

2.2.2 setup_vm_final 的实现

首先在 vm.c 中完成创建多级页表映射关系的函数 create_mapping:

```
1 /* 创建多级页表映射关系 */
 2
   /* 不要修改该接口的参数和返回值 */
    void create_mapping(uint64_t *pgtbl, uint64_t va, uint64_t pa, uint64_t sz, uint64_t
    perm) {
 4
       /*
 5
        * pgtbl 为根页表的基地址
 6
        * va, pa 为需要映射的虚拟地址、物理地址
 7
        * sz 为映射的大小,单位为字节
 8
        * perm 为映射的权限(即页表项的低 8 位)
 9
10
        * 创建多级页表的时候可以使用 kalloc() 来获取一页作为页表目录
11
       * 可以使用 V bit 来判断页表项是否存在
12
       **/
13
      int page_num = ceil(sz / PGSIZE);
14
      for (int i = 0; i < page_num; i++)</pre>
15
      {
16
           uint64 t VPN[3];
17
           VPN[2] = (va >> 30) &0x1FF;
18
           VPN[1] = (va >> 21) &0x1FF;
19
           VPN[0] = (va >> 12) &0x1FF;
20
           uint16_t *pt_entry = pgtbl;
21
           for (int j = 2; j>0; j--) // RWX全为0: 当前表项存储的PPN是下一层页表的物理地址
22
23
              if ((pt_entry[VPN[j]] & 0x1) != 0) { // 使用 V bit 来判断页表项是否存在
24
                  uint64_t next_PPN = pt_entry[VPN[j]] >> 10 & 0xFFFFFFFFFFF; // 44 bit
25
                  pt_entry = (uint16_t *)((next_PPN << 12) + PA2VA_OFFSET);</pre>
26
              } else {
27
                  uint64_t new_pt_entry = kalloc(); // 使用 kalloc来获取一页作为页表目录
```

```
28
                    uint64_t next_PPN = ((new_pt_entry - PA2VA_OFFSET) >> 12) &
    0xFFFFFFFFF;
29
                    pt_entry[VPN[j]] = next_PPN << 10 | 0x1; // 设置 V bit
30
                    pt_entry = (uint64_t *)new_pt_entry;
31
                }
32
            }
33
            pt_entry[VPN[0]] = ((pa >> 12) & 0xfffffffffff) << 10 | perm;</pre>
34
            va += PGSIZE;
35
            pa += PGSIZE;
36
       }
37
```

过程中需要注意的点:

- 页表结构使用的是虚拟地址、因此在设置表项中PPN 时要减去偏移量。
- 多级页表内部映射时,通过表项内 XWR 三位均为零来表示当前表项存储的PPN是下一层页表的物理地址,因此和 perm 参数无关;最后映射到物理地址时,使用 perm 来设置映射权限(即页表项的低 8 位)。
- & 的运算优先级比 <<//>
 >> 高,因此要注意使用括号使运算顺序符合要求。

接下来在 setup_vm_final 中完成对所有物理内存 (128M) 的映射:

```
1 |/* swapper_pg_dir: kernel pagetable 根目录, 在 setup_vm_final 进行映射 */
   uint64_t swapper_pg_dir[512] __attribute__((__aligned__(0x1000)));
   extern char _stext[], _etext[];
   extern char srodata[], erodata[];
    extern char _sdata[];
    void setup_vm_final() {
 7
        memset(swapper_pg_dir, 0x0, PGSIZE);
 8
 9
        // No OpenSBI mapping required
10
11
        // mapping kernel text X|-|R|V
12
        create_mapping((uint64_t *)swapper_pg_dir, (uint64_t)_stext -
    PA2VA_OFFSET, (uint64_t)(_etext - _stext), 0xb);
13
14
        // mapping kernel rodata -|-|R|V
15
        create_mapping((uint64_t *)swapper_pg_dir, (uint64_t)_srodata, (uint64_t)_srodata
    - PA2VA_OFFSET, (uint64_t)(_erodata - _srodata), 0x3);
16
17
        // mapping other memory -|W|R|V
18
        create_mapping((uint64_t *)swapper_pg_dir, (uint64_t)_sdata, (uint64_t)_sdata -
    PA2VA_OFFSET, (PHY_END + PA2VA_OFFSET - (uint64_t)_sdata), 0x7);
19
20
        // set satp with swapper_pg_dir
21
        unsigned long new_satp = 0x800000000000000 (((unsigned long)swapper_pg_dir -
    PA2VA_OFFSET) >> 12);
22
        csr_write(satp, new_satp);
23
24
        // YOUR CODE HERE
25
26
        // flush TLB
27
        asm volatile("sfence.vma zero, zero");
28
        return;
29
   }
```

并在 head.S 中调用 setup_vm_final:由于 setup_vm_final 函数中调用了 kalloc 函数来获取新的页,在调用 前应该完成内存管理的初始化。

```
#(previous) initialize stack
la sp, boot_stack_top

call setup_vm // lab3_add
call relocate
call mm_init // lab2_add
call setup_vm_final
call task_init
```

3 编译与测试

编译通过,输出结果符合预期。

```
Boot HART MIDELEG : 0x00000000001666
Boot HART MIDELEG : 0x0000000000160509
...setup_vm done.
...mm_init donel
...lnto setup_vm_final.
...lnto reate_mapping.
VA = ffffffe0200000, PA = 080200000, size = 023b0
...mapping kernel text done.
...into create_mapping.
VA = ffffffe0200000, PA = 080200000, size = 04000
...mapping kernel text done.
...into create_mapping.
VA = ffffffe0200000, PA = 080200000, size = 04000
...mapping kernel trodata done.
...lnto create_mapping.
VA = ffffffe0200000, PA = 080200000, size = 07dfc0000
...mapping other memory done.
...set sate done.
...set sate done.
...set sate done.
...set plo = 1 PRIORITY = 7 COUNTER = 0]
Set [PID = 2 PRIORITY = 1 COUNTER = 0]
Set [PID = 2 PRIORITY = 1 COUNTER = 0]
Set [PID = 0 PRIORITY = 1 COUNTER = 0]
Set [PID = 0 PRIORITY = 1 COUNTER = 0]
Set [PID = 0 PRIORITY = 1 COUNTER = 0]
Set [PID = 0 PRIORITY = 1 COUNTER = 0]
Set [PID = 0 PRIORITY = 1 COUNTER = 0]
Set [PID = 0 PRIORITY = 1 COUNTER = 0]
Set [PID = 0 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 0 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
Set [PID = 10 PRIORITY = 0 COUNTER = 0]
```

4 实验中遇到的问题及解决方法

其他的小问题在上面写过,这里不做赘述,只记录一个困扰了我很久的问题:编译测试的时候发现一直在重复初始化,更进一步打印出具体信息后发现执行到 setup_vm_final 中 mapping 部分后就会跳转到 setup_vm 重新执行并陷入死循环(图4-1),并不执行设置 satp 的部分或是在此处报错(图4-2)。

```
: 0x00000000000001666
Boot HART MIDELEG
Boot HART MEDELEG
                           : 0x0000000000f0b509
...setup vm done.
...mm_init done!
...into create_mapping.
VA = ffffffe0200000, PA = 080200000, size = 023a4
...into create_mapping.
VA = ffffffe0203000, PA = 080203000, size = 0400
...mapping kernel rodata done.
...into create mapping.
VA = ffffffe0204000, PA = 080204000, size = 07dfc000
...mapping other memory done.
...setup_vm don€
...mm_init done!
...into setup_vm_final.
...into create_mapping.
VA = ffffffe0200000, PA = 080200000, size = 023a4
...into create_mapping.
VA = ffffffe0203000, PA = 080203000, size = 0400
...mapping kernel rodata done.
...into create_mapping.
VA = ffffffe0204000, PA = 080204000, size = 07dfc000
...mapping other memory done.
```

图4-1

图4-2

使用 gdb debug的时候发现执行到设置 satp 的指令时,再执行一步会报错 Cannot access memory at address ..., 且无法到达的地址正是下一条指令所在的地址(图4-3,图中 csrw 指令的地址是 0x...201000 ,下一条 auipc 指令的地址是 0x...201010 ,而执行过 crsw 指令后报错正是无法到达 0x...201010)。

```
zero
                             0xffffffe000200fe4
                                                                         0xffffffe000200fe4 <setup_vm_final+2
                                                                                                                                                                           0xffffffe000200fe4
0xffffffe000205fe0
                                                                                                                                                 ra
sp
                                                                                                                                                                                                                        0xffffffe000200fe4 <setup_vm_final+2
0xffffffe000205fe0</pre>
                            0xffffffe000205fe0
                                                                         0xffffffe000205fe0
                                                                                                                                                 gp
tp
t0
t1
t2
                                                                                                                                                                            0x0
                                                                                                                                                                                         0x0
                                                          0x80047000
                                                                                                                                                                            0x80047000
  t0
t1
                            0xffffffdf80000000
                                                                           139586437120
                                                                                                                                                                            0xffffffdf80000000
                                                                                                                                                                            0x0
  t2
fp
s1
                            0x0
                             0xffffffe000206000
                                                                         0xffffffe000206000 <kmem>
                                                                                                                                                 fp
s1
a0
                                                                                                                                                                                                                        0xffffffe000206000 <kmem>
                                                                                                                                                                            0xffffffe000206000
                                                                                                                                                                            0x27
       0xffffffe000200ff4 <setup_vm_final+304> add
0xffffffe000200ff8 <setup_vm_final+308> srli
0xfffffe000200ffc <setup_vm_final+312> sd
0xffffffe000201000 <setup_vm_final+316> ld
0xffffffe000201004 <setup_vm_final+320> sd
                                                                                             a5,a4,a5
a5,a5,0xc
a5,-24(s0)
a5,-24(s0)
a5,-32(s0)
       0xffffffe000201008 <setup vm final+324> ld
                                                                                             a5. -32(50)
       0xffffffe000201010 <setup_vm_final+332> auip
0xffffffe000201014 <setup_vm_final+336> addi
0xffffffe000201018 <setup_vm_final+340> jal
                                                                                                                                              pgtbl=0xffffffe00z08000 (swapper_pg_dir>, va=16
pa=2149597184, sz=132104192, perm=7) at vm.c:80
setup_vm_final () at vm.c:52
(gdb) si
printk (so
                                                                                        L55 PC: 0xffffffe000201008
       ote Thread 1.1 (asm) In: setup_vm_final
                                                                                                                                                remote Thread 1.1 (asm) In: setup_vm_final L56 PC: 0xffffffe000201010
Run till exit from #0 create_mapping (
   pgtbl=0xffffffe000208000 <swappen_pg_dir>, va=18446743936272711680,
   pa=2149597184, sz=132104192, perm=7) at vm.c:80

setup_vm_final () at vm.c:52
(gdb) si
                                                                                                                                                printk (s=0xffffffe000208000 <swapper_pg_dir> "") at printk.c:285
\(\frac{\gamma_0}{\gamma_0}\) is the printk (s=0xffffffe000208000 \(\swapper_pg_dir\) "") at printk.c:285 \((gdb)\) finish
\(\text{Run till exit from #0 }\) printk (s=0xffffffe000208000 \(\swapper_pg_dir\) "")
                                                                                                                                                (gdb) finish
Run till exit from #0 printk (s=0xffffffe000208000 <swapper_pg_dir> "")
                                                                                                                                               at printk.c:285
setup_vm_final () at vm.c:54
Value returned is $5 = 39
at printk.c:285

setup_vm_final () at vm.c:54

Value returned is $5 = 39
                                                                                                                                                (gdb) si
Cannot access memory at address 0xffffffe000201010
```

图4-3

继续执行会再次报错,然后跳转到程序开头重新执行,也就导致了编译测试的时候出现死循环的情况(图4-4)。




图4-4

最后发现是设置 satp 指令的值时出错(虽然还并没有理解为什么会出现这种错误):

```
unsigned long new_satp = (0x1 << 63) | (((unsigned long)swapper_pg_dir - PA2VA_OFFSET) >> 12);
csr_write(satp, new_satp);
printk(GREEN "...set satp done.\n" CLEAR); // test*
                                        为什么第一行不会报错而第二行会报错?
   理论上,从表达式的角度来看,这两行的结果是相同的。然而,实际报错的原因可能与以下几个因素有
   关:
     1. 编译器优化或设置:
      ○ 如果在某些情况下,编译器无法识别 (@x1 << 63) 并优化它,那么它会导致溢出或未定义行
       为。这通常发生在某些特定的编译器设置或架构上。
     2. 数据类型:
      ○ 如果 unsigned long 在特定平台上为 32 位,左移 63 位的结果将会导致溢出,因为 1 << 63 已
       经超出了 unsigned long 的最大位数。在这个情况下, 0x1 << 63 会导致未定义行为或者编译
       错误,而 0x80000000000000000000 本身是一个合法的值。
    3. 语法或其他上下文错误:
      ○ 如果在某些环境下,特定的语法错误、上下文问题或使用了不适当的宏、类型定义等,可能会导
```

5 思考题

5.1 验证 .text , .rodata 段的属性是否成功设置,给出截图。

在 main.c/start_kernal 中加入代码段输出这两个属性的值,发现能够成功输出:

```
printk(YELLOW "_stext = %x\n" CLEAR, _stext);
printk(YELLOW "_srodata = %x\n" CLEAR, _srodata);
```

致一行代码有效而另一行无效。

```
Set [PID = 30 PRIORITY = 10 COUNTER = 0]
Set [PID = 31 PRIORITY = 3 COUNTER = 0]
...task_init done!
2024 ZJU Operating System
_stext = 6117
_srodata = 32335b1b
Set [PID = 31 PRIORITY = 3 COUNTER = 3]
Set [PID = 30 PRIORITY = 10 COUNTER = 10]
```

因为成功设置后,这两个属性都不允许写入值,因此加入修改的代码段再次输出,发现程序在这里会先卡住,并不修改值也不会再次输出,说明 stext 成功设置了:

```
printk(YELLOW "_stext = %x\n" CLEAR, _stext);
printk(YELLOW "_srodata = %x\n" CLEAR, _srodata);

_stext = 0xFF;
printk(YELLOW "_stext = %x\n" CLEAR, _stext);

...task_init done!
2024 ZJU Operating System
_stext = 6117
_srodata = 32335b1b
QEMU: Terminated
```

如果在 trap.c/trap_handler 中对异常打印出错误信息,会出现报错:

```
| Steak; |
```

修改 _srodata 也是同样的结果:

```
printk(YELLOW "_stext = %x\n" CLEAR, _stext);
printk(YELLOW "_srodata = %x\n" CLEAR, _srodata);

// _stext = 0xFF;
// printk(YELLOW "_stext = %x\n" CLEAR, _stext);
_srodata = 0xFF;
printk(YELLOW "_srodata = %x\n" CLEAR, _srodata);

[Exception]
[Exception]
[Exception]
[Exception]
[Exception]
[Exception]
[Exception]
```

- 5.2 为什么我们在 setup_vm 中需要做等值映射? 在 Linux 中,是不需要做等值映射的,请探索一下不在 setup_vm 中做等值映射的方法。
 - 本次实验中如果不做等值映射,会出现什么问题,原因是什么;

会导致内存访问错误。我们在 relocate 中设置了 satp 开启虚拟地址,但并没有改变 pc 的值,于是该物理地址会被误认为是虚拟地址。如果没有等值映射,就无法正确访问对应地址,会出现内存访问错误导致无法执行 ret 退出 relocate 函数。而在 setup_vm_final 中建立三级页表时,从 PTE 得到的 PPN 也

• 简要分析_Linux v5.2.21_或之后的版本中的内核启动部分(直至 [init/main.c] 中 [start_kernel] 开始之前),特别是设置 satp 切换页表附近的逻辑;

```
/* Initialize page tables and relocate to virtual addresses */
             la sp, init_thread_union # THREAD_SIZE
             call setup vm
                             初始化页表,设置虚拟内存并进行重定位
             call relocate
             /* Restore C environment */
             la tp, init task
63
             sw zero, TASK TI CPU(tp)
64
             la sp, init thread union
                                      THREAD SIZE
65
             /* Start the kernel */
            mv a0, s1
             call parse dtb
                                 start_kernel启动内核
68
69
             tail start kernel
```

```
relocate:
71
72
            /* Relocate return address */
73
            li al, PAGE OFFSET
                                   重定位返回地址ra
74
            la a0, _start
            sub a1, a1, a0 a1是VA2PA OFFSET
            add ra, ra, al
77
           la a0, lf 加载 (forward) 标签1的指令地址
            add a0, a0, a1
                             设置中断向量,把设置satp后的
           csrw CSR STVEC, a0
                             指令的虚拟地址存入STVEC
83
            la a2, swapper_pg_dir
                                计算用于内核的satp,暂存于a2中
            srl a2, a2, PAGE_SHIFT
            li al, SATP MODE
            or a2, a2, a1
            * Load trampoline page directory, which will cause us to trap to
          trampoline_pg_dir 是一个临时页表目录,用来处理从内核到用户空间的切损
94
            la a0, trampoline_pg_dir
                                  计算satp并存入寄存器
            srl a0, a0, PAGE_SHIFT
                                  即当前satp中信息与临时页表有关
            or a0, a0, a1
            sfence. vma 确保之前写入的页表项得到同步与生效 VA!=PA时, trap, 进入
            csrw CSR_SATP, a0
                                  stvec存的trap handler地址,即1:
     align 2
100
102
            la a0, .Lsecondary_park 设置trap handler地址到一个无限循环地址,
104
            csrw CSR STVEC, a0
                                ₱₹debua
```

```
. option push
      .option norelax
              la gp, global pointer$
110
      . option pop
111
112
113
              * Switch to kernel page tables. A full fence is necessary in order
114
               * avoid using the trampoline translations, which are only correct for
115
116
117
             csrw CSR_SATP, a2 把计算过的satp存入寄存器,使程序能切换到
118
119
              sfence. vma
120
121
```

回答 Linux 为什么可以不进行等值映射,它是如何在无等值映射的情况下让 pc 从物理地址跳到虚拟地址;

Linux使用了中断来解决无等值映射的问题。pc的物理地址没有等值映射到虚拟地址上(VA!=PA),访问地址会出现异常,使程序陷入中断,跳转到 stvec 中保存的 trap_handler 地址(即设置 stap 的后续指令)。

• Linux v5.2.21 中的 trampoline_pg_dir 和 swapper_pg_dir 有什么区别,它们分别是在哪里通过 satp 设为 所使用的页表的;

前者是一个临时页表目录,用来处理从内核到用户空间的切换,确保程序能正确访问内存,可以对标本次实验中的 early_pgtbl。它在代码第99行(设置 satp 为内核页表之前,相当于通过这一过程将程序从使用物理地址切换到使用虚拟地址)通过 satp 设为所使用的页表。

后者是内核使用的页表目录,用来管理内核的虚拟地址,确保内核初始化之后物理地址和虚拟地址能够正确转换,可以对标本次实验中的 swapper_pg_dir 。它在代码第118行(内核初始化后期)通过 satp 设为所使用的页表。

• 尝试修改你的 kernel, 使得其可以像 Linux 一样不需要等值映射。

将等值映射注释化,并在 head.S 中加入中断处理,程序能正常运行:

```
1
        # trap
 2
        la t3, 1f
 3
        add t3, t3, t0 # 转化成虚拟地址
 4
        csrw stvec, t3
 5
 6
        la t1, early_pgtbl
 7
        srli t1, t1, 12 # PPN
 8
        li t2, 0x8000000000000000
 9
        or t1, t1, t2
10
        csrw satp, t1
11
12
    1:
13
        la t4, _traps
14
        csrw stvec, t4
15
        sfence.vma zero, zero
```

```
Reading symbols from ./VI
(gdb) target remote:1234
                                                                     3
                                                                                                Remote debugging using :1234
...into setup_vm_final
...into create_mapping
                                                                                                 (gdb) b setup_vm_final
VA = ffffffe0200000, PA = 080200000, size = 02380
                                                                                                Breakpoint 1 at 0xffffffe000200ed
                                                                      int index;
VA = ffffffe0203000, PA = 080203000, size = 0400
                                                                      unsigned long PA = PHY_START;
                                                                      unsigned long PPN = (PA >> 12); // PPN
                                                                      unsigned long PTE = (PPN << 10) | 0xF; // PPN, XWRV: 3-0
VA = ffffffe0204000, PA = 080204000, size = 07dfc000
...mapping other memory done.
2024 ZJU Operating System
_stext = 6117
_srodata = 32335b1b
                                                                      unsigned long VA_DIRECT_MAPPING = PA + PA2VA_OFFSET;
                                                                      index = (VA_DIRECT_MAPPING >> 30) & 0x1FF;
QEMU: Terminated
jyt@fine:~/os24fall-stu/src/lab3$ | |
                                                                      early_pgtbl[index] = PTE;
```

6 心得体会

实验本身对我而言有点难度,理解起来有点绕,但是一步一步也确实加深了我对对虚拟内存的理解。就是半路杀出来一个bug,花了相当久的时间才找出来,整个实验又更让人头大了一点。除此之外,我认为实验中最难的部分在于物理地址和虚拟地址的转换,因为是手动转换的,所以编程时要格外注意需要的是物理地址还是虚拟地址,是否需要加/减偏移量等。如果出错会导致程序跑到错误的地址,无法执行下去,这时通过gdb来追踪执行指令的地址可以找出问题。