超导物理作业

董建宇 202328000807038

1. (1) 超导有哪些基本特性? 讨论超导体与理想导体的区别。

超导体具有零电阻和完全抗磁性 (Meissner 效应)。

对于超导体,在临界温度以上 (正常态) 施加磁场,随后降低温度至临界温度以下进入超导态,超导体内部的磁场会被排出,超导体内部磁感应强度为 0,撤去磁场后,超导体内部磁感应强度仍为 0;

对于理想导体,在临界温度以上施加磁场,随后降低温度至临界温度以下,此时磁感线仍穿过理想导体,此时撤去外磁场,会产生感生电流,使得理想导体内部磁感应强度保持不变。

(2) 如何确定超导体电阻是否确实为零?

将超导材料加工成环形,通入电流,测量其周围磁感应强度随时间变化,若磁感应强度不随时间变化,则电流不变,即超导体电阻为零。

(3) 列出你所知道的几种转变温度高于 40K 的超导体。

铁基超导体如: 铁硒 (FeSe) 薄膜; 铜基超导体如: Bi-Sr-Ca-Cu-O 薄膜 (2212、2223)。

2. 如何在一个超导环中产生电流? 对一个用半径 $r_1 = 0.1mm$ 超导线做成的半径 $r_0 = 1mm$ 的超导环、如环中心磁场为 $10^{-3}T$,估计环流 I。的大小。估计超导环表面的磁场大小。

在临界温度以上,将超导环放置在磁场环境下待系统进入稳定状态,此时超导环内没有电流;随后将温度冷却至临界温度以下,超导环进入超导态,此时撤去磁场,超导环内就会产生电流。

超导环中心磁场强度大小为:

$$B = \frac{\mu_0 I_s}{2r_0}.$$

可以计算环流大小约为:

$$I_s = 1.59A$$
.

当该环流均匀流过超导环截面时,可以计算超导环表面磁场为:

$$B_S = \frac{\mu_0 I_s}{2\pi r_1} = \frac{10}{\pi} B = 3.18 \times 10^{-3} T.$$

3. (a) 利用自有能函数, 推导超导体在 T_c 处比热的跳变变化 $\Delta C/C_n = (C_n - C_s)/C_n$ 。根据 表 1 所列的超导转变温度 T_c 和零温下临界磁场 $B_c(0)$ 的值计算超导体铝、铌、铅的 $\Delta C/C_{n}$.

	Al	Nb	Pb
T_c $[K]$		9.6	
$B_c(0)$ $[mT]$		198	
$\Delta C/C_n$ (Experimental)	1.4	1.9	2.7

可以计算:

$$(\Delta C)_{T_c} = T_c \left. \left(\frac{\partial (S_s - S_n)}{\partial T} \right) \right|_{T_c} = \frac{4\mu_0 H_c^2(0)}{T_c}.$$

$$C_n = \gamma T_c$$
.

$$\frac{\Delta C}{C_n} = 2.$$

利用 $\frac{H_c^2(0)}{T_c^2}=\frac{\gamma}{2\mu_0}$ 则有: $\frac{\Delta C}{C_n}=2.$ 如果带入实验数据,其中 $\gamma'=\gamma imes\frac{\rho}{M}$,可以计算得

	Al	Nb	Pb
$\Delta C/C_n$	1.60	1.92	2.40

(b) 根据超导典型的微观理论-BCS 理论,正常态和超导态单位体积自由能的差是 $(1/4)N_F\Delta^2(0)$ 。 这里 N_F 为费米面附近的电子态密度, $\Delta(0)$ 是 T=0 的超导能隙。利用 Sommer feld 自由电子表达式以及表 2 中所列的 $\Delta(0)$, 电子比热系数 γ , 摩尔质量 M 和密度 ρ 值, 计算 $\Delta C/C_n$ 。

		Al	Nb	Pb
$\Delta(0)$	[meV]	0.17	1.52	1.37
$\gamma [mJ]$	$mol^{-1} K^{-2}$	1.35	7.79	2.98
M	$[g \ mol^{-1}]$	27.0	92.9	207.2
ρ	$[g\ cm^{-3}]$	2.7	8.4	11.4

根据 Sommer feld 自由电子模型,可以计算费米面处态密度为:

$$N_F = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{E_F} = \frac{m}{\pi^2 \hbar^2} \left(\frac{3\pi^2 N}{V}\right)^{1/3}.$$

利用 $\frac{\rho V}{M} = \frac{N}{N_A}$ 可得 $\frac{N}{V} = \frac{\rho N_A}{M}$ 。则态密度为:

$$N_F = \frac{m}{\pi^2 \hbar^2} \left(3\pi^2 \frac{\rho N_A}{M} \right)^{1/3}.$$

超导物理作业 3

正常态与超导态单位体积自由能的差为:

$$\frac{1}{4}N_F\Delta^2(0) = \frac{1}{2}\mu_0 H_c^2.$$

则比热跳变变化为:

$$\frac{\Delta C}{C_n} = \frac{\mu_0 T_c}{\gamma T_c} \left(\frac{\partial H_c}{\partial T} \right)^2 = \frac{4\mu_0 H_c^2}{\gamma' T_c^2}.$$

其中:

$$\gamma' = \gamma \frac{\rho}{M}.$$

代入数据可以计算得到:

	Al	Nb	Pb
$\Delta C/C_n$	0.77	0.18	0.93

(c) 如何扣除晶格比热贡献。

Using a high resolution differential technique we could determined from 1.8 to 300 K the difference in electronic terms between $YBa_2(Cu_{1-y}Zn_y)_3O7 - \delta(0 \le y \le 0.1)$ and a $YBa_2(Cu_{0.93}Zn_{0.07})_3O_{7-\delta^*}$. reference sample for which superconductivity was almost entirely suppressed (δ and $\delta * 0.03$)