Q1

```
int count = 0;
 1
 2
    semaphore mutex = 1;
 3
    semaphore rw = 1;
    semaphore w = 1;
 4
 5
    writer() {
 6
 7
           while(1) {
                   P(w);
 8
 9
                   P(rw);
10
                   writing;
                   V(rw);
11
                   V(w);
12
13
            }
14
15
    reader() {
16
            while(1) {
17
                   P(w);
18
19
                   P(mutex);
                    if(count==0) {
20
                           P(rw);
21
22
                   }
23
                   count++;
24
                   V(mutex);
25
                   V(w);
26
                   reading;
                   P(mutex);
27
                   count——;
28
                    if(count==0) {
29
                           V(rw);
30
31
                   V(mutex);
32
```

```
33 | } 34 |}
```

Q2

```
int count = 0;
 1
 2
    semaphore number = 6;
    semaphore waiting = 0;
 3
 4
    semaphore mutex = 1;
 5
 6
    customer() {
 7
            P(number);
 8
            P(mutex);
 9
            if(count==5) {
10
                   p(waiting);
11
            }
12
            count++;
13
            V(mutex);
14
            eating;
15
            P(mutex);
16
            count——;
            if(count == 0) {
17
                   V(waiting);
18
19
            }
20
            V(mutex);
21
            V(number);
22
```

 Q_{3}

信号量(Semaphore)是一个整数变量,可理解为一个计数器,用于控制多个线程或进程对共享资源的访问。根据信号量的取值不同,可以有两种类型:二进制信号量(Binary Semaphore):取值只能为0或1,通常用作互斥锁(Mutex)。计数信号量(Counting Semaphore):取值可以是一个非负整数,表示可用的资源数量。

P操作(Proberen,荷兰语动词"试图"的含义): P操作对应于请求或等待一个资源。当线程或进程想要获取资源时,它会执行P操作。如果信号量的值大于0,表示有资源可用。执行P操作会将信号量的值减去1,然后该线程或进程会持续其执行。如果信号量的值为0,则没有可用资源。执行P操作的线程或进程将被阻塞,直到信号量的值再次变得大于0(即有其他线程或进程释放资源)。

V操作(Verhogen,荷兰语动词"增加"的含义): V操作对应于释放一个资源。当线程或进程完成对资源的使用后,它会执行V操作。V操作将信号量的值加1,表示一个资源单元变为可用状态。如果有其他线程或进程正在P操作中被阻塞,增加了信号量的值可能导致等待的线程或进程被唤醒,以便能够继续执行并访问资源。

物理意义的解释:可以把信号量想象为一个有限容量的停车场,P操作像是一辆车进入停车场,如果有空余车位(信号量大于0),车辆就进入并占用一个车位(信号量减1)。如果没有空车位(信号量为0),车辆就在入口等待。而V操作就像是一辆车离开停车场,释放了一个车位(信号量加1),如果有车辆在等待,它们就可以占用这个刚释放的车位了。

(2):

```
1
    int count = 0;
 2
    semaphore mutex = 1;
    semaphore waiting = 0;
 3
 4
    semaphore in = 1;
 5
 6
    exployer() {
 7
            P(mutex);
 8
            count++;
            if(count==5) {
 9
10
                    V(mutex);
                    for (int i = 1; i <= 4; i++)
11
12
                             V(waiting);
            }
13
            else {
14
15
                    V(mutex);
                    P(waiting);
16
```

```
17 | }
18 | P(in);
19 | if (count == 1)
20 | closeDoor();
21 | count—;
22 | V(in);
23 |}
```

Q4

```
int count = 0;
 1
 2
    semaphore insert = 1;
 3
    semaphore delete = 1;
    semaphore mutexWrite = 1;
 4
 5
 6
    reader() {
 7
            P(mutexWrite);
 8
            if(count==0) {
                   P(delete);
 9
10
            }
            count++;
11
12
            V(mutexWrite);
13
            reading;
14
            P(mutexWrite);
15
            count——;
            if(count==0) {
16
                   V(delete);
17
18
            V(mutexWrite);
19
20
    }
21
22
    inserter() {
23
            P(insert);
           P(mutexWrite);
24
```

```
25
            if(count==0) {
26
                   P(delte);
27
            }
28
           count++;
            V(mutexWrite);
29
30
            inserting;
31
           P(mutexWrite);
            count--;
32
33
            if(count==0) {
                   V(delete);
34
35
            }
            V(mutexWrite);
36
            V(insert);
37
38
    }
39
    deleter() {
40
           P(delete);
41
42
            deleting;\\
43
            V(delete);
44
```