

OS2019理论课-姜博



该二维码7天内(3月14日前)有效,重新进入将 更新



三、存储器管理

2018年3月7日

内容提要


- § 存储管理基础
- § 页式内存管理
- § 段式内存管理
- § 虚拟存储管理
- § 存储管理实例


内容提要

- § 存储管理基础
 - 存储器硬件发展
 - 存储管理的功能
 - C程序实例分析(MIPS)
 - 存储器分配方法
 - 单一连续
 - 分区管理: 固定分区、可变分区
 - 覆盖、交换
- § 页式内存管理
- § 段式内存管理
- § 虚拟存储管理
- § 存储管理实例

存储器硬件

- § 存储器的功能:保存数据,存储器的发展目标是高速、大容量和小体积。
 - DDR4理论上每根DIMM模块能达到512GiB的容量
 - DDR4-3200带宽可达51.2GB/s







存储器硬件

- § 静态存储器 (SRAM): 读写速度快, 生产成本高, 多用于容量较小的高速缓冲存储器。- 用于做Cache
- § 动态存储器 (DRAM): 读写速度较慢,集成度高,生产成本低,多用于容量较大的主存储器。

DRAM的一个重要特点是,数据以电荷的形式保存在电容,电容的放电使得电荷通常只能维持几个毫秒左右相当于 1M个时钟周期左右,因此要定期进行刷新(读出后重新写),按行进行(所有芯片中的同一行一起进行,刷新操作所需时间通常只占1%~2%左右。


存储器硬件

	SRAM	DRAM
存储信息方式	触发器 (RS)	电容
破坏性读出	否	是(读后再生)
定期刷新	不需要	需要
送地址方式	行列同时送	行列分两次送
运行速度	快	慢
发热量	大	小
存储成本	高	低
集成度	低	高

7

蕴含巨大的挑战

- 访问速度和存储密度不可兼得
- 非易失性存储器件 (NVM) 的发展是否有突破的机会?
- SSD (Flash) 、PCM、忆阻器、自旋电子器件 访问速度 Speed (S)




K.L.Wang, Spin orbit interaction engineering of magnetic memory for energy efficient electronics systems. NVMTS 2015

存储组织


- § 存储组织的功能是在存储技术和CPU寻址技术许可的范围内组织合理的存储结构,其依据是访问速度匹配关系、容量要求和价格。
 - · "寄存器-内存-外存"结构和"寄存器-缓存-内存-外存"结构;
- § 现在微机中的存储层次组织: 访问速度越来越慢,容量越来越大,价格越来越便宜;
- § 最佳状态应是各层次的存储器都处于均衡的繁忙状态(如:缓存命中率正好使主存读写保持繁忙);

存储层次结构

寄存器(register)
快速缓存(cache)
主存(primary storage)
外存(secondary storage)



Processor-DRAM Memory Gap (latency)



两个基本概念

- § 1. 地址空间:源程序经过编译后得到的目标程序,存在于它所限定的逻辑地址范围内,这个范围称为地址空间。简言之,地址空间是逻辑地址的集合。
- § 2. 存储空间:存储空间是指主存中一系列存储信息的物理单元的集合,这些单元的编号称为物理地址或绝对地址。简言之,存储空间是物理地址的集合。

为什么进行存储管理

- § 重要的资源
- § 帕金森定律(Parkinson):
 - 一个人做一件事所耗费的时间差别如此之大:他可以在10分钟内看完一份报纸,也可以看半天;一个忙人20分钟可以寄出一叠明信片,但一个无所事事的老太太为了给远方的外甥女寄张明信片,可以足足花一整天:找明信片一个钟头,寻眼镜一个钟头,查地址半个钟头,写问候的话一个钟头零一刻钟.....
 - 工作会自动占满一个人所有可用的时间。如果一个人给自己安排了充裕的时间去完成一项工作,他就会放慢节奏或者增加其他项目以便用掉所有的时间。
 - 工作膨胀出来的复杂性会使工作显得很重要,在这种时间弹性很大的环境中工作并不会感到轻松。相反会因为工作的拖沓、膨胀而苦闷。

为什么进行存储管理

- § 软件对存储的要求也类似:
 - 存储器有多大,程序对存储的需要更大。
 - 如果物理存储没有管理,软件会无节制的占用所有资源
 - PC机的内存: 256M-16G
 - 手机的内存: 256M-16G
 - 还是不够用。。。

北京航空航天大学 计算机学院 14

存储管理的需求

- § 支持多道程序和多用户系统:
 - 针对多个应用,将内存划分多个区域
- § 充分利用内存
- § 方便用户使用: OS自动加载程序, 对用户透明
- § 较大的逻辑运行空间: 不局限于物理内存大小
- § 存储保护与共享

存储管理的功能

- § 存储分配和回收:是存储管理的主要内容。 讨论其算法和相应的数据结构。
- § 存储共享和保护:包括代码和数据共享,对 地址空间的访问权限控制(读、写、执行)。
- § 存储器容量扩充:
 - 由应用程序控制的方案:覆盖;
 - 由OS控制的方案:交换(整个进程空间),请求调入和预调入(部分进程空间)

存储管理的功能-分配和回收

- § 当用户请求内存时,及时响应,分配内存
- § 当用户不需要时及时回收内存,让其他用户使用
- § 这就要求:
 - 用数据结构,记住内存分配状态
 - 分配:用户请求,分配内存,修改数据结构
 - 回收: 用户释放内存, 修改数据结构

存储管理的功能-扩充容量

- § OS要方便用户使用-用户编程不需要考虑内存的容量
 - 需要扩充内存容量,用户可以用更大的空间
- § 解决方案
 - · 在MMU内存管理单元的控制下
 - 交换技术
 - 虚拟存储技术:把内存和外存统一使用,扩充内存

存储管理的功能-共享

- § 让多个进程共用内存中的相同区域
- § 代码共享
 - 节省内存空间
- § 数据共享
 - 实现进程的通讯


北京航空航天大学 计算机学院 19

存储管理的功能-保护

- § 让OS,多道程序同时运行又不互相干扰
 - 一个程序只能访问自己的区域
 - 一个程序错误不影响其他程序, 防止破坏系统
- § 存储保护的内容
 - 地址越界保护
 - 进行地址越界可能会影响其他程序或者OS
 - 越界---产生中断,交给OS处理
 - 权限保护
 - 共享区域, 权限不同
 - 读写权限保护

闲置空间的管理-数据结构

§ 在管理内存的时候, OS需要知道内存空间有多少空闲? 这就必须跟踪内存的使用, 跟踪的办法有两种: 位图表示法(分区表)和链表表示法(分区链表)




存储管理的数据结构

- § 链表
- §位图

位图表示法


§ 给每个分配单元对应一位,用来记录该分配单元是否闲置。例如,位取值为0表示单元闲置,取值为1则表示已被占用,这种表示方法就是位图表示法。



内存分配位图表示

链表表示法

§ 将分配单元按照是否闲置链接起来,这种方法称 为链表表示法。如上图所示的的位图所表示的内 存分配状态,使用链表来表示的话则会如下图所示



两种方法的特点

§ 位图表示法:

- 空间成本固定:不依赖于内存中的程序数量。
- 时间成本低:操作简单,直接修改其位图值即可。
- 没有容错能力:如果一个分配单元为1,不能肯定应该为1还是因错误变成1。

§ 链表表示法:

- 空间成本: 取决于程序的数量。
- 时间成本:链表扫描通常速度较慢,还要进行链表项的插入、删除和修改。
- 有一定容错能力:因为链表有被占空间和闲置空间的表项,可以相互验证。

§ 128-MB的内存,以n个字节为单位进行分配。对于链表表示法,假设内存包含着交替的数据区和空闲区,每个区均为64K。假设链表的每个结点需要32位的内存地址,16位的长度和16位的指向下一个节点的指针。对于每种方法,分别需要多少存储空间? 那种方法更好?

§ 对于位图来说,每个内存分配单元需要1位。128MB = 2 / 27, n 个字节为一个内存分配单元,那么128 M对应着 2 / 27 /n个内存分配单元。所以位图需要 2 / 27 /n位,等于 2 / 24 /n字节。

- § 对于位图来说,每个内存分配单元需要1位。128MB = 2 / 27, n 个字节为一个内存分配单元,那么128 M对应着 2 / 27 /n个内存分配单元。所以位图需要 2 / 27 /n位,等于 2 / 24 /n字节。
- § 对于链表来说,需要128M/64K= 2 † 27 / 2 † 16 = 2 † 11 个节点。每个节点64位,也就是8个字节。 所以需要 2 † 11 * 2 † 3 = 2 † 14 字节。

- § 对于位图来说,每个内存分配单元需要1位。128MB = 2 / 27, n 个字节为一个内存分配单元,那么128 M对应着 2 / 27 / n个内存分配单元。所以位图需要 2 / 27 / n位,等于 2 / 24 / n字节。
- § 对于链表来说,需要128M/64K= 2 f 27 / 2 f 16 = 2 f 11 个节点。每个节点64位,也就是8个字节。 所以需要 2 f 11 * 2 f 3 = 2 f 14 字节。
- § 所以是比较 2 / 24 /n 和 2 / 14
- § 当n比较小,链表更加节省空间。当n比较大,位图更好。n取值的平衡点是 2 f 10 .也就是1 KB. 所以,当n小于1 KB,链表更好。反之,位图更好。同时,n<=64 KB,因为数据和空闲区是64

存储分配的三种方式


- § 1.直接指定方式:程序员在编程序时,或编译程序(汇编程序)对源程序进行编译(汇编)时,所用的是实际地址。
- § 2.静态分配(Static Allocation):程序员编程时,或由编译程序产生的目的程序,均可从其地址空间的零地址开始;当加载(loader)程序对其进行链接装入时才确定它们在主存中的地址。
- § 3.动态分配(Dynamic Allocation):编程采用逻辑地址空间,从0地址开始。作业在存储空间中的位置,在其装入时确定,在其执行过程中可动态申请或释放空间。

连续分配存储管理方式

- § 单一连续分配方式
- § 分区分配方式
 - 固定分区
 - 动态分区

单一连续区存储管理

- § 内存分为两个区域:系统区,用户区。应用程序装入到用户区,可使用用户区全部空间。
- § 最简单,适用于单用户、单任务的OS。CP/M和DOS
- § 优点: 易于管理。
- 敏点:对要求内存空间少的程序,造成内存 浪费;程序全部装入,很少使用的程序部分也 占用内存。



33

多用户系统存储器管理---分区式分配

- § 把内存分为一些大小相等或不等的分区(partition),每个应用程序占用一个或几个分区。操作系统占用其中一个分区。
- § 适用于多道程序系统和分时系统,支持多个程序并发执行,但难以进行内存分区的共享。
 - 进程属于不同分区


多用户系统存储器管理---分区式分配

- § 分区式分配的问题: 内碎片和外碎片
 - 内碎片: 分区内部难以利用的空间
 - 外碎片: 分区之间难以利用的空间
- § 分区式管理的方法:
 - 数据结构: 分区表或者分区链表
 - · OS负责维护数据结构

固定式分区

- § 固定式分区(静态存储区域): 当系统初始 化时, 把存储空间划分成若干个任意大小的 固定区域; 然后, 把这些区域分配给每个用 户作业。
- § 把内存划分为若干个固定大小的连续分区。
 - 分区大小相等:只适合于多个相似程序的并发执行(处理多个类型相同的对象)。
 - 分区大小不等:多个小分区、适量的中等分区、 少量的大分区。根据程序的大小,分配当前空 闲的、适当大小的分区。

固定式分区



北京航空航天大学


计算机学院

固定式分区

作业A小于分区1大小8K 产生内碎片

分区说明表

区号	大小	起始地址	状态
1	8K	16K	占用
2	16K	24K	空闲
3	32K	40K	占用
4	64K	72K	空闲
5	120K	136K	占用



作业后备队列 作业C(20K) 作业D(40K) 作业E(90K)

- § 优点: 易于实现, 开销小。
- § 缺点:
 - 内碎片造成浪费;
 - 分区总数固定,限制了并发执行的程序数目;
 - 灵活性差,接受程序大小受分区大小限制
- § 采用的数据结构: 分区表——记录分区的大 小和使用情况

可变式分区:

- § 可变式分区: 分区的边界可以移动, 即分区的大小可变。
- § 分区大小在程序装入时大小动态确定,量身定制
 - 也可以通过系统调用改变分区大小
- § 优点:没有内碎片。
- § 缺点: 随着多次分配和回收,产生外碎片。

Operating System	128 K	Operating System		Operating System	
		Process 1	320 K	Process 1	320 K
	896 K			Process 2	224 K
			576 K		352 K
					332 K

Operating System		Operating System		Operating System	
Process 1	320 K	Process 1	320 K	Process 1	320 K
Process 2	224 K		224 K	Process 4	128 K 96 K
Process 3	288 K	Process 3	288 K	Process 3	288 K
	64 K		64 K		64 K

Operating System		Operating System		Operating System	
Process 1	320 K	Process 1	320 K	Process 1	320 K
Process 2	224 K		224 K	Process 4	128 K 96 K
Process 3	288 K	Process 3	288 K	cess 3	288 K
	64 K		64 K		64 K

进程4小于进程2释放的空间,产生外碎片

Operating System		Operating System	
	320 K	Process 2	224 k
			96 K
Process 4	128 K	Process 4	128 K
	96 K		96 K
Process 3	288 K	Process 3	288 K
	64 K		64 K

进程2小于进程1释放的空间,产生外碎片

Operating System		Operating System	
	320 K	Process 2	224 k
			96 K
Process 4	128 K	Process 4	128 K
	96 K		96 K
Process 3	288 K	Process 3	288 K
	64 K		64 K

可变分区管理的数据结构

- § 需要设置数据结构记录内存分配情况:
- § 内存分配表
 - 已分配区表
 - 空闲区表

北京航空航天大学 计算机学院 46

动态分区的数据结构

起始地址	长度	标志
500	800	P1
1500	400	P2
		空
	:	
	:	

起始地址	长度	标志
1300	200	未分配
1900	650	未分配
		空
	:	
	:	


已分配区表

空闲区表

可变式分区的内存分配策略:

- § (1)最佳适应算法(Best Fit): 为一个作业选择分区时,总是寻找其大小最接近于作业所要求的存储区域。
- § (2)最坏适应算法(Worst Fit):为作业选择存储区域时,总是寻找最大的空白区。
- § (3)首次适应算法 (First Fit): 每个空白区按其在存储空间中地址递增的顺序连在一起,在为作业分配存储区域时,从这个空白区域链的始端开始查找,选择第一个足以满足请求的空白块。
- § (4)下次适应算法(Next Fit): 把存储空间中空白区构成一个循环链,每次为存储请求查找合适的分区时,总是从上次查找结束的地方开始,只要找到一个足够大的空白区,就将它划分后分配出去。

FirstFit算法



FirstFit算法

- § 优点:
 - 分配和释放的时间性能较好
 - 较大的空闲分区保留在内存的高端
- § 缺点: 随着低端内存被不断分配, 会产生很多小分区, 开销会增大。

北京航空航天大学 计算机学院 50

算法举例

§ 例:系统中的空闲分区表如下表示,现有三个作业分配申请内存空间100K、30K及7K,给出按首次适应算法、下次适应算法、最佳适应算法和最坏适应算法的内存分配情况及分配后空闲分区表。

区号	大小	起始地址	状态
1	32K	20K	未分配
2	8K	52K	未分配
3	120K	60K	未分配
4	331K	180K	未分配

首次适应算法

- § 申请作业 100k,分配 3 号分区,剩下分区为 20k,起始地址 160K。
- § 100K、30K、7K

区号	大小	起始地址	状态
1	32K	20K	未分配
2	8K	52K	未分配
3	20K	160K	未分配
4	331K	180K	未分配

首次适应算法

- § 申请作业 30K, 分配 1 号分区, 剩下分区为 2K, 起始地址 50K。
- § 100K、30K、7K

区号	大小	起始地址	状态
1	2K	50K	未分配
2	8K	52K	未分配
3	20K	160K	未分配
4	331K	180K	未分配

首次适应算法

- § 申请作业 7K,分配 2 号分区,剩下分区为 1K, 起始地址59K。
- § 100K、30K、7K

区号	大小	起始地址	状态
1	2K	50K	未分配
2	1K	59K	未分配
3	20K	160K	未分配
4	331K	180K	未分配

下次适应算法

- § 按下次适应算法,申请作业 100k,分配 3 号分区,剩下分区为20k,起始地址 160K;
- § 100K、30K、7K

区号	大小	起始地址	状态
1	32K	20K	未分配
2	8K	52K	未分配
3	20K	160K	未分配
4	331K	180K	未分配

下次适应算法

- § 按下次适应算法,申请作业 30K,分配 4号分区,剩下分区为301K;
- § 100K、30K、7K

区号	大小	起始地址	状态
1	32K	20K	未分配
2	8K	52K	未分配
3	20K	160K	未分配
4	301K	210K	未分配

下次适应算法

- § 按下次适应算法,申请作业7k,分配1号分区
- § 100K、30K、7K

区号	大小	起始地址	状态
1	25K	27K	未分配
2	8K	52K	未分配
3	20K	160K	未分配
4	301K	210K	未分配

算法特点

- § 首次适应:优先利用内存低地址部分的空闲分区。但由于低地址部分不断被划分,留下许多难以利用的很小的空闲分区(碎片或零头),而每次查找又都是从低地址部分开始,增加了查找可用空闲分区的开销。
- § 下次适应: 使存储空间的利用更加均衡,不致使小的空闲区集中在存储区的一端,但这会导致缺乏大的空闲分区。

最佳适应算法

按容量大小递增的次序排列

分配前的空闲分区表

区号	大小	起址
1	8k	52k
2	32k	20k
3	120k	60k
4	331k	180k

作业30K分配后

区号	大小	起址
2	2k	50k
1	8k	52k
3	20k	160k
4	331k	180k:

按容量递增的次序重新排列

作业100K分配后

区号	大小	起址
1	8k	52k
3	20k	160k
2	32k	20k
4	331k	180k

作业7K分配后

	区号	大小	起址
	1	1k	59k
	2	2k	50k
	3	20k	160k
÷	esc 4 . n	et 331k 2	86 180k 7



区号	大小	起址
1	1k	59k
2	2k	50k
3	20k	160k
4	331k	180k

最坏适应算法

按容量大小递减的次序排列

分配前的空闲分区表

区号	大小	起址
1	331k	180k
2	120k	60k
3	32k	20k
4	8k	52k

作业30K分配后

区号	大小	起址
1	201k	310k
2	120k	60k
3	32k	20k
4	8k	152k):

按容量递减的次序重新排列

作业100K分配后

区号	大小	起址
1	231k	280k
2	120k	60k
3	32k	20k
4	8k	52k

作业7K分配后

	区号	大小	起址
	1	194k	317k
	2	120k	60k
	3	32k	20k
5.	csc 4 n. n	et/ 8k _2	86 52k 57



区号	大小	起址
1	194k	317k
2	120k	60k
3	32k	20k
4	8k	52k

北京航空航天大学

计算机学院

算法特点

- § 最佳适应:若存在与作业大小一致的空闲分区,则它必然被选中,若不存在与作业大小一致的空闲分区,则只划分比作业稍大的空闲分区,从而保留了大的空闲分区。最佳适应算法往往使剩下的空闲区非常小,从而在存储器中留下许多难以利用的小空闲区(碎片)。
- § 最坏适应算法的特点:总是挑选满足作业要求的最大的分区分配给作业。这样使分给作业后剩下的空闲分区也较大,可装下其它作业。由于最大的空闲分区总是因首先分配而划分,当有大作业到来时,其存储空间的申请往往会得不到满足。

§ 在下列存储管理算法中,内存分配和释放平均时间之和为最大的是:

A首次适应 B下次适应 C 最佳适应 D 最差适应

北京航空航天大学 计算机学院 62

§ 在下列存储管理算法中,内存分配和释放平均时间之和为最大的是:

A首次适应 B下次适应 C 最佳适应 D 最差适应

需要寻找满足需要且最小的空闲块, 释放要找到上下邻空闲区,修改插入链表

北京航空航天大学 计算机学院

63

§ 可变分区又称为动态分区,它是在系统运行过程中 ___动态建立的:

A作业未装入

B在作业装入

C在作业创建

D在作业完成

§ 可变分区又称为动态分区,它是在系统运行过程中 ___动态建立的:

A 作业未装入 B 在作业装入

C在作业创建 D在作业完成

分区大小在程序装入时大小动态确定, 量身定制


练习: 可变分区的内存分配

- § 假设一个可变分区系统中内存按照顺序包含如下空闲区: 10 KB, 4 KB, 20 KB, 18 KB, 7 KB, 9 KB, 12 KB, and 15 KB.
- § 假设后续的连续内存分配请求是: (a) 12 KB (b) 10 KB (c) 9 KB
- § 对于首次适应那个空闲区会被分配?对于 最佳适应, 最差适应,和下次适应 又会分配那些空闲区?

练习: 可变分区的内存分配

- § 首次适应 20 KB, 10 KB, 18 KB.
- § 最佳适应 12 KB, 10 KB, 9 KB.
- § 最差适应 20 KB, 18 KB, 15 KB.
- § 下次适应 20 KB, 18 KB, 9 KB.

可变分区分配和回收的例子




(a) 某时刻状态

作业D分配,产生24K空闲区


北京航空航天大学

可变分区分配作业A撤销,产生16K空闲区,合并成26K




69

可变分区分配和回收的例子




70

回收区域空白区邻接的四种情况




北京航空航天大学 计算机学院 71

回收区域空白区邻接的四种情况




北京航空航天大学 计算机学院 72

回收区域空白区邻接的四种情况



北京航空航天大学 计算机学院 73

回收区域空白区邻接的四种情况



北京航空航天大学 计算机学院 74

§ 在可变分区存储管理中, 当释放和回收一个空闲 区时, 造成空闲表项区数减一的情况是:

A 无上邻空闲区, 也无下邻空闲区

B有上邻空闲区,但无下邻空闲区

C 无上邻空闲区,但有下邻空闲区

D 有上邻空闲区,也有下邻空闲区


§ 在可变分区存储管理中, 当释放和回收一个空闲 区时, 造成空闲表项区数减一的情况是:

A 无上邻空闲区, 也无下邻空闲区

B有上邻空闲区,但无下邻空闲区

C 无上邻空闲区,但有下邻空闲区

D 有上邻空闲区,也有下邻空闲区



§ 一下分配方案中, ___不适合多道系统:

A单一连续区管理 B 固定分区管理

C可变分区管理 D页式存储管理


§ 一下分配方案中, ___不适合多道系统:

A单一连续区管理 B 固定分区管理


C可变分区管理 D页式存储管理

学院 79

可变分区的保护-界限寄存器保护




可变分区的保护-界限寄存器保护



每次访问内存的地址,硬件都自动将其与界限寄存器比较,若发生地址越界,便产生保护性地址越界中断

81

可变分区的保护-界限寄存器保护



可变分区的保护-只访问自己的区域

- § 每个分区分一个保护键-锁
- § 每个进程分一个保护键-钥匙
 - 存在程序状态字中
- § 访问内存的时候,检查锁和钥匙是否匹配
 - 不匹配---触发中断

如何处理外碎片? -紧缩 (compaction)

§ 将各个占用分区向内存一端移动,使各个空 闲分区聚集在另一端,然后将各个空闲分区 合并成为一个空闲分区。

如何处理外碎片? -紧缩

操作系统 操作系统 操作系统 作业 E (40K) 作业 E (40K) (26K) 作业 B (90K) 作业 B (90K) 作业 B (90K) 作业 D (70K) 作业 D (70K) (30K) 作业 E (40K) 作业 D (70K) (80K) (40K) (24K) (b) 碎片拼接 (c) 给E分配空间 (a) 三块碎片

作业E无法分配空间

如何处理外碎片? -紧缩

作业 E (40K)	操作系统 (26K)	作业 E (40K)	操作系统	操作系统
	作业 B (90K)		作业 B (90K)	作业 B (90K)
	(30K)		作业 D (70K)	作业 D (70K)
	作业 D (70K)		(80K)	作业 E (40K)
	(24K)			(40K)

在内存中的作业B和作业D被移动到内存的一端, 三块碎片被拼接为一个大的空闲区,其容量为80K

(b) 碎片护

北京航

(a) 三块碎片

全E分配空间


处理外碎片-紧缩技术的问题


- § 进行数据搬移,占用CPU时间
- § 进行程序搬移,需要重定位和硬件支持
- § 效率比较低,不适合频繁进行

内存的管理-扩充容量

- § 扩充容量的思路
 - 把一部分程序和数据放在外存上,把当前执行要使用的程序和数据放在内存
- § 覆盖技术
 - 让程序和数据对内存空间时分复用
- § 交换技术


- § 覆盖: 一个程序的代码段和数据段按照时间 先后占用内存空间
 - 必要的部分占据内存
 - 可选的部分放外存
 - 不存在调用关系的模块不必同时在内存,可以互相覆盖
 - 不同的执行路径不需要同时在内存






北京航空航天大学

计算机学院



B和C不会互相调用,因此B和C就无需同时在内存中同理,F、D、E无需同时在内存

北京航



覆盖前,ABCDEF=190K


覆盖后: 110K, 即容量需求最大的路径

北京航

§ 缺点

- 编程时必须划分程序模块和确定程序模块之间的覆盖关系,了解调用次序,增加编程复杂度。
- 从外存装入覆盖文件,以时间延长来换取空间节省。
- 程序的最大长度仍然受限内存

§ 一个普通Android应用的控制流图




94

交换

- § 交换: 广义的说,所谓交换就是把暂时不用的某个(或某些)程序及其数据的部分或全部从主存移到辅存中去,以便腾出必要的存储空间;接着把指定程序或数据从辅存读到相应的主存中,并将控制转给它,让其在系统上运行。
- § 优点:增加并发运行的程序数目,并且给用户提供适当的响应时间;编写程序时不影响程序结构
- § 缺点:对换入和换出的控制增加处理机开销 ;程序整个地址空间都进行传送,没有考虑 执行过程中地址访问的统计特性。

95



交换技术的几个问题

- § 选择原则,即将哪个进程换出/内存?
 - 系统在选择换出程序时,希望换出的程序是短时间内不会立刻投入运行。
 - · 等待I/O的进程
- § 交换时机的确定,何时需发生交换?
 - 只要不用就换出(很少再用);
 - 只在内存空间不够或有不够的危险时换出

交换技术的几个问题

- § 交换空间的分配和管理?
 - 当程序被换出时,必须为它分配磁盘空间
 - 固定空间v.s.可变空间
- § 换回内存时位置的确定
 - 如果包含物理地址引用: 原位置
 - 如果是相对地址:可以换位置

98

覆盖与交换技术的区别

- § 覆盖可减少一个程序运行所需的空间。 交换可让整个程序暂存于外存中,让出 内存空间。
- § 覆盖是由程序员实现的,操作系统根据程序员提供的覆盖结构来完成程序段之间的覆盖。交换技术对程序员透明。
- § 覆盖技术主要对同一个作业或程序进行 。交换换主要在作业或程序间之间进行。