タヒネネルセネネメメサ計算机新技术研究所

The Institute of Advanced Computing Technology

操作系统 **Operating System**

第三章 内存管理(1)

沃天宇 woty@buaa.edu.cn 2024年3月8日






小练习

_\/<


- 在传统x86体系结构下, 计算机引导过程中以下哪项不是 BIOS负责的任务?
 - 读取MBR并装载到内存特定地址
 - 自检系统, 当有设备故障时暂停启动过程并告警
 - 选择引导磁盘
 - 装载打印机驱动
 - 启动显示器
 - 解压缩操作系统Kernel
- 以下说法正确的是
 - BIOS是只读存储器,
 - 如果硬盘只有一个分区,则不需要MBR引导
 - 引导程序装载进内存后不会变更位置
 - BIOS程序运行时可以访问超过4GB的地址空间


	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE
1.1.1.以下项功能不是操作系统核心的任务:(多选)【多选题】	*3.3. Meltdown和 Spectre是否可以通过升级操作系统进行修复?
□ A. 调度多个任务执行□ B. 管理外部设备	○ A. 可以○ B. 不可以
□ C. 响应键盘按键事件 □ D. 对摄像头采集的图像进行美颜处理 □ E. 驱动打印机 □ F. 执行数据库查询 □ G. 实现进程间的同步互斥	* 4. 4. 以下*没有*获得过图灵奖的人是:
2. 2. 第一次课中提到的Meltdown的根源是: (单选) (A. 操作系统漏洞	* 5. 目前在使用的操作系统有多少种 ? ○ <10
○ B. CPU设计缺陷 ○ C. 计算机病毒	○ 10-50○ 51-100○ 100+
	*6. 你使用过那些系统调用,列举3个例子。



国际带宽及增长率

硬件算力vs内存、网络带宽





Source: Gartner; Wells Fargo Securities, LLC.

微处理器发展趋势

磁盘发货量

存储器的管理


- $\wedge \leq$
 - 存储分配:主要是讨论和解决多道作业之间共享主存的存储空间的问题。
 - 存储器资源的组织(如内存的组织方式)
 - 地址变换(逻辑地址与物理地址的对应关系维护)
 - 虚拟存储的调度算法


The Institute of Adva

存储组织

\<`

- 存储器的功能:保存数据,存储器的发展方向是高速、大容量和小体积。如:内存在访问速度方面的发展:DRAM、SDRAM(DDR)、SRAM等;硬盘技术在大容量方面的发展:接口标准、存储密度等;
 - DDR4理论上每根DIMM模块能达到512GiB的容量
 - DDR4-3200带宽可达51.2GB/s









存储组织

- 存储组织的功能是在存储技术和CPU寻址技术 许可的范围内组织合理的存储结构,其依据是 访问速度匹配关系、容量要求和价格。如: "寄存器-内存-外存"结构和"寄存器-缓存-内存-外存"结构;
- 现在微机中的存储层次组织:访问速度越来越慢,容量越来越大,价格越来越便宜;最佳状态应是各层次的存储器都处于均衡的繁忙状态(如:缓存命中率正好使主存读写保持繁忙)

Size (bytes):

100s

Ks-Ms



存储层次

寄存器(register)


快速缓存(cache)

主存(primary storage)

外存(secondary storage)


Gs

Ts



Ms


Processor-DRAM Memory Gap (latency)





蕴含巨大的科学问题和原创突破

- 非易失性存储器件(NVM)的发展是否有突破的机会?
- SSD(Flash)、PCM、忆阻器、自旋电子器件



K.L.Wang, Spin orbit interaction engineering of magnetic memory for energy efficient electronics systems. NVMTS 2015

为什么进行存储管理

\<

- 重要的资源
- 帕金森定律(Parkinson):
 - 存储器有多大,程序有多长。
 - 多道程序, 永远不够用(共享**-**竞争**-**管理)



需求与存储管理的目标

需求:

- 从每个计算机使用者(程序员)的角度:
 - 1. 整个空间都归我使用;
 - 2. 不希望任何第三方因素妨碍我的程序的正常运行;
- 从计算机平台提供者的角度:
 - 尽可能同时为多个用户提供服务;

分析:

- 计算机至少同时存在两个程序:一个用户程序和一个服务程序 (操作系统)
- 每个程序具有的地址空间应该是相互独立的;
- 每个程序使用的空间应该得到保护;

需求与存储管理的目标

存储管理的基本目标:

- 1. 地址独立:程序发出的地址与物理地址无关
- 2. 地址保护: 一个程序不能访问另一个程序的地址空间

存储管理要解决的问题: 分配和回收

存储管理的功能

_^<

- 存储分配和回收:是存储管理的主要内容。讨论其算法和相应的数据结构。
- 地址变换:可执行文件生成中的链接技术、程序加载时的重定位技术,进程运行时硬件和软件的地址变换技术和机构。
- 存储共享和保护:代码和数据共享,对地址空间的访问权限(读、写、执行)。
- 存储器扩充: 它涉及存储器的逻辑组织和物理组织;
 - 由应用程序控制:覆盖;
 - 由**0S**控制:交换(整个进程空间),请求调入和预调入(部分进程空间)



几个概念

间是逻辑地址的集合。

• 1. 地址空间:源程序经过编译后得到的目标程序,存在于它所限定的地址范围内,这个范围称为地址空间。简言之,地址空

2. 存储空间: 存储空间是指主存中一系列存储信息的物理单元的集合,这些单元的编号称为物理地址或绝对地址。简言之,编号称为物理地址或绝对地址。简言之,存储空间是物理地址的集合。

Institute of Adva

uting Technolo

操作系统在内存中的位置

 $\Lambda \leq 1$

0xFFF ... User program Operating system in RAM

(a)

Operating system in ROM/RAM

User program

(b)

Device drivers in ROM

User program

Operating system in RAM

(c)

单道程序的内存管理

条件:

- 在单道程序环境下,整个内存里只有两个程序:一个用户程序和操作系统。
- 操作系统所占的空间是固定的。
- 因此可以将用户程序永远加载到同一个地址,即用户程序永远从同一个地方开始运行。

结论:

• 用户程序的地址在运行之前可以计算。



单道程序的内存管理

方法:

- 静态地址翻译:即在程序运行之前就计算出所有物理地址。
- 静态翻译工作可以由加载器实现。

分析:

- 地址独立? YES. 因为用户无需知道物理内存的相关知识。
- 地址保护?YES. 因为没有其它用户程 一序。



单道程序的内存管理

优点:

- 最简单,适用于单用户、单任务的OS。CP/M和DOS
- 执行过程中无需任何地址翻译工作,程序运行速度快。

缺点:

- 比物理内存大的程序无法加载,因而无法运行。
- 造成资源浪费(小程序会造成空间浪费;不区分常用/非常用数据;I/O时间长会造成计算资源浪费)。

思考:

- 程序可加载到内存中,就一定可以正常运行吗?
- 用户程序运行会影响操作系统吗?



多道程序的存储管理

空间的分配: 分区式分配

- 把内存分为一些大小相等或不等的分区(partition),每个 应用程序占用一个或几个分区。操作系统占用其中一个分 区。
- 适用于多道程序系统和分时系统,支持多个程序并发执行, 但难以进行内存分区的共享。

方法:

- 固定(静态)式分区分配,程序适应分区。
- 可变(动态)式分区分配,分区适应程序。



固定式分区

\.<

 固定式分区(静态存储区域): 当系统初始化时, 把存储空间划分成若干个任意大小的区域; 然后, 把这些区域分配给每个用户作业。

分区号	大小	起址	状态
1	12K	20K	已分配
2	32K	32K	已分配
3	64K	64K	已分配
4	128K	128K	未分配

0	操作系统
20K	作业A
32K	作业B
64K	
0-112	作业C
128K	
2011	
256K	

分区说明表

存储空间分配情况

固定式分区

/\>


- 把内存划分为若干个固定大小的连续分区。
 - 分区大小相等: 只适合于多个相同程序的并发执行 (处理多个类型相同的对象)。
 - 分区大小不等: 多个小分区、适量的中等分区、少量的大分区。根据程序的大小,分配当前空闲的、适当大小的分区。
- 优点:易于实现,开销小。
- 缺点:内碎片造成浪费,分区总数固定,限制了 并发执行的程序数目。
- 采用的数据结构:分区表——记录分区的大小和 ■使用情况



单一队列的分配方式

 $-\wedge$

当需要加载程序时,选择一个当前闲置且容量足够大的分区进行加载,可采用共享队列的固定分区(多个用户程序排在一个共同的队列里面等待分区)分配。






多队列分配方式

 $-\Delta \leq$

由于程序大小和分区大小不一定匹配,有可能形成一个小程序占用一个大分区的情况,从而造成内存里虽然有小分区闲置但无法加载大程序的情况。这时,可以采用多个队列,给每个分区一个队列,程序按照大小排在相应的队列里。



可变式分区

• 可变式分区: 分区的边界可以移动, 即分

区的大小可变。

• 优点:没有内碎片。缺点:有外碎片。



系统中的碎片

_/\>

• 内存中无法被利用的存储空间称为碎片。

内部碎片:

- 指分配给作业的存储空间中未被利用的部分,如固定分区中存在的碎片。
- 单一连续区存储管理、固定分区存储管理等都会出现内部碎片。
- 内部碎片无法被整理,但作业完成后会得 到释放。它们其实已经被分配出去了,只 是没有被利用。



系统中的碎片

外部碎片:

- 指系统中无法利用的小的空闲分区。如分区与分区之间存在的碎片。这些不连续的区间就是外部碎片。动态分区管理会产生外部碎片。
- 外部碎片才是造成内存系统性能下降的主要原因。外部碎片可以被整理后清除。
- 消除外部碎片的方法: 紧凑技术。

Operating System	128 K	Operating System		Operating System	
		Process 1	320 K	Process 1	320 K
	896 K			Process 2	224 K
			576 K		352 K
					332 K


Operating System		Operating System		Operating System	
Process 1	320 K	Process 1	320 K	Process 1	320 K
Process 2	224 K		224 K	Process 4	128 K 96 K
Process 3	288 K	Process 3	288 K	Process 3	288 K
	64 K		64 K		64 K

Operating System		Operating System	
	320 K	Process 2	224 k
			96 K
Process 4	128 K	Process 4	128 K
	96 K		96 K
Process 3	288 K	Process 3	288 K
	64 K		64 K

闲置空间的管理

_/\s

• 在管理内存的时候, OS需要知道内存空间 有多少空闲? 这就必须跟踪内存的使用, 跟踪的办法有两种: 位图表示法(分区表) 和链表表示法(分区链表)



位图表示法

 ΔS

给每个分配单元赋予一个字位,用来记录该分配单元是否闲置。例如,字位取值为0表示单元闲置,取值为1则表示已被占用,这种表示方法就是位图表示法。


1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

内存分配位图表示

链表表示法

_\\<`

将分配单元按照是否闲置链接起来,这种方法称为链表表示法。如上图所示的的位图所表示的内存分配状态,使用链表来表示的话则会如下图所示



两种方法的特点

_/\<

• 位图表示法:

- 空间成本固定:不依赖于内存中的程序数量。
- 时间成本低:操作简单,直接修改其位图值即可。
- 没有容错能力:如果一个分配单元为1,不能肯定应该为1还是因错误变成1。

• 链表表示法:

- 空间成本: 取决于程序的数量。
- 时间成本:链表扫描通常速度较慢,还要进行链表项的插入、删除和修改。
- 有一定容错能力:因为链表有被占空间和闲置空间的表项,可以相互验证。

可变分区的管理

 $-\wedge$


- 内存分配采用两张表:已分配分区表和未分配分区表。
- 每张表的表项为存储控制块MCB(Memory Control Block),包括AMCB(Allocated MCB)和FMCB (Free MCB)
- 空闲分区控制块按某种次序构成FMCB链表结构。当 分区被分配出去以后,前、后向指针无意义。



分配标识:

0:未分配

1:已分配






分区分配操作(分配内存)

分配内存

- 事先规定 size 是不再切割的剩余分区的大小。
- ·设请求的分区大小为 u.size, 空闲分区的大小为m.size。
- · 若 m.size-u.size≤size,将整个分区分配给请 求者。
- 否则,从该分区中按请求的大小划分出一块 内存空间分配出去,余下的部分仍留在空闲 分区表/链中。






分区分配操作(回收内存)

\<`

- **情况1: 上空下不空。**回收分区上邻接一个空闲分区, 合并后首地址为空闲分区的首地址,大小为二者之和。
- 情况2: **下空上不空**。回收分区下邻接一个空闲分区, 合并后首地址为回收分区的首地址,大小为二者之和。
- **情况3:上下皆空。**回收分区上下邻接空闲分区,合并后首地址为上空闲分区的首地址,大小为三者之和。
- **情况4:上下皆不空。**回收分区不邻接空闲分区,这时 在空闲分区表中新建一表项,并填写分区大小等信息。









基于顺序搜索的分配算法:

- 1. **首次适应算法(First Fit):**每个空白区按其在存储空间中地址递增的顺序连在一起,在为作业分配存储区域时,从这个空白区域链的**始端**开始查找,选择第一个足以满足请求的空白块。
- 2. 下次适应算法(Next Fit): 把存储空间中空白区构成一个循环链,每次为存储请求查找合适的分区时,总是从上次查找结束的地方开始,只要找到一个足够大的空白区,就将它划分后分配出去。
- 3. 最佳适应算法(Best Fit): 为一个作业选择分区时, 总是寻找其大小最接近于作业所要求的存储区域。
- 4. 最坏适应算法(Worst Fit):为作业选择存储区域时,总是是寻找最大的空白区。



动态分区的操作和数据结构

序号P	大小	起址	状态
1	8	20K	已分配
2	32	28K	已分配
3			
4	120	92K	已分配
5			

已分配分区(P表)

序号F	大小	起址	状态
1	32	60K	空闲
2	300	212K	空闲
3			
4			
5			

空闲分区(F表)



算法举例

 ΔC

例:系统中的空闲分区表如下表示,现有三个作业分配申请内存空间 100k、30k及 7k,给出按首次适应算法、下次适应算法、最佳适应算法和最坏适应算法的内存分配情况及分配后空闲分区表。(不合并相邻空闲分区)

按地址递增的次序排列

区号	大小	起址	状态
1	32k	20k	未分配
2	8k	52k	未分配
3	120k	60k	未分配
/ A 1c	,331kn	180k	2未分配7

nttp[




首次适应算法

$\Delta \leq$

- 申请作业 100k,分配 3 号分区,剩下分区为 20k,起始地址 160k;
- 申请作业 30k,分配 1 号分区,剩下分区为 2k,起始地址 50k;
- 申请作业 7k, 分配 2 号分区, 剩下分区为 1k, 起始地址59k。

区号	大小	起址	状态
1	32k	20k	未分配
2	8k	52k	未分配
3	120k	60k	未分配
/ A 1c	,g 331k n	180k	2未分配57

/\	$\pi \neg$	<u>~~</u>
	配	
"	ĦI.	HII
/ /		177



区号	大小	起址	状态
1	2k	50k	未分配
2	1k	59k	未分配
3	20k	160k	未分配
4	331k	180k	未分配

分配后



下次适应算法

\.<


- 申请作业 100k,分配 3 号分区,剩下分区为20k,起始地 址 160k;
- 申请作业 30k,分配 4号分区,剩下分区为301k,起始地址 210k;

• 申请作业 7k,分配 1 号分区,剩下分区为25k,起始地址

27k;

区号	大小	起址	状态
1	32k	20k	未分配
2	8k	52k	未分配
3	120k	60k	未分配
/ / 31c	g 331k n.	180k	2未分配7

11	. #	Э.	<u> </u>	_
/- `	酉	~		ıı
"		Ι.	н	"
,,		_	,,	•



区号	大小	起址
1	25k	27k
2	8k	52k
3	20k	160k
4	301k	210k

分配后



最佳适应算法

按容量大小递增的次序排列

分配前的空闲分区表

区号	大小	起址
1	8k	52k
2	32k	20k
3	120k	60k
4	331k	180k

作业30K分配后

区号	大小	起址
2	2k	50k
1	8k	52k
3	20k	160k
4	331k	180k:


按容量递增的次序重新排列

作业100K分配后

区号	大小	起址
1	8k	52k
3	→20k	160k
2	32k	20k
4	331k	180k

作业7K分配后

区号	大小	起址
1	→ 1k	59k
2	2k	50k
3	20k	160k
esc 4 . n	et 331k 2	86 180k 7



511k

TOOK		5
		4
://blog.	csdn.	net

区号	大小	起址
1	1k	59k
2	2k	50k
3	20k	160k

net/qq_28602957

180k

331k

最坏适应算法



按容量大小递减的次序排列

按容量递减的次序重新排列

分配前的空闲分区表

作业100K分配后

区号	大小	起址	区号	大小	起址
1	331k-	180k	1	-231k	280k
2	120k	60k	2/	120k	60k
3	32k	20k	/3	32k	20k
4	8k	52k	4	8k	52k

作业30K分配后

作业7K分配后

区号	大小	起址		区号	大小	起址
1	201k	310k		1	194k	317k
2	120k	60k		2	120k	60k
3	32k	20k		3	32k	20k
4	8k	52k :	//blog.	csæn. n	et/ 8k _2	86 52k 57



区号	大小	起址
1	194k	317k
2	120k	60k
3	32k	20k
4	8k	52k



算法特点


首次适应:优先利用内存低地址部分的空闲分区。但由于低地址部分不断被划分,在低地址会留下许多难以利用的很小的空闲分区(碎片或零头),而每次查找又都是从低地址部分开始,增加了查找可用空闲分区的开销。


下次适应: 使存储空间的利用更加均衡,不致使小的空闲区集中在存储区的一端,但这会导致缺乏大的空闲分区。



算法特点

- 最佳适应:若存在与作业大小一致的空闲分区,则它必然被选中;若不存在与作业大小一致的空闲分区,则 只划分比作业稍大的空闲分区,从而保留了大的空闲 分区。最佳适应算法往往使剩下的空闲区非常小,从 而在存储器中留下许多难以利用的小空闲区(碎片)
- 最坏适应:总是挑选满足作业要求的最大的分区分配 给作业。这样使分给作业后剩下的空闲分区也较大, 可装下其它作业。由于最大的空闲分区总是因首先分 配而划分,当有大作业到来时,其存储空间的申请往 口往会得不到满足。





基于索引搜索的分配算法

 ΔS

基于顺序搜索的动态分区分配算法一般只是适合于较小的系统,如果系统的分区很多,空闲分区表(链)可能很大(很长),检索速度会比较慢。为了提高搜索空闲分区的速度,大中型系统采用了基于索引搜索的动态分区分配算法。

快速适应算法

__^<

 快速适应算法,又称为分类搜索法,把空闲分区 按容量大小进行分类,经常用到长度的空闲区设 立单独的空闲区链表。系统为多个空闲链表设立 一张管理索引表。

优点:

- 查找效率高,仅需要根据程序的长度,寻找到能容纳它的最小空闲区链表,取下第一块进行分配即可。 该算法在分配时,不会对任何分区产生分割,所以能保留大的分区,也不会产生内存碎片。

缺点:

在分区归还主存时算法复杂,系统开销较大。在分配 空闲分区时是以进程为单位,一个分区只属于一个进程,存在一定的浪费。

伙伴系统

- ΔC
- 固定分区方式不够灵活,当进程大小与空闲分区大小不匹配时,内存空间利用率很低。
- 动态分区方式算法复杂,回收空闲分区时需要进行分区合并等,系统开销较大。
- 伙伴系统 (buddy system)是介于固定分区与可变分区之间的动态分区技术。
- 伙伴:在分配存储块时将一个大的存储块分裂成两个大小相等的小块,这两个小块就称为"伙伴"。

_inux内核使用二进制伙伴算法来管理和分配物理内存页面。

伙伴系统

A-C

- 伙伴系统规定,无论已分配分区或空闲分区,其大小均为 2 的 k 次幂,k 为整数, $n \le k \le m$,其中: 2^n 表示分配的最小分区的大小, 2^m 表示分配的最大分区的大小,通常 2^m 是整个可分配内存的大小。
- 在系统运行过程中,由于不断的划分,可能会形成若干 个不连续的空闲分区。
- 内存管理模块保持有多个空闲块链表,空闲块的大小可以为 1,2,4,8 http:///字节.csdn.net/qq_28602957

伙伴系统的内存分配

 $\wedge <$

系统初启时,只有一个最大的空闲块(整个内存)。

当一个长度为 n 的进程申请内存时,系统就分给它一个大于或等于所申请尺寸的最小的 2 的幂次的空闲块。

如果 $2^{i-1} < n \le 2^i$,则在空闲分区大小为 2^i 的空闲分区链表中查找。

例如,某进程提出的 50KB 的内存请求,将首先被系统向上取整,转化为对一个 64KB 的空闲块的请求。

若找到大小为 2[°] 的空闲分区,即把该空闲分区分配给进程。否则表明长度为 2[°] 的空闲分区已经耗尽,则在分区大小为 2^{°+1} 的空闲分区链表中寻找。28602957

伙伴系统的内存分配

 $\Lambda \leq 1$

若存在 2^[+1] 的一个空闲分区,把该空闲分区分为相等的 两个分区,这两个分区称为一对伙伴,其中的一个分区 用于分配,另一个加入大小为2°的空闲分区链表中。 若大小为 2ⁱ⁺¹ 的空闲分区也不存在,需要查找大小为 2ⁱ⁺² 的空闲分区, 若找到则对其进行两次分割:第一 次,将其分割为大小为 2^{i+1} 的两个分区,一个用于分 割,一个加入到大小为 2ⁱ⁺¹ 的空闲分区链表中;第二 次,将用于分割的空闲区分割为2°的两个分区,一个 用于分配,一个加入到大小为2°的空闲分区链表中。 若仍然找不到,则继续查找大小为 2 1+3 的空闲分区,以 http://blog.csdn.net/qq 28602957 此类推。

伙伴系统的内存释放

 $\wedge <$

首先考虑将被释放块与其伙伴合并成一个大的空闲块, 然后继续合并下去,直到不能合并为止。

例如:回收大小为 2[°] 的空闲分区时,若事先已存在 2[°] 的空闲分区时,则应将其与伙伴分区合并为大小为 2[°] +1 的空闲分区,若事先已存在 2[°] +1 的空闲分区时,又应继续与其伙伴分区合并为大小为 2[°] +2 的空闲分区,依此类推。

注意:


如果有两个存储块大小相同,地址也相邻,但不是由同一个大块分裂出来的(不是伙伴)。如则不会被合并起来。

一个例子



伙伴系统示例(1M内存)

Action	Memory						
Start		1M					
A请求150kb	А	256k		51	.2k		
B请求100kb	Α	В	12	8k	512k		
C请求50kb	Α	В	С	64k	51	.2k	
释放B	А	128k	С	64k	512k		
D请求200kb	А	128k	С	64k	D	256k	
E请求60kb	A	128k	С	Е	D	256k	
释放C	А	128k	64k	Е	D	256k	
释放A	256k	128k	64k	Е	D	256k	
释放E	5	12k			D	256k	
释放D	1M http://blog.csdn.net/qq_28602957						





伙伴系统

\.<

- 1.是否会产生内碎片?
- 2.是否会产生外碎片?
- 3.最大内碎片多大?
- 4.如果既会产生内碎片,又会产生外碎片, 那伙伴系统有什么优势?

碎片

相邻相同大小块,不一定是buddy

伙伴系统特点

 $\Delta \leq$

伙伴系统利用计算机二进制数寻址的优点,加速了相邻 空闲分区的合并。

当一个 2[§] 字节的块释放时,只需搜索 2[§] 字节的块,而 其它算法则必须搜索所有的块,伙伴系统速度更快。

伙伴系统的缺点:不能有效地利用内存。进程的大小不一定是 2 的整数倍,由此会造成浪费,内部碎片严重。例如,一个 257KB 的进程需要占用一个 512KB 的分配单位,将产生 255KB 的内部碎片。

伙伴系统不如基于分页和分段的虚拟内存技术有效。

伙伴系统目前应用于 Linux 系统和多处理机系统。02957

linux: /proc/buddyinfo

```
$ cat /proc/buddyinfo
```

```
Node 0, zone DMA. 0 0 0 0 0 0 ...

Node 0, zone DMA32 2 1 2 3 2 0 ...

Node 0, zone Normal 32000 30873 8499 8073 1048 1251 ...
```

- 有32000个2^0个页组成的buddy
- 有30873个2^1个页组成的buddy
- 有8499个2^2个页组成的buddy
- 有8073个2^3个页组成的buddy
- 有1048个2^4个页组成的buddy
- 有1251个2^5个页组成的buddy

• ...