此 FTP 能模擬的功能與特色有以下:

- 1. 上傳檔案
- 2. 下載檔案
- 3. 列出 server 端資料夾的檔案資訊
- 4. 重新命名檔案(Extra)
- 5. 附有 Welcome 資訊,每次執行輸入指令時都會顯示適當、client 和 server 各 自不同的提示資訊,包含進度、執行成功與否,並精心調整文字排版

程式實作部分:

有利用到的特殊 header file:

<stdio.h> -> rename function

<sys/types.h> ->包含可能會用到的相關檔案型別

<winsock2.h> ->socket 相關函式庫

<dirent.h> ->directory 相關函式庫

<unistd.h> ->一些關於檔案讀寫的函式庫

<sys/stat.h> ->取得檔案資訊的函式庫

<time.h> ->將檔案時間轉換成 localtime

Server 端:

共包含七個 function, 並限制單一 socket 最大容量為 1024 byte。

int main (int argc, char **argv)

開啟 server 前的前置作業,首先會利用 WSAStartup 啟用 winsock,並確認版本有沒有符合,接著利用 serverSocket = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0) 創建 serverSocket,並將 server 的 IP address 設為 INADDR_ANY(預設為 127.0.0.1),port number 讀取 argv[1] (在 run cmd 時必須輸入 port number)。接著利用 bind將 serverSocket和 serverAddress建好聯繫,並執行 listen。以上若都成功的話,則會跑出 server端的歡迎資訊,然後等著 client 發出連線申請,利用 accept 接收,成功的話會顯示 client 端的 IP,並進入 Connection_handler function

void Connection_handler (SOCKET sockfd)

此為主宰連線的 main function,透過 recv(sockfd, command, MAX_SIZE, 0)接收來自 client 的 socket,利用'command'內的字串來判斷 client 送出何種指令,

分別為"exit", "dir", "get", "put" 和 "rename", 並各自進入所負責的 function, 若接收到非上述五種字串,則輸出 "Invalid Command"。

void Welcome handler (SOCKET sockfd)

無特別功能,僅是在進入 Connection_handler 時 server 傳出歡迎資訊,用來模擬真實的 FTP 連線情況,以及作為第一次利用 send function,利用 socket來傳送資訊的測試。

void File_listing_handler (SOCKET sockfd)

列出./upload 資料夾內的檔案資訊,當 command 為"dir"時進入。首先利用 DIR* pDir 紀錄 ./upload 的資料夾位置(pDir = opendir("./upload")),接著透過 struct dirent* pDirent = readdir(pDir) 進行 while 迴圈,不斷的讀取 ./upload 下的所有檔案(為求簡單化略過上層和下層的資料夾不顯示),並利用 socket 傳回檔名、檔案大小、最後修改時間。

取得檔案大小和修改時間,這裡要透過 stat function,先將檔案的完整路徑存在 buf,作為參數傳給 stat 便可得到檔案的眾多資訊 (此處只取用 file size & st_mtime 最後修改時間),又因為 st_mtime 預設為從 1970 年算到現在的"秒數",不符合現代人需求,再透過 localtime & strftime 將其轉換成我們熟悉的時間表示法。

void File_sending_handler (SOCKET sockfd, char filename[])

將檔案以 socket 的形式傳給 client,當 command 為"get"時進入。首先利用 FILE *fp = fopen(path, "rb")(path 為檔案完整路徑),來開啟目標檔案,接著透過 fseek(fp, 0, SEEK_END) file_size = ftell(fp) rewind(fp) 等步驟取得檔案存取位置、file size 並傳回給 client 作為接收用。

傳送這邊因為限制 MAX_SIZE = 1024 byte,我們利用一個 while 迴圈將檔案 切成一次不大於 1024 的 packet,經由 send socket 批次傳送給 client,透過變數 write_sum 來記錄檔案傳送完畢沒,讀取檔案則是利用 fread。等到傳送完成,藉由 sleep 的小停頓來模擬真實的 FTP,最後再傳回成功資訊。如果找不到檔案,則顯示錯誤資訊,並傳出能代表錯誤資訊"E_R_R_O_R"的 socket 給 client。

void File_receving_handler (SOCKET sockfd, char filename[])

接受以 socket 形式來自 client 的檔案,當 command 為"put"時進入。同樣利用 FILE *fp = fopen(path, "wb")開啟"將來"的檔案位置(path 為之後寫入的地方),接著等待 client 傳來的資訊,若 buf 為"E_R_R_O_R"即代表 client 找不到此檔案,無法上傳。如果接收到的是歡迎資訊,則接著接收 file size。跟下載一樣一次只能接收 1024 byte,透過變數 read_sum 檔案接收完畢沒,寫入檔案則是利用 fwrite。最後當檔案接收完成,會顯示 file size。

void File_Rename (SOCKET sockfd, char oldname[], char newname[]) (EXTRA)

額外功能,將目標檔案改成新檔名,當 command 為"rename"時進入。開啟 資料夾和檔案的方式和 File_listing_handler function 一樣,只是尋找時利用 strcmp(pDirent->d_name, oldname) ==0 ?判斷是否為目標檔案,若有找到則透過 rename function,傳入舊檔案位置和新檔案位置(含檔名)來進行更名動作,如果 回傳值為 1 代表更名成功,回傳成功資訊給 client。假使最後沒有找到此檔案,則回傳錯誤訊息給 client。

Client 端:

共包含四個 function,並限制單一 socket 最大容量為 1024 byte。

int main (int argc, char **argv)

與 server 雷同,先建立 clientSocket,然後將 serverAddress 設為 argv[1]、port number 設為 argv[2](在 run cmd 時必須輸入兩個參數),接著 inet_pton 會測試是否為有效 IP,通過後利用 connect function 向 server 送出連線申請。

void Connection handler(SOCKET sockfd)

此為主宰連線的 function,一開始會透過 recv 接受來自 server 端的歡迎資訊,接著會提示使用者"Enter The Command: ",合法的指令有"exit", "dir", "get", "put" 和 "rename",其餘皆視為 Invalid command 不予理會。因為 dir & rename兩種指令 client 屬於被動等待 server 回應,並不另外設 function 處理,在 dir 時會依序接收 server 傳來的檔案資訊,做好排版後輸出在螢幕上,直到接收到特殊的訊息"o_v_e_r",代表所有的檔案資訊皆取得。Rename 方面則是單純的送出兩次 socket,分別為 oldname & newname,之後等待 server 回應。

void File download handler (SOCKET sockfd, char filename[])

從 server 下載檔名為 filename 的檔案,當 command 為"get"時進入。基本 上功能和 server 的 File_receving_handler 一模一樣,這裡不贅述相同的功能,不 一樣的主要是顯示資訊,client 會依據 file size,算出總共會切成幾個 packet, 在接受時經由已接收的 byte size 來顯示[?/total num of pkts] Packet Receiving..., 告訴使用者接收的進度。

void File_upload_handler (SOCKET sockfd, char filename[])

上傳檔名為 filename 的檔案,當 command 為"put"時進入。基本上功能和 server 的 File_sending_handler 也是一樣,這裡不贅述相同的功能,另外同 download,client 端會計算總共要切成幾個 packet 來上傳,並透過已傳送的 byte size 來顯示[?/total num of pkt] Packet Uploading...,告訴使用者上傳的進度。因為這裡 client 為主導方,成功和失敗的資訊由自己判斷後 print out,而非

由 server send socket 得知。

Screenshot:



所遇到的問題與心得:

問題最多的大概就是如何找到合適的 function,過去寫程式很少接觸到 File 讀取、寫入的部分,像是 fread, fwrite 對我而言都極為陌生,更別提關於 dirent.h 和 stat.h 這兩個根本沒聽過的 header 檔(基本上除了 winsock2.h 的 header 檔都是 Google 相關功能而學來的),像是 dir 的部分,光是找到 Dir 這個型別就花了不少時間,而後續的 stat、localtime 轉換又是另一段掙扎。

但這些 function 在實作真正能應用的程式上,想必都是相當重要且基本的函式,雖然因為時間的問題,大部分的函式我還是僅停留在「會用」,對實際的原理一知半解的情形,但這次的 lab 對於 socket 的使用方式,以及實際 File 相關操作的程式方面,確實收穫不少。