

Packet Tracer - VLAN ve Trunking Uygulaması

Adresleme Tablosu

Cihaz	Arayüz	IP Adresi	Alt Ağ Maskesi	Switchport	VLAN
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	SWB F0/1	VLAN 10
PC2	NIC	192.168.20.20	255.255.255.0	SWB F0/2	VLAN 20
PC3	NIC	192.168.30.30	255.255.255.0	SWB F0/3	VLAN 30
PC4	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	SWC F0/1	VLAN 10
PC5	NIC	192.168.20.21	255.255.255.0	SWC F0/2	VLAN 20
PC6	NIC	192.168.30.31	255.255.255.0	SWC F0/3	VLAN 30
PC7	NIC	192.168.10.12	255.255.255.0	SWC F0/4	VLAN 10 VLAN 40 (Ses)
SWA	SVI	192.168.99.252	255.255.255.0	Yok	VLAN 99
SWB	SVI	192.168.99.253	255.255.255.0	Yok	VLAN 99
SWC	SVI	192.168.99.254	255.255.255.0	Yok	VLAN 99

Hedefler

- 1.Bölüm: VLAN'ları Yapılandırma
- 2.Bölüm: VLAN'lara Port Atama
- 3.Bölüm: Statik Trunking Yapılandırma
- 4.Bölüm: Dinamik Trunking Yapılandırma

Arka Plan

Bir şubede, bir dizi yeni 2960 switchi dağıtmaya hazırlanan bir şirkette çalışıyorsunuz. Planlanan VLAN ve trunking yapılandırmalarını test etmek için laboratuvarında çalışıyorsunuz. VLAN'ları ve trunkingleri yapılandırın ve test edin.

Yönergeler

Bölüm 1: VLAN'ları Yapılandırma

Her üç switchte de VLAN'ları yapılandırın. VLAN Tablosuna bakın. VLAN adlarının tablodaki değerlerle tam olarak eşleşmesi gerektiğini unutmayın.

Tablo:

VLAN Numarası	VLAN Adı
10	Yönetici

VLAN Numarası	VLAN Adı
20	Hesaplar
30	İK
40	Ses
99	Yönetim
100	Yerel

Bölüm 2: VLAN'lara Port Atama

Adım1: VLAN'lara erişim portları atayın

SWB ve SWC'de, VLAN'lara portları atayın. Adresleme Tablosu'na bakın.

Adım2: Ses VLAN portunu yapılandırın

Ses VLAN işlevselliği için, SWC switchte, uygun portu yapılandırın.

Adım3: Sanal yönetim arayüzlerini yapılandırın

- Her üç switchte sanal yönetim arayüzleri oluşturun.
- Sanal yönetim arayüzlerini Adresleme Tablosuna göre adresleyin.
- Switchler birbirlerine ping yapamamalıdır.

Bölüm 3: Statik Trunking Yapılandırma

- SWA ve SWB arasındaki bağlantıyı statik trunk olarak yapılandırın. Bu portta dinamik trunkı devre dışı bırakın.
- Trunk bağlantısının her iki ucundaki switch portta, DTP'yi devre dışı bırakın.
- Trunk'ı yerel VLAN ile yapılandırın ve varsa yerel VLAN çakışmalarını ortadan kaldırın.

Bölüm 4: Dinamik Trunking Yapılandırma

- SWC'deki trunk portun, 2960 switchler için varsayılan DTP moduna ayarlandığını varsayalım. G0/2'yi SWA'de yapılandırın, SWC ile başarılı bir şekilde trunk oluşturması için yapılandırın.
- Trunk'ı yerel VLAN ile yapılandırın ve varsa yerel VLAN çakışmalarını ortadan kaldırın.