安全组件
新手指南
开发文档
通信协议加密
安全存储
白盒加密
Android端接入
iOS端接入
服务端接入

Android端接入

SDK集成步骤

- 导入SDK
  - 将NetSecKit-x.x.x.aar包拷贝到工程里的libs目录下。
  - 在build.gradle配置文件中添加如下配置：

```
repositories {
      flatDir {
  dirs 'libs'
}
}
dependencies {
    compile(name:'NetSecKit-x.x.x', ext:'aar')
}
```

其中x.x.x表示版本号。

- 导入需要的ABI

SDK提供了armeabi, armeabi-v7a,x86,x86_64,arm64-v8a五种ABI的支持,默认会导出这五种ABI。
如果产品本身不支持这么多ABI,就需要对最终导出的ABI进行限制，不然在原产品不支持ABI的手机上会CRASH。

如果APP只需要支持特定的ABI，比如armeabi, armeabi-v7a, x86三种，可以在build.gradle添加如下配置:

```
defaultConfig {
    applicationId "com.XX.XXX"
    minSdkVersion XX
    targetSdkVersion XX
    versionCode XX
    versionName "X.X.X"
    ndk {
        abiFilters "armeabi", "armeabi-v7a", "x86"
    }
}
```

- 添加权限信息

在AndroidMenifest.xml文件中添加下列权限配置：

```
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STA
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_ST
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_
```

- 添加ProGuard配置

如果使用了proguard进行混淆，需要将安全SDK使用的类排除掉。
如果是使用Android Studio里默认的 proguard-rules.pro，则在里面添加：

安全组件
新手指南
开发文档
通信协议加密
安全存储
白盒加密
Android端接入
iOS端接入
服务端接入

SDK接口说明

白盒加密功能

- 添加头文件

```
import com.netease.NetSecKit.interfacejni.SecurityCipher;
```

- 单例

```
Public SecurityCipher(Context context)
```

功能描述：初始化SecurityCipher类实例。

参数说明：

参数名称	参数类型	参数说明
context	Context	任意Activity、Service等Coxtext类非空实例

返回值：无。

- string加密

```
public String getWBEncryptString (String inputData)
```

功能描述：客户端对输入的明文数据进行加密，然后返回密文，这个密文是发送到服务器的。

参数说明：

参数名称	参数类型	参数说明
inputData	String	需要加密保护的字符串数据

返回值：加密的结果，若出错，则返回 “” 。

- buffer加密

```
public String getWBEncryptBuffer (byte[] inputData)
```

功能描述：客户端对输入的明文数据进行加密，然后返回密文，这个密文是发送到服务器的。

参数说明：

参数名称	参数类型	参数说明
inputData	byte[]	需要加密保护的byte数组数

安全组件

新手指南

开发文档

通信协议加密

安全存储

白盒加密

Android端接入

iOS端接入

服务端接入

网易（杭州）网络有限公司版权所有 © 1997-2020