

Modelado de un Plato en Blender

Semana del 8 al 12 de Junio

1. Elimina el cubo predeterminado de la escena.
2. Agrega un objeto **Circle**:
 - Presiona **Shift + A** → **Mesh** → **Circle**.
 - Configura **64 vértices** para obtener una forma más suave.
3. Escala el círculo al tamaño deseado utilizando la tecla **S**.
4. Entra en **Modo Edición (Tab)**.
5. Selecciona todos los vértices con la tecla **A** y presiona **F** para crear una cara.
6. Selecciona la cara superior y realiza un **Inset (I)**. Luego realiza un segundo **Inset** para definir el borde interior del plato.
7. Cambia al modo de selección de **aristas (Edges)**.
8. Mantén presionada la tecla **Alt** y haz clic sobre la primera arista creada por el Inset para seleccionar el bucle completo. Luego presiona **G + Z** para desplazarla hacia arriba y formar el borde del plato.
9. Repite el procedimiento con la arista interior, utilizando nuevamente **G + Z** para ajustar su altura.
10. En modo objeto hacemos lo siguiente:
11. Agrega el modificador **Solidify**:
 - Ajusta el parámetro **Thickness** según el grosor deseado.
 - Aplica el modificador.
12. Regresa a **Modo Edición** y cambia al modo de selección de **caras (Faces)**.
13. Mantén presionada la tecla **Alt** y selecciona el anillo de caras de la parte superior. Haz clic derecho y selecciona **Shade Smooth**.
14. Repite el proceso para las caras internas y la parte inferior del plato, logrando una superficie más suave y uniforme.
15. En modo objeto hacemos lo siguiente:
16. Agrega el modificador **Edge Split**:
 - Configura un ángulo de **30°**.
 - Aplica el modificador.
17. Añade un modificador **Subdivision Surface** para suavizar aún más la geometría.
 - Ajusta los niveles de subdivisión según la calidad deseada.
18. Configura la iluminación y la cámara para obtener una mejor presentación del modelo.
19. Realiza el render final de la escena.


Cómo agregar un fondo degradado utilizando nodos en Blender

1. Cambia al espacio de trabajo **Shading** y selecciona el modo **World** en el Editor de Nodos.
2. Agrega un nodo **Texture Coordinate**.
 - Utiliza la salida **Generated**.
3. Añade un nodo **Mapping**.

- Conecta la salida **Generated** del nodo *Texture Coordinate* a la entrada **Vector** del nodo *Mapping*.
 - Este nodo permitirá controlar la orientación y escala del fondo.
4. Agrega un nodo **Gradient Texture**.
- Conecta la salida **Vector** del nodo *Mapping* a la entrada **Vector** del nodo *Gradient Texture*.
 - Puedes seleccionar el tipo de degradado que prefieras, por ejemplo **Quadratic Sphere**.
5. Añade un nodo **Color Ramp**.
- Conecta la salida **Fac** del nodo *Gradient Texture* a la entrada **Fac** del nodo *Color Ramp*.
 - Ajusta los colores del degradado según la apariencia deseada.
6. Agrega un nodo **Background**.
- Conecta la salida **Color** del nodo *Color Ramp* a la entrada **Color** del nodo *Background*.
7. Finalmente, conecta la salida **Background** del nodo *Background* a la entrada **Surface** del nodo **World Output**.
8. Ajusta los colores, posiciones y la intensidad del fondo hasta obtener el efecto deseado.

Orden de conexión de los nodos


Texture Coordinate → Mapping → Gradient Texture → Color Ramp → Background → World Output



Cómo crear un material de vidrio en Blender

1. Selecciona el objeto al que deseas aplicar el material de vidrio.
2. Ve al espacio de trabajo **Shading**.
3. Agrega un nodo **Glass BSDF**.
 - Este nodo simula las propiedades físicas del vidrio, como la refracción y los reflejos.
 - Ajusta el valor de **IOR (Index of Refraction)** según el tipo de cristal deseado.
4. Agrega un nodo **Transparent BSDF**.
 - Este nodo permitirá controlar el nivel de transparencia del material.
5. Añade un nodo **Mix Shader**.
 - Conecta la salida **BSDF** del nodo *Glass BSDF* a una de las entradas **Shader** del *Mix Shader*.
 - Conecta la salida **BSDF** del nodo *Transparent BSDF* a la otra entrada **Shader** del *Mix Shader*.
6. Ajusta el valor **Fac** del nodo *Mix Shader* para controlar la mezcla entre el vidrio y la transparencia.
 - Valores bajos producen un vidrio más sólido.
 - Valores altos aumentan la transparencia.
7. Conecta la salida del **Mix Shader** a la entrada **Surface** del nodo **Material Output**.


Orden de conexión de los nodos



Recomendaciones

- Establece **Roughness del glass = 0** para obtener un vidrio completamente transparente.
- Utiliza un valor de **IOR del glass = 1.45 – 1.52** para simular vidrio común.

- Añade iluminación adecuada para apreciar mejor los reflejos y la refracción.
- Si utilizas Eevee, activa las opciones de **Refraction** para mejorar el resultado visual, pero te recomiendo Cycles



Como poner fondo detrás de un objeto

Puedes usar un Plane:

1. Shift + A → Mesh → Plane.
2. Escálalo con S.
3. Crea un nuevo material sobre el plano (recuerda que la sección es propiedades de materiales)
4. Agrega un nodo Image Texture.
5. Carga la imagen con Open.
6. Conecta:
 - Image Texture (Color) → Principled BSDF (Base Color).
7. Coloca el plano detrás de tu modelo.

Recomendaciones de imágenes HDRI: [HDRIs • Poly Haven](#)

