Projekt 6: Symulacja procesu Wienera, wyznaczanie współczynnika dyfuzji, symulacja procesu dyfuzji i absorpcji.

Kacper Połuszejko, 412183

1 Wstęp

1.1 Symulacja procesu Wienera i wyznaczanie współczynnika dyfuzji w układzie otwartym

Równanie dyfuzji w 1D ma postać

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u = u(x, t) \tag{1}$$

gdzie: D to współczynnik dyfuzji. Dla warunku początkowego w postaci delty Diraca (źródło punktowe)

$$u(x = 0, t = 0) = \delta(x - x_0) \tag{2}$$

rozwiązanie opisuje wyrażenie

$$u(x,t) = \frac{1}{\sigma_t \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma_t^2}\right]$$
 (3)

gdzie

$$\sigma_t = \sqrt{2Dt} \tag{4}$$

Wyrażenie (3) ma identyczną postać jak rozkład normalny $N(x_0, \sigma_t)$. Proces dyfuzji możemy zasymulować wykonując ewolucję czasową grupy cząstek, które w kolejnych chwilach czasowych są przemieszczane losowo tak jak w procesie stochastycznym Wienera (i - to numer cząstki)

$$X_i(t + \Delta t) = X_i(t) + \Delta X_i, \qquad \Delta X \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\Delta t})$$

gdzie korzystamy z rozkładu normalnego podstawiając: $t \to \Delta t$ oraz $(x-x_0) \to \Delta x$ co daje fgp tego rozkładu

$$f(\Delta x, \Delta t) = \frac{1}{\sigma_{\Delta t} \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{\Delta x^2}{2\sigma_{\Delta t}^2}\right], \qquad \sigma_{\Delta t} = \sqrt{2D\Delta t}$$
 (5)

Jeśli symulację prowadzimy dla zbioru n cząstek, z których każda jest opisywana położeniem np. w 2D:

$$\vec{r_i}(t) = [X_i(t), Y_i(t)]$$

to wówczas możemy odwrócić zagadnienie i postarać się określić współczynniki dyfuzji $(D_{xx}, D_{yy}, D_{xy} = D_{yx})$:

$$D_{xx}(t) = \frac{\langle x(t)^2 \rangle - \langle x(t) \rangle^2}{2t} = \frac{\langle x^2(t) \rangle - \langle x(t) \rangle^2}{2t}$$
 (6)

i analogicznie dla $D_{yy}(t)$ oraz współczynnik D_{xy} określający korelację kierunków x-y

$$D_{xy}(t) = \frac{\langle (x(t) - \langle x(t) \rangle)(y(t) - \langle y(t) \rangle) \rangle}{2t} = \frac{\langle x(t)y(t) \rangle - \langle x(t) \rangle \langle y(t) \rangle}{2t}$$
(7)

przy czym wartości oczekiwane w chwili czasowej t przybliżamy ich średnimi po liczbie cząstek

$$\langle x(t)\rangle = \bar{x}(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i(t)$$
$$\langle y(t)\rangle = \bar{y}(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} Y_i(t)$$
$$\langle x(t)y(t)\rangle = \overline{x(t)y(t)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i(t)Y_i(t)$$
$$\langle x^2(t)\rangle = \overline{x^2(t)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^2(t)$$

Wartości $D_{xx}(t)$, $D_{yy}(t)$ i $D_{xy}(t)$ oczywiście fluktuują w czasie (proces stochastyczny), zatem aby uzyskać wartości niezależne od czasu oraz odpowiadające im niepewności musimy dokonać uśrednienia w wybranym odcinku czasu m-tego momentu

$$\langle D_{\alpha\beta}^m \rangle \approx \overline{D_{\alpha\beta}^m} = \frac{1}{N_t} \sum_{k=1}^{N_t} D_{\alpha\beta}^m(t_k)$$
 (8)

gdzie: $\alpha, \beta = x, y; N_t$ to liczba kroków czasowych w wybranym przedziale czasu $[t_A, t_B]$. Następnie można określić odchylenie standardowe średniej

$$\sigma_{D_{\alpha\beta}^m} = \sqrt{\frac{(\overline{D_{\alpha\beta}^m})^2 - (\overline{D_{\alpha\beta}^m})^2}{N_t}} \tag{9}$$

Jest to typowy sposób wyznaczania współczynnika dyfuzji dla procesu, w którym rozpraszanie cząstek zachodzi pod wpływem wielu niezależnych czynników.

1.2 Symulacja dyfuzji i absorpcji w układzie zamkniętym

Rozważamy teraz proces dyfuzji cząstek w układzie zamkniętym, którego brzeg stanowi okrąg. W układzie jest źródło dostarczające do układu cząstki z wydajnością

$$\omega = \frac{\Delta n}{\Delta t}$$

Cząstka w układzie podlega dyfuzji w kierunkach x oraz y ze współczynnikiem $D = D_{xx} = D_{yy} = const$; jeśli w chwili t znajduje się w położeniu $\vec{P}(t)$ to proponowane nowe położenie $\vec{P}(t + \Delta t) = \vec{P}(t) + [\Delta x, \Delta y]$, gdzie przesunięcia w czasie są z fgp danego wzorem (5). Jeśli nowa pozycja leży poza brzegiem obszaru odbija się ona od ścianki zewnętrznej zgodnie z prawem odbicia (kąt padania = kąt odbicia). Jeśli trajektoria cząstki przecina obszar absorpcyjny (okrąg wenątrz obszaru dyfuzji) to cząstka zostaje usunięta z układu, a zarejestrowane zostaje zdarzenie absorpcji (reakcji).

2 Metodyka

2.1 Proces Wienera


Wykonano symulację dyfuzji N_{max} cząstek w układzie otwartym (proces Wienera) w celu wyznaczenia zależności czasowej współczynników dyfuzji: $D_{xx}(t)$, $D_{yy}(t)$ oraz $D_{xy}(t)$. Symulacje przeprowadzono dla następujących parametrów:

$$D=1$$
 $N_{max}=10^2,\ 10^3,\ 10^4,\ 10^5 \quad (liczba cząstek)$
 $x_i(t=0)=y_i(t=0)=0,\quad i=1,2,\ldots,n$
 $\Delta t=0.1,\quad t_{max}=100$


Dla każdej wartości N_{max} sporządzono wykresy czasowych przebiegów współczynników dyfuzji: $D_{xx}(t)$, $D_{yy}(t)$ oraz $D_{xy}(t)$, prezentując je wspólnie na jednym wykresie.

Na podstawie uzyskanych danych obliczono wartości średnie współczynników dyfuzji oraz ich niepewności, przyjmując liczbę kroków czasowych równą $N_t = t_{max}/\Delta t$.


Wyniki




Rys. 1: Rozkład przestrzenny cząstek w różnych chwilach czasowych dla procesu Wienera.



Rys. 2: Wartości współczynników dyfuzji dla różnych wartości N_{max} .



Rys. 3: Wartości współczynników dyfuzji dla różnych wartości N_{max} .



Rys. 4: Wartości średnie współczynników oraz ich niepewności dla różnych N_{max} .

2.2 Dyfuzja i absorpcja w układzie zakmniętym

Wykonano symulację procesu dyfuzji i absorpcji w układzie zamkniętym o geometrii kołowej. Symulacje przeprowadzono dla następujących parametrów:

$$D=1, \quad N_{max}=10^4, \quad \Delta t=0.1, \quad t_{max}=10^3$$

$$\omega=\Delta n/\Delta t=10; \ 50; \ 100$$

$$x_r=0, \quad y_r=0, \quad R_r=5$$

$$x_a=3, \quad y_a=0, \quad R_a=0.1; \ 0.5$$


$$x_2=-4.5, \quad y_s=0$$

Na podstawie wyników symulacji narysowano zależność liczby cząstek aktywnych od czasu n(t). Przeanalizowano wpływ parametrów ω oraz R_a na maksymalną liczbę cząstek aktywnych n.


Dodatkowo sporządzono kilka rysunków przedstawiających:

- rozkład cząstek w początkowych chwilach symulacji (okres narastania n(t)),
- \bullet rozkład końcowy cząstek (dla ustalonego stanu n(t), w którym wartość ta fluktuuje).


Wyniki



Rys. 5: Zależność liczby cząstek aktywnych n od czasu dla różnych wartoścu parametrów R_a oraz ω .




Rys. 6: Zależność liczby cząstek aktywnych n od czasu dla różnych wartoścu parametrów R_a oraz ω .




Rys. 7: Zależność liczby cząstek aktywnych n od czasu dla różnych wartoścu parametrów R_a oraz ω .

Na powyższych rysunkach wyraźnie widać, jak duży wpływ na aktywność n mają parametry R_a oraz ω . Oczywiście gdy większy jest promień obszaru absorpcji tym mniejsza liczba aktywnych cząstek. Natomaist im większa aktywność tym jest ich więcej.



 $\mathbf{Rys.}$ 8: Rysunki przedstawiające wizualizację procesu dyfuzji i absorpcji w układzie zamkniętym. Niebieski okrąg oznacza obszar absorpcji.



 $\mathbf{Rys.}$ 9: Rysunki przedstawiające wizualizację procesu dyfuzji i absorpcji w układzie zamkniętym. Niebieski okrąg oznacza obszar absorpcji.