# Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

# Телекоммуникационные технологии

Отчет по лабораторной работе №5 Частотная и фазовая модуляция

> Работу выполнил:

Городничева Л.В. Группа: 33501/3 **Преподаватель:** Богач Н.В.

## Содержание

1.	Цель работы	2
2.	Постановка задачи	2
3.	Теоретическая информация	2
	3.1. Модуляция	2
	3.2. Генерация однотонального низкочастотного сигнала $s(t)$	2
	3.3. Типы модуляции	
	3.3.1. Фазовая модуляция	2
	3.3.2. Частотная модуляция	3
4.	Ход работы	4
	4.1. Генерация однотонального сигнала	6
	4.2. Частотная модуляция	
	4.3. Фазовая модуляция	8
	4.4. Демодуляция частотной модуляции и фазовой модуляции	9
<b>5</b> .	Выводы	11

## 1. Цель работы

Изучение частотной и фазовой модуляции/демодуляции сигнала.

## 2. Постановка задачи

Сгенерировать однотональный сигнал низкой частоты, выполнить фазовую модуляцию/демодуляцию, частотную модуляцию/демодуляцию. Посмотреть, как модуляция влияет на спектр сигнала.

## 3. Теоретическая информация

#### 3.1. Модуляция

Перенос спектра сигналов из низкочастотной области на заданную частоту, т.е. в выделенную для их передачи область высоких частот выполняется операцией модуляции. Обозначим низкочастотный сигнал, подлежащий передаче по какому-либо каналу связи, s(t).

В канале связи для передачи данного сигнала формируется вспомогательный периодический высокочастотный сигнал  $u(t) = f(t; a_1, a_2, ... a_m)$ . Совокупность параметров  $a_i$  определяет форму вспомогательного сигнала. Значения параметров  $a_i$  в отсутствие модуляции являются величинами постоянными. Если на один из этих параметров перенести сигнал s(t), т.е. сделать его значение пропорционально зависимым от значения s(t) во времени (или по любой другой независимой переменной), то форма сигнала u(t) приобретает новое свойство. Она служит для переноса информации.

Исходный информационный сигнал s(t) называют modynupyowum, результат модуляции – modynupoвaнным сигналом. Обратную операцию выделения модулирующего сигнала из модулированного колебания называют демодуляцией или детектированием.

## 3.2. Генерация однотонального низкочастотного сигнала s(t)

Для генерации гармонического сигнала воспользуемся формулой  $s(t) = A*cos(2*\pi*f*t+\varphi)$ , где A - амплитуда сигнала, f - частота, t - вектор отсчетов времени,  $\varphi$  - смещение по фазе.

#### 3.3. Типы модуляции

#### 3.3.1. Фазовая модуляция

При фазовой модуляции (phase modulation – PM) значение фазового угла постоянной несущей частоты колебаний  $\omega_0$  пропорционально амплитуде модулирующего сигнала s(t). Соответственно, уравнение ФМ-сигнала определяется выражением:

$$u(t) = U_m cos(\omega_0 t + ks(t)) \tag{1}$$

Изображение сигнала после фазовой модуляции приведено ниже на риунке 3.3.1:




Рис. 3.3.1. Фазовая модуляция сигнала

#### 3.3.2. Частотная модуляция

Частотная модуляция - вид аналоговой модуляции, при котором информационный сигнал управляет частотой несущего колебания. По сравнению с амплитудной модуляцией здесь амплитуда остаётся постоянной. Частотная модуляция выполняется по закону:

$$u(t) = U_m cos(\omega_0 t + k \int_0^t s(t)dt)$$
(2)

Изображение сигнала после частотной модуляции приведено ниже на риунке 3.3.2:




Рис. 3.3.2. Частотная модуляция сигнала

Вверху - информационный сигнал на фоне несущего колебания. Внизу - результирующий сигнал.

## 4. Ход работы

Код программы представлен ниже 1, 2, 3:

Листинг 1: Код в программе MatLab

```
1
 2|A M = 1;
 3 \mid OMEGA = 20;
 4|W_{\rm S} = 5000;
 5| Fs = Ws/(2*pi);
 6|T = 1/Fs;
   t = [0:T:5*2*pi/OMEGA];
 8|s_M = A_M * cos(OMEGA * t);
 9
10 figure
11 plot (t, s_M);
12 | ylim ([-2 \ 2]);
13
14 figure
15 specplot (s M, Fs);
16
17 | A0=1;
18 | omega0 = 200;
19 | phi0 = 2.5;
20|s\_AM = pmmod(s\_M, OMEGA, omega0, phi0);
21
22 figure
23 hold on
24 plot (t, s_AM);
25 plot (t, s M, '--', 'Color', 'red');
26 hold off
27
28 figure
29 specplot (s AM, Fs);
30 \mid x \text{lim} ([0 \ 250]);
31
32 \mid f = pmdemod(s\_AM, OMEGA, omega0, phi0);
33
34 figure
35 plot (t, f);
36
37 figure
38 specplot (f, omega0);
```

Листинг 2: Код в программе MatLab

```
1 | Fs = 8e4;
2 | T = 4;
3 | t = 0:1/Fs:T;
4 | F = 1000;
5 | s_M = cos(2*pi*F*t);
6 | figure
7 | plot(t, s_M)
8 | Fc = 1.5e3;
9 | s_PM_1 = pmmod(s_M, Fc, Fs, 0.1);
10 | s_PM_2 = pmmod(s_M, Fc, Fs, 10);
11 | figure;
12 | subplot(1, 2, 1);
13 | plot(t(1:200), s_PM_1(1:200));
14 | ylim([-1.1 1.1]);
```

```
15 | title ('\beta=0.1');
16 subplot (1, 2, 2);
17 \middle| \ \mathtt{plot} \ (\, \mathtt{t} \ (\, 1 \, : \, 2 \, 0 \, 0\,) \ , \ \ \mathtt{s\_PM\_2} \, (\, 1 \, : \, 2 \, 0 \, 0\,) \,\,) \,\,;
18 | ylim([-1.1 \ 1.1]);
19 title ('\beta=10');
20
21 | N = floor(length(t)/2);
22|f = (0:N)/length(t) * Fs;
23 | \text{spec PM } 1 = \text{fft (s\_PM\_1)};
24 \operatorname{spec} PM 2 = fft (s PM 2);
25 figure
26 subplot (1, 2, 1)
27 plot (f, abs (spec_PM_1(1:N+1)))
28 title ('\beta=0.1')
29 subplot (1, 2, 2)
30 plot (f, abs (spec_PM_2(1:N+1)))
31 title ('\beta=10')
32
33 | f = pmdemod(s_PM_2, Fc, Fs, 10);
34
35 figure
36 plot (t, f);
```

В коде применены функции pmmod и pmdemod. Далее приведен листинг кода частотной модуляции:

Листинг 3: Код в программе MatLab

```
1
 2|A_M = 1;
 3 \mid OMEGA = 20;
 4|W_{\rm S} = 500;
 5| Fs = Ws/(2*pi);
 6|T = 1/Fs;
   t = [0:T:5*2*pi/OMEGA];
 8|s|M = A|M*cos(OMEGA*t);
10 figure
11 plot (t, s_M);
12 | ylim ([-2 \ 2]);
13
14 figure
15 | \operatorname{specplot}(s_M, Fs) ;
16 xlim ([0 400]);
17 ylim ([0 100]);
18
19
20 | A0=1;
21 | omega0 = 100;
22 | \text{freqdev} = 10;
23 s AM = fmmod(s M, OMEGA, omega0, freqdev);
^{24}
25 figure
26 hold on
27 plot (t, s AM);
28 plot (t, s M, '--', 'Color', 'red');
29 hold off
30
31 figure
32 specplot (s AM, Fs);
33 \mid x \mid im ([0 \ 250]);
```

В коде применены функции fmmod и fmdemod.

#### 4.1. Генерация однотонального сигнала

Для начала получим обычный гармонический сигнал. Сгенерированный сигнал представлен на рисунке 4.1.1:




Рис. 4.1.1. Гармонический сигнал  $s(t) = A * cos(2 * \pi * f * t + \varphi)$ 

Для однотонального сигнала спектр выглядит следующим образом:




Рис. 4.1.2. Спектр гармонического сигнала  $s(t) = A*cos(2*\pi*f*t+\varphi)$ 

## 4.2. Частотная модуляция




Рис. 4.2.1. Частотно-модулированный сигнал




Рис. 4.2.2. Спектр частотно-модулированного сигнала

## 4.3. Фазовая модуляция




Рис. 4.3.1. Фазово-модулированный сигнал (с отображением несущей гармоники)




Рис. 4.3.2. Спектр фазово-модулированного сигнала

### 4.4. Демодуляция частотной модуляции и фазовой модуляции

Произведем демодуляцию модулированных сигналов.




Рис. 4.4.1. Фазово-демодулированный сигнал




Рис. 4.4.2. Спектр фазово-демодулированного сигнала




Рис. 4.4.3. Частотно-демодулированный сигнал




Рис. 4.4.4. Спектр частотно-демодулированного сигнала

В обоих случаях сигналы были восстановлены с высокой точностью.

## 5. Выводы

В данной работе были исследованы типы аналоговой модуляции/демодуляции (фазовая, частотная) и построены спектры модулированных сигналов. Их вид совпал с ожидаемым результатом для каждого типа модуляции.

Частотная модуляция применяется со многими целями, например для высококачественной передачи звукового (низкочастотного) сигнала в радиовещании (в диапазоне УКВ), для звукового сопровождения телевизионных программ, передачи сигналов цветности в телевизионном стандарте SECAM, видеозаписи на магнитную ленту, музыкальных синтезаторах.