
Criar esboços em planos de esboço 3D

- 1. Abra uma nova peça e, na Árvore de projeto do FeatureManager, selecione o Plano superior.
- 2. Clique em Esboço 3D no plano (barra de ferramentas Esboço). É exibido um plano de esboco 3D criado no Plano superior.
- 3. Defina a Orientação da vista para uma vista normal do Plano superior.
- 4. Clique em **Linha de centro** (barra de ferramentas Esboço) e esboce uma linha de construção vertical através da origem.
- 5. Clique em Adicionar relação 上 (barra de ferramentas Dimensões/Relações).
- 6. Na área de gráficos, selecione a linha de construção e a origem paraEntidades selecionadas.
- 7. No PropertyManager, em Adicionar relações, clique em:
 - a. Ponto médio 🖊
 - b. Coincidente




Clique em

ADICIONAR E DIMENSIONAR UMA LINHA


1. Esboce uma linha de construção vertical, igual á primeira e à esquerda dela.

Ao esboçar a linha, use o recurso de snap para orientar-se, de maneira que as relações sejam adicionadas por inferência.

Vídeo: Adição de relações por inferências




- 2. Clique em Linha barra de ferramentas Esboço) e esboce duas linhas horizontais conectando as extremidades das linhas de construção.
- 3. Clique em **Dimensão inteligente** (barra de ferramentas Dimensões/Relações), dimensione uma das linhas com o valor 75 e, então, clique em .




ADICIONAR ARCOS TANGENTES

1. Clique em **Arco tangente** (barra de ferramentas Esboço) e adicione arcos tangentes entre cada par de pontos finais.




2. Clique em **Dimensão inteligente** (barra de ferramentas Dimensão/Relação) e dimensione um dos arcos para definir totalmente o esboço.



3. Clique em 💙 , depois em Salvar 🖫 (barra de ferramentas Padrão) e salve com o nome 3d_loft.sldprt.

USANDO REFERENCIAS

- Clique em Isométrica (barra de ferramentas Vistas padrão).
- 2. Clique em Plano (barra de ferramentas Esboço).
- 3. Na árvore de projeto do FeatureManager, selecione o plano Superior para Primeira referência.
- Clique em ✓.
 Um plano de esboço 3D, a 40 mm do primeiro plano de esboço 3D, é adicionado a 3DSketch1.
- 6. Na árvore de projeto do FeatureManager, clique duas vezes no plano Superior.



Para centralizar o plano no esboço, arraste os pontos dos cantos para redimensionar.


Salve o arquivo.

EXIBIR AS PROPRIEDADES DO ESBOÇO 3D

- Na árvore de projeto do FeatureManager, selecione o plano Superior.
- 2. Clique em **PropertyManager** para exibir o PropertyManager de Esboço 3D (no topo da coluna à esquerda, próximo à área de gráficos).

Plano2 é exibido em Planos (somente os planos que você adiciona são listados).

3. Em Visibilidade, desmarque Planos e selecione Relações.




O plano é oculto e todas as relações do esboço são exibidas.


- 4. Em Visibilidade, selecione Planos e desmarque Relações.
- Clique em Árvore de projeto do FeatureManager .

ADICIONAR RELAÇOES ENTRE PLANOS DE ESBOÇO 3D

- 1. Na área de gráficos, clique duas vezes em Plano2.
- 2. Clique em Círculo (barra de ferramentas Esboço).
- Esboce um círculo em Plan2, com o centro aproximadamente ao longo do mesmo eixo vertical da origem do esboço.




- 5. Na área de gráficos, selecione o círculo e o arco.



6. No PropertyManager, em Adicionar relações, clique em Concêntrico ◎ e clique em ✔.


ADICIONAR RELAÇOES ENTRE PLANOS DE ESBOÇO 3D

7. Clique em **Dimensão inteligente** (barra de ferramentas Dimensões/Relações) e dimensione o diâmetro do círculo para 75.




Preparar para criar splines

- 1. Clique em Plano (barra de ferramentas Esboço).
- 2. Na árvore de projeto do FeatureManager, selecione Plano direito para Primeira referência.
- 3. No PropertyManager, em **Primeira referência**, clique em **Coincidente** ← e clique em ✓. Um plano de esboço 3D, coincidente com o plano **Direito** é adicionado ao **3DSketch1**.



4. Clique em **Linha de centro** (barra de ferramentas Esboço) e use a inferência para esboçar uma linha de construção horizontal através do centro do círculo.




CRIAR OS PRIMEIROS SPLINES


- Clique em Spline (barra de ferramentas Esboço).
- Esboce um spline de dois pontos coincidente com os pontos finais do arco tangente e o ponto na linha de construção horizontal no Plano2.

Um spline de 2 pontos cria um spline totalmente definido. Um spline com mais de 2 pontos requer relações adicionais para definir totalmente o esboço.

Com um spline totalmente definido você pode adicionar curvaturas aplicando relações tangentes entre o spline e as linha de construção adjacentes. O esboço permanece totalmente definido.




3. Repita a etapa 2 com os pontos indicados.




PREPARAR PARA CRIAR PLANOS

- 1. Clique em Plano (barra de ferramentas Esboço).
- 2. Na árvore de projeto do FeatureManager, selecione Plano direito 🗐 para Primeira referência.
- 3. No PropertyManager, em **Primeira referência**, clique em **Coincidente** ✓ e clique em ✓ . Um plano de esboço 3D, coincidente com o plano **Direito** é adicionado ao **3DSketch1**.




4. Clique em **Linha de centro** (barra de ferramentas Esboço) e use a inferência para esboçar uma linha de construção horizontal através do centro do círculo.




REDEFINIR OS SPLINES

- 1. Clique em Linha de centro (barra de ferramentas Esboço) e esboce:
 - a. duas linhas verticais coincidentes com os pontos finais dos splines
 - b. uma linha vertical coincidente com a origem do esboço




- 2. Clique em Adicionar relação L (barra de ferramentas Dimensões/Relações).
- 3. Na área de gráficos, selecione a linha de centro coincidente com a origem do esboço e uma das outras linhas de centro.




REDEFINIR OS SPLINES

No PropertyManager, em **Adicionar relações**, clique em **Paralelo** No e clique em 🗡 .




5. Repita as etapas 2 a 4 com a outra linha de centro, como mostrado.




ADICIONAR CURVATURAS AOS SPLINES

 Na área de gráficos, selecione um dos splines, pressione CTRL e selecione a linha de construção adjacente.




- 2. No PropertyManager, em Adicionar relações, clique em Tangente 👌 e clique em 🗸 .
- 3. Repita as etapas 1 e 2 com o outro spline e a linha de construção adjacente.




COCLUINDO A ADIÇAO DE CURVATURA

 Na área de gráficos, selecione a linha de construção que atravessa o diâmetro do círculo, pressione CTRL e selecione um dos splines.




- 2. No PropertyManager, em Adicionar relações, clique em Tangente 👌 e clique em 🗹 .
- 3. Repita as etapas 4 a 5 com o outro spline.




A curvatura foi adicionada aos splines de dois pontos, ao mesmo tempo mantendo a integridade do esboço.

COCLUINDO A ADIÇAO DE CURVATURA




ESBOÇAR LINHAS DE CONSTRUÇAO

- Clique em Isométrica (barra de ferramentas Vistas padrão).
- 2. Clique em Plano (barra de ferramentas Esboço) e no PropertyManager e faça o seguinte:
 - a. Selecione Plano frontal para Primeira referência.
 - b. Selecione Coincidente ← e clique em ←.
- 3. Clique em **Linha de centro** (barra de ferramentas Esboço) e use a inferência para esboçar uma linha de construção vertical coincidente com o ponto médio do arco tangente.




- 4. Desmarque a ferramenta Linha de centro.
- 5. Esboce uma linha de construção perpendicular à linha de construção existente que atravessa o círculo.




DEFINIR TOTALMENTE A GEOMETRIA

- 1. Clique em Adicionar relação 📙 (barra de ferramentas Dimensões/Relações).
- 2. Na área de gráficos, selecione a linha de construção de interseção.

A linha de centro que você acaba de esboçar já deve estar sendo exibida no PropertyManager em **Entidades selecionadas.** Se não estiver, selecione-a também.




- 3. No PropertyManager, em Adicionar relações, clique em Perpendicular ...
- Na área de gráficos, selecione o centro do círculo e a linha de construção de interseção que adicionou anteriormente.




DEFINIR TOTALMENTE A GEOMETRIA

No PropertyManager, em Adicionar relações, clique em Coincidente ← e clique em ✓.




CRIAR O TERCEIRO SPLINE

- 1. Clique em **Spline** \mathcal{N} (barra de ferramentas Esboço).
- Esboce um spline de dois pontos coincidente entre o ponto final da linha de construção vertical linha de construção horizontal adicionada recentemente.




- 3. Clique em Adicionar relação 🗘 (barra de ferramentas Dimensões/Relações).
- 4. Na área de gráficos, selecione o spline e a linha de construção vertical.



5. No PropertyManager, em Adicionar relações, clique em Tangente 🔿 e clique em 🗹 .


CRIAR O TERCEIRO SPLINE

1. Repita as etapas 4 a 5 *Creating the Third Spline*, mas primeiro selecione a linha de construção horizontal e depois o spline.




Tendo terminado o esboço, você pode desativar a visibilidade do plano. Clique no **PropertyManager** e, em **Visibilidade**, desmarque **Planos**.

2. Feche o esboço e salve o modelo.



CRIAR O TERCEIRO SPLINE

- 3. Clique em Adicionar relação 上 (barra de ferramentas Dimensões/Relações).
- 4. Na área de gráficos, selecione o spline e a linha de construção vertical.




CRIAR O LOFT

- Clique em Superfície com loft (barra de ferramentas Superfícies).
- 2. Clique com o botão da direita na área de gráficos e selecione SelectionManager.
- 3. No SelectionManager:
 - a. Clique em [→].
 - b. Clique em Selecionar loop fechado □.


Você pode também clicar com o botão direito em para aceitar a seleção.

- 5. No SelectionManager, clique em Selecionar grupo.



CRIAR O LOFT

- 7. No PropertyManager, clique em Curvas-guia.
- 8. No SelectionManager, clique em Selecionar loop aberto ...
- Na área de gráficos, selecione um spline para Curvas-guia ← e clique em ✓ no SelectionManager.
- 10. Repita a etapa 9 para as outras duas splines.



11. Clique em 🗡 .



Parabéns! Você concluiu este tutorial. Retornar à página de visão geral do tutorial.