文化祭受付システム

操作マニュアル

改訂履歴

版	改訂日	改訂者	改訂内容
1.0	2026年9月27日	井上 海揮	初版発行

目次

はじめに	p.4
クイックガイド	p.5
各画面の説明	p.6〜18

背景


文化祭の受付では、これまでExcelで管理していましたが、入力先のセルを間違えるなどのミスが起きることがありました。
また、大人・学生・家族などの料金区分に加え、物販も含めて計算する必要があり、会計が複雑でした。
こうした入力ミスや計算の負担を減らすため、このアプリを作りました。

目的

このアプリでは、受付と会計に加え、整理券の発行、教室の混雑状況の確認、売上の記録をまとめて行えます。
会計や入場の記録は自動で保存され、複数の端末から確認できるため、複数人で受付を分担するときにも役立ちます。
開催年度ごとにデータを分けて管理でき、過去の年度の来場者数や売上を、次年度の準備やシフト作成の参考にできます。


Step 1 担当者を選ぶ

ダッシュボード右上の「担当者を選択」から、自分の名前を選びます。名前が一覧にない場合は、「設定」>「担当者名簿」で登録します。




Step 2 レジを開ける

「設定」>「レジ開け・締め」で当日の日付を選び、紙幣・硬貨それぞれの枚数を入力して「レジ開け」を押します。




Step 3 会計する

「レジ受付」で入場料や物販の数量を入力し、合計金額を確認して「確定」を押します。教室が混雑している場合は「整理券配布」を押します。整理券をお持ちの方が来場したら、整理券一覧の「精算」を押します。




Step 4 レジを締める

「設定」>「レジ開け・締め」で同じ日付を選び、終了時の紙幣・硬貨の枚数を入力して「レジ締め」を押します。



PIN入力画面



1 PINコード入力欄に案内されたコードを入力します。
本番環境用とデモ環境用ではコードが異なります。

2 「入室する」はコードを入力すると押せるようになります。押すと入力したコードに対応する環境でシステムが開きます。

ホーム画面



1 開催年度の一覧から使う年度を選びます。年度名と開催期間を確認して押すと、その年度のレジ受付画面(p.9-10)が開きます。
年度名や開催期間を変更する場合は、対象年度を開いて「設定」>「年度管理」を選びます(p.18)。

2 「新規作成」を押すと、新しい年度の名前と開催期間を入力するポップアップ画面(p.8)が開きます。

3 「マニュアル」のダウンロードアイコンを押すと、利用者向けマニュアルをダウンロードできます。

4 「ログアウト」を押すとシステムから退出し、PIN入力画面(p.6)に戻ります。

ホーム画面 ＞ 新規作成モーダル



1 「タイトル」欄に年度名を入力します。


2 「開始日」の日付欄を押すとカレンダーが開きます。終了日より後の日付は選べません。

3 「終了日」の日付欄を押すとカレンダーが開きます。開始日より前の日付は選べません。

4 年度名・開始日・終了日を入力し、開始日が終了日より前または同じ日になると「作成する」を押せるようになります。押すとその年度のレジ受付画面(p.9-10)が開きます。

5 作成をやめるときは「キャンセル」を押します。

レジ受付画面 (1/2)



1 左上のホームアイコンを押すと、ホーム画面(p.7)に戻ります。

2 画面右上の「担当者を選択」を押し、会計を担当する人を選びます。選んだ担当者名は会計記録に残ります。担当者が未選択だと会計を確定できません。名前が一覧にない場合は、「設定」>「担当者名簿」で登録してください(p.16)。

3 右上のログアウトアイコンを押すとシステムから退出し、PIN入力画面(p.6)に戻ります。

4 画面上部の「レジ受付」「混雑状況」「設定」を押すと、それぞれの画面に切り替わります。


5 入場料やグループ料金の各項目にある「＋」「－」を押して数を調整します。通常の入場料合計とグループ料金の合計を比べ、安い方が入場料に適用されます。
項目名・金額・単位は「設定」>「レジ受付」で変更できます(p.13)。
例：初期設定において、大人2人と子供1人の家族が来た場合、「大人2」「学生1」「家族1」と入力し、通常であれば500円×3人＝1,500円のところ、より安い家族料金の1,000円の方が適用されます。

6 物販の各商品にある「＋」「－」を押して購入数を調整します。商品名・金額・単位は「設定」>「レジ受付」で変更できます(p.13)。

7 「入場料金を徴収しない」にチェックを入れると、入場料が0円になります。入力した人数は入場人数として記録されます。

8 備考欄を押して必要な連絡事項を入力します。入力できるのは120文字までです。

レジ受付画面 (2/2)



1 入力した内容に応じて入場料・物販・合計金額が自動で計算されます。入場料または物販の数量が1つ以上あると「確定」を押せます。グループ料金だけでは確定できません。担当者を選んでから「確定」を押すと会計が記録され、入場人数がいる場合は混雑状況画面(p.12)にも入場記録が反映されます。

2 「整理券配布」を押すと、整理券番号と来場予定時刻を登録するポップアップ画面(p.11)が開きます。入場人数が1人以上のときに利用できます。

3 整理券一覧では番号・配布日・来場予定時刻を確認できます。「精算」を押すと整理券に保存した内容が入力欄に戻ります。内容を確認し、「確定」を押すと会計と入場記録が反映されます。


4 整理券一覧の削除アイコンを押すと確認用のポップアップ画面が開きます。「削除」を押すと整理券を削除し、「キャンセル」を押すと戻ります。削除した整理券は元に戻せません。

5 直近の履歴には最近の会計の金額・日時・担当者・内容・備考が表示されます。編集アイコンを押すと会計内容が入力欄に戻ります。修正中は「更新する」で保存し、「キャンセル」で修正をやめます。

6 直近の履歴の削除アイコンを押すと確認用のポップアップ画面が開きます。「削除」を押すと履歴を削除し、「キャンセル」を押すと戻ります。削除した履歴は元に戻せません。

7 「履歴一覧」を押すと、会計履歴の一覧画面(p.17)に移動します。

レジ受付画面 ＞ 整理券配布モーダル




1 表示された整理券番号を来場者に伝えます。

2 「来場予定時刻」の時と分を選びます。時は0時から23時、分は5分刻みで選択できます。

3 「登録する」を押すと、番号と来場予定時刻が整理券一覧に追加されます。

4 配布をやめるときは「キャンセル」を押します。

混雑状況画面




1 日付の左右にある矢印を押すと、前日または翌日に切り替わります。日付欄を押すとカレンダーから日付を選べます。選べるのは開催期間内の日付です。

2 「表示時間」の開始・終了時刻の上下矢印を押すと、1時間ずつ変更できます。表示範囲は0:00から24:00までです。
初期表示時間は、「設定」>「混雑状況」で変更できます(p.14)。

3 「入場」を選ぶと、実際に入場した人数を15分ごとに表示します。「受付」を選ぶと、通常の入場と整理券の受付人数を15分ごとに表示します。通常分は実際に入場した時刻、整理券分は整理券を発行した時刻をもとに集計します。
整理券分には精算済み・削除済みの券も含まれるため、現在残っている券だけの人数ではありません。
人数の目盛り上限は「設定」>「混雑状況」で変更できます(p.14)。

4 「教室混雑マップ」は、グラフで選んだ日付にかかわらず今日の状況を表示します。丸1つが1人を表し、色で入場からの経過時間を示します。在室人数は想定滞在時間をもとにした目安で、表示は約30秒ごとに更新されます。
定員・想定滞在時間・色が切り替わる時間は、「設定」>「混雑状況」で変更できます(p.14)。

設定画面 ＞ レジ受付タブ



1 設定画面上部の「レジ受付」「混雑状況」「レジ開け・締め」「担当者名簿」「履歴一覧」「年度管理」を押すと、各タブに切り替わります。


2 登録済みの項目名・金額・単位を編集すると、画面下部に「未保存の変更があります」と表示されます。「変更を保存」を押すと反映され、「キャンセル」を押すと保存前の状態に戻ります。

3 行頭のつまみを押したまま上下に動かすと、表示順を変えられます。「変更を保存」を押すと表示順が反映されます。

4 追加欄に項目名・金額・単位を入力し、「＋」の追加ボタンを押すと項目がすぐに登録されます。

5 削除アイコンを押すと確認用のポップアップ画面が開きます。「削除」を押すと項目がすぐに削除され、「キャンセル」を押すと戻ります。削除した項目は元に戻せません。

設定画面 ＞ 混雑状況タブ



1 「教室定員（人）」に人数を入力すると、混雑マップで定員として表示する人数を変更できます。

2 「想定滞在時間（分）」に分数を入力すると、混雑マップで入場から何分間を在室中として数えるかを変更できます。


3 「濃い色の境界（分以内）」に分数を入力すると、混雑マップで入場から濃い色で表示する時間を変更できます。

4 「薄い色の境界（分以内）」に分数を入力すると、混雑マップの色を切り替える時間を変更できます。

5 「棒グラフの縦軸上限（人）」に人数を入力すると、棒グラフの人数目盛りの上限を変更できます。

6 「棒グラフの表示時間」の開始・終了時刻を上下ボタンで調整します。ボタンを押すと1時間ずつ変わり、0時から24時まで選べます。終了時刻は開始時刻より後にしてください。

設定画面 ＞ レジ開け・締めタブ




1 日付欄を押して開催期間内の日付を選びます。日付を選ぶと、その日の金種入力欄や記録が表示されます。

2 画面に並ぶ紙幣・硬貨の枚数を入力します。ない金種は「0」と入力してください。すべての欄に0以上の整数を入力するまで記録できません。金種の枚数を入力すると、金額の合計が自動で計算されます。

3 担当者を選び、「レジ開け」を押すと、選択した日付の開始時点の金額が記録されます。

4 担当者を選び、「レジ締め」を押すと、終了時点の金額が記録されます。その日にレジ開けの記録がある場合は、レジ開けとの差額と、レジ開けの金額に当日の売上を加えた額との差額が表示されます。レジ開けの記録がない場合もレジ締めは記録できますが、差額は表示されません。

設定画面 ＞ 担当者名簿タブ




1 「氏名」欄に名前を入力し、追加ボタンを押すと担当者がすぐに登録されます。

2 「稼働中」にチェックを入れると、画面右上の担当者選択に表示されます。チェックを外すと選択肢から外れます。切り替えはすぐに反映されます。

3 削除アイコンを押すと確認用のポップアップ画面が開きます。「削除」を押すと担当者がすぐに削除され、「キャンセル」を押すと戻ります。削除した担当者は元に戻せません。

設定画面 ＞ 履歴一覧タブ



1 日付欄を押して日付を選ぶと、その日の会計件数と履歴が表示されます。開催期間内の日付を選べます。

2 「この日をCSV出力」を押すと、選択した日の会計履歴をCSVファイルとして保存できます。


3 「全期間をCSV出力」を押すと、この年度のすべての会計履歴をCSVファイルとして保存できます。

4 「更新」を押すと履歴を読み込み直します。

5 編集アイコンを押すとレジ受付画面(p.9-10)に移り、選んだ履歴の内容が入力欄に戻ります。修正して「更新する」を押すと履歴が更新され、「キャンセル」を押すと編集をやめます。

6 削除アイコンを押すと確認用のポップアップ画面が開きます。「削除」を押すと履歴が削除され、「キャンセル」を押すと戻ります。削除した履歴は元に戻せません。

設定画面 ＞ 年度管理タブ



1 「タイトル」欄に年度名を入力します。

2 「開始日」の日付欄を押すとカレンダーが開きます。終了日より後の日付は選べません。

3 「終了日」の日付欄を押すとカレンダーが開きます。開始日より前の日付は選べません。

4 「データを削除」を押すと、この年度の全データを削除する確認ポップアップが開きます。削除ポップアップの入力欄に「削除」と入力すると、「削除」ボタンを押せるようになります。押すと年度と関連する全データが削除され、ホーム画面(p.7)に戻ります。「キャンセル」を押すと削除せず戻ります。この操作は元に戻せません。