


Lecture 02 컴퓨터와 기수법





컴퓨터

- 입력으로 데이터를 받아들여 저장하고, 저장한 데이터를 내장된 프로그램(program)의 지시에 따라 처리하여 그 결 과를 원하는 형식으로 출력하는 전자기기
- 블랙박스로 추상화
 - 내부의 구조 및 동작방식에 관계없이 입력과 출력, 입력과 출력의 관계, 그 기기가 제공하는 기능만을 관심의 대상으로 삼음







데이터


- 사전적 정의
 - 추론, 논의, 계산의 기반이 되는 측정이나 통계에 의해 얻어진 사 실적 정보
- 컴퓨터공학에서 데이터의 정의
 - 컴퓨터로 처리할 수 있는 형태로 구성된 사실적 정보
- 비트(bit)
 - 이진(二陣) 숫자를 의미하는 binary digit의 준말
 - 정보의 단위로 0이나 1을 나타냄
 - 컴퓨터 내부에서 정보는 비트들의 열인 비트 패턴으로 인코딩됨
 - 비트패턴의 의미는 해석에 따라 다름
- 바이트(byte)
 - 정보의 단위로 8 개의 비트로 구성된 연속된 비트의 열





0과 1을 나타내는 전기 신호

- 데이터는 전기신호의 형태로 저장되고 처리됨
 - 명확히 구분되는 두 가지의 서로 다른 상태: 0과 1







하드웨어와 소프트웨어

- 하드웨어(hardware)
 - 컴퓨터 시스템의 물리적 구성요소
- 소프트웨어(software)
 - 여러 개의 프로그램으로 구성된 집합
- 프로그램(program)
 - 주어진 입력을 가지고 원하는 출력을 얻기 위해 무엇을 해야 하는지 컴퓨터에게 지시하여 컴퓨터를 동작시키는 역할을 함





순차 컴퓨터 시스템

- 순차(順次) 컴퓨터 시스템(sequential computer system) 은 우리가 흔히 알고 있는 컴퓨터
- 병렬(竝列) 컴퓨터 시스템(parallel computer system)과 비교하여 이야기할 때 사용하는 용어
- 추상화된 요소인 하드웨어, 운영체제, 응용 프로그램

응용 프로그램 (Application program) 운영체제 (Operating system) 컴퓨터 하드웨어 (Computer hardware)





응용 소프트웨어(application software)

- 줄여서 응용(application)으로 부르기도 함
- 사용자가 특별한 작업을 수행할 때 도움을 주는 응용 프로 그램의 집합
 - Spreadsheet





시스템 소프트웨어

- 컴퓨터 하드웨어를 운용하고 응용 소프트웨어를 실행하 기 위한 플랫폼(platform)
 - 운영체제, 커맨드라인 인터프리터(command-line interpreter), 윈도우 시스템(window system), 컴파일러 (compiler) 및 디버거(debugger)





유틸리티 소프트웨어(utility software)

- 시스템 소프트웨어의 일종
- 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어를 관리하고 튜닝(tuning) 할 때 이용
 - 바이러스 스캐너, 데이터 압축 유틸리티, 디스크 파티션 유 틸리티, 알카이브 유틸리티(archive utility), 시스템 모니터, 텍스트 에디터, 어셈블러(assembler)

Lecture 02: 기수법



© Jaeiin Lee



r-진법

- 위치기반 기수법(positional number system)
 - 수는 숫자들을 연이어 나열한 것으로 표현하고, 그 표현이 가지는 값은 각 숫자가 가지는 값을 더한 것
 - 각 숫자의 값은 숫자의 위치에 따른 무게 값(weight)에 따라 결정됨
- $x_{p-1}x_{p-2}\cdots x_0$. $x_{-1}x_{-2}\cdots x_{-n}$ 로 표현된 수의 값 x
 - $x = \sum_{i=-n}^{p-1} x_i \cdot r^i$
 - r: 기수(基數)
 - 위치 i의 무게 값 : r^i





흔히 사용하는 기수법의 기수와 숫자

이름	기수	숫자
이진법	2	0, 1
팔진법	8	0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7
십진법	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
십육진법	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E

- r-진법으로 나타낸 수 N의 기수를 문맥으로 추측이 곤란한 경우는 보통 아래첨자 r을 N의 뒷부분에 붙여서 혼동을 피함
 - 예) 101_2 : 이진수 101
 - 예) 101₁₀ : 십진수 101







고정소수점 표현

- Fixed-point representation
- 소수점이 어떤 위치에 고정되어 있다고 가정
- 소수점을 컴퓨터 내부에서 표시할 필요가 없음
- r-진법은 왼쪽 p 개의 숫자와 오른쪽 n 개의 숫자 사이에 소수점의 위치를 고정
 - $x_{p-1}x_{p-2}\cdots x_0 \cdot x_{-1}x_{-2}\cdots x_{-n}$





이진수에서 팔진수로

$$100011001110_2 = 100\ 011\ 001\ 110_2 = 4316_8$$

$$10.1011001011_2 = 010 . 101 100 101 100_2 = 2.5454_8$$





이진수에서 십육진수로

$$100011001110_2 = 1000 \ 1100 \ 1110_2 = 8CE_{16}$$

$$10.1011001011_2 = 0010$$
 . 1011 0010 $1100_2 = 2.B2C_{16}$





십진 정수 N을 이진 정수로 변환하는 방법

 $i \leftarrow 0$ repeat $N \leftarrow N$ 을 2로 나는 몫 $b_i \leftarrow N$ 을 2로 나는 나머지 $i \leftarrow i+1$ until (N=0)

i	N	b_i	
0	108 / 2 = 54	0 (LSB)	
1	54 / 2 = 27	0	
2	27 / 2 = 13	1	
3	13 / 2 = 6	1	
4	6 / 2 = 3	0	
5	3 / 2 = 1	1	
6	1/2=0	1 (MSB)	





십진 소수 N을 이진 소수로 변환하는 방법

• 소수점 아래 n 자리까지

$$i \leftarrow -1$$
while $(-1 \times i \leq n)$ do
 $N \leftarrow 2 \times N$
if $(N < 1)$ then
 $b_i \leftarrow 0$
else
 $b_i \leftarrow 1$
end if
 $N \leftarrow N - 1$
 $i \leftarrow i - 1$
end while

i	N	b_i
-1	0.735 x 2 = 1.47	1
-2	$0.47 \times 2 = 0.94$	0
-3	0.94 x 2 = 1.88	1
-4	$0.88 \times 2 = 1.76$	1





정수부와 소수부가 조합되어 있는 경우

• 각 부분을 따로 변환한 다음 그 결과를 다시 조합

• 예) 108.735_{10} 는 십진정수의 변환과 십진소수의 변환 결과를 조합하여 1101100.1011_2 로 변환됨





십진수를 팔진수 또는 십육진수로 변환하기

• 십진수를 이진수로 변환하는 것과 비슷함

• 정수 : 연속된 나눗셈

소수 : 연속된 곱셈

• 십진수를 이진수로 변환한 후, 이진수를 팔진수와 십육진수로 변환

$$108.735_{10} = 001 \ 101 \ 100 \ . \ 101 \ 111 \ 000 \ 010_2 = 154.5702_8$$

$$108.735_{10} = 0110 \ 1100 \ . \ 1011 \ 1100 \ 0010 \ 1000_2 = 6C.BC28_{16}$$

	i	N	b_i
정수부	0	108 / 16 = 6	С
	1	6 / 16 = 0	6
소수부	i	N	b_{-i}
	-1	0.735 x 16 = 11.76	В
	-2	0.76 x 16 = 12.16	С
	-3	0.16 x 16 = 2.56	2
	-4	0.56 x 16 = 8.96	8





부호 없는 수(unsigned number)

- 이진수가 0이나 양의 값을 나타낼 때
- n-비트 부호 없는 이진 정수의 값 x의 범위
 - $0 \le x \le 2^n 1$
- $x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_0$ 을 부호 없는 이진수로 해석하고 그 값을 대응시키는 함수
 - $f_{B2U}^n(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0) : B^n \longrightarrow N_n$
 - $N_n = \{0, 1, 2, \dots, 2^n 1\}$
 - $f_{B2U}^n(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \cdot 2^i$
 - $f_{B2U}^4(1,0,1,1) = 11_{10}$





부호 붙은 수(signed number)

- n 개의 비트를 이용하여 0과 양수뿐만 아니라 음수도 인 코딩할 수 있음
- 부호 붙은 수를 n 개의 비트로 인코딩하는 방법
 - 부호 붙은 크기 표현(signed magnitude representation)
 - 0과 양수의 경우 MSB를 0으로, 음수의 경우 MSB를 1로 설 정하고 나머지 비트가 그 수의 크기를 나타냄
 - 1의 보수 표현
 - 2의 보수 표현
 - 하드웨어의 구현이 간단함
 - 대부분의 컴퓨터가 사용 중







보수

• r-진법으로 표현된 n 개의 자리를 가진 수 x의 r의 보수 (補數, radix complement, complement) \bar{x} 는,

•
$$\bar{x} = \begin{cases} r^n - x, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

- x의 (r-1)의 보수(diminished radix complement) x'은,
 - $x' = (r^n 1) x$





보수 구하기

- x의 (r-1)의 보수는 x의 각 자리에 있는 숫자의 (r-1)의 보수를 취하면 됨
 - 각 자리의 숫자를 (r-1)에서 빼는 것
 - $(r^n-1) x = (r^n-1^n) x = ((r-1) \cdot r^{n-1} + (r-1) \cdot r^{n-2} + \cdots + (r-1) \cdot r^0) x$
 - 예) 십진수 836의 (10 1)의 보수는 (10³-1) 836 = 999 836 = 163
- x가 0 이 아닌 경우, x의 (r-1)의 보수에 1을 더하면 x의 r의 보수를 얻을
 - 예) 세자리 십진수 836의 (10 1)의 보수는 163 이고 10의 보수
 는 10³ 836 = 1000 836 = 164





1의 보수 표현(1's complement representation)

- r = 2 일 경우에 (r 1)의 보수를 사용하여 음수를 표현
- 예) 6_{10} 의 1의 보수는 $(2^4-1)-6=15-6=9_{10}$
 - 9_{10} 는 1001_2 이고 1의 보수 표현에서 -6_{10} 을 나타냄
- n-비트 1의 보수 표현으로 나타낼 수 있는 가장 큰 정수는 $2^{n-1}-1$ 이고 가장 작은 정수는 $-2^{n-1}+1$
- MSB는 부호 비트(sign bit)
 - 1 이면 음수, 0이면 양수
- 0을 표현하는 방법이 두 가지인 단점
 - 0000 (+0)
 - 1111 (-0)







2의 보수 표현(2's complement representation)

- 현재 대부분의 컴퓨터가 사용 중
- n-비트 이진수로 표현되는 정수 x의 2의 보수 \bar{x}

$$\bar{x} = \begin{cases} 2^n - x, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

- 먼저 1의 보수를 구하고 1을 더하면 됨
 - 가장 오른쪽에 나오는 1과 뒤따라 나오는 0을 제외한 모든 비트들을 뒤집는(flip) 것과 같음
 - 예) 6_{10} 의 2의 보수는 $10_{10}(1010_2)$ 이고, 1010_2 이 2의 보수 표현에서 -6_{10} 을 나타냄
- MSB는 부호 비트







2의 보수 표현의 범위와 값

• 가장 큰 수는 $2^{n-1} - 1$ 이고 가장 작은 수는 -2^{n-1}

- $x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_0$ 를 2의 보수 표현으로 해석하여 그 값에 대응시키는 함수
 - $f_{B2C}^n(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0) : B^n \longrightarrow C_n$
 - $C_n = \{-2^{n-1}, -2^{n-1} + 1, \dots, -1, 0, 1, \dots, 2^{n-1} 1\}$
 - $f_{B2C}^n(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0) = -x_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} x_i \cdot 2^i$
 - 예) $f_{B2C}^4(1,0,1,1) = -5_{10}$





f_{B2U}^n 과 f_{B2C}^n 의 관계

- $b = (x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0)$
- (1): $f_{B2U}^n(b) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \cdot 2^i$
- (2): $f_{B2C}^n(b) = -x_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} x_i \cdot 2^i$
- (1)-(2)

$$f_{B2U}^{n}(b) - f_{B2C}^{n}(b) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \cdot 2^i + x_{n-1} \cdot 2^{n-1} - \sum_{i=0}^{n-2} x_i \cdot 2^i$$

$$f_{B2U}^n(b) = f_{B2C}^n(b) + x_{n-1} \cdot 2^n$$



© Jaeiin Lee



모듈라 연산

- Modular arithmetic 또는 clock arithmetic
- 모듈로 연산(modulo operation)을 이용
 - 유클리드 나눗셈에서 나머지를 구하는 연산
 - mod로 표기
- 유클리드 알고리즘(Euclidean algorithm)
 - 유클리드 나눗셈(Euclidean division)이라고도 불림
 - 두 정수 m과 $n(\neq 0)$ 이 주어졌을 때 m = qn + r과 $0 \leq r < |n|$ 을 만족하는 유일한 정수 q와 r이 항상 존재





우리가 잘 알고 있는 나눗셈

- 음수의 경우 유클리드 나눗셈과 다름
- 우리가 알고 있는 나눗셈에서 -7을 3으로 나누면 몫이 - 2 이고 나머지가 -1
- 유클리드 나눗셈은 -7을 3으로 나누면 몫이 -3이고 나머 지가 1





mod

- 두 정수 x와 $m(\neq 0)$ 이 주어질 때 x/m의 몫 $q \leftarrow [x/m]$ 으 로 나타낼 수 있고, 그 나머지 r 을 나타내는 연산이 mod
 - $q = \left| \frac{x}{m} \right|, \ m \neq 0$
 - $r = x \mod m = x mq$, $m \neq 0$
 - m은 modulus라고 불림
- 앞으로 이용할 성질
 - $(a+b) \mod n = ((a \mod n) + (b \mod n)) \mod n$





합동관계(合同關係, congruence relation)

- $x \mod m = y \mod m$
 - x와 y의 관계를 $x \equiv y \pmod{m}$ 이라 표기
 - x와 y는 모듈로 m에 대하여 합동
 - x와 y가 m으로 나누었을 때 유클리드 나눗셈의 나머지가 같음





모듈로-m 연산(modulo-m operation)

- 모듈러스가 m인 합동관계를 이용한 연산
- m 개의 수 0, 1, 2, ···, m 1을 연산에 이용
- 예) 모듈로-8 덧셈
 - $1 + 4 \equiv 5 \pmod{8}$
 - $8 + 5 \equiv 5 \pmod{8}$
 - $7 + 3 \equiv 2 \pmod{8}$
 - $0 + 8 \equiv 0 \pmod{8}$

