LAB3-Report

姓名: 魏剑宇

学号: PB17111586

※:导出的时候在h4的大纲显示上有一些bug

Compile

• 编译器: <u>lcc-lc3</u>

• 环境: WSL Ubuntu18.04

• 过程: build后, 输入 1cc 1ab2.c -o 1ab2 即可完成编译。

Registers

description

经过简单地分析,可以发现各寄存器发挥的功能有以下特点

• R6: 栈顶 (sp)

• R5: 栈底 (bp)

• R4: 指向data segment(GLOBAL_DATA_START),在程序的末尾,该区域存有一些地址和常量数据。主要用于远距离的跳转和常量访问,用法一般为

```
ADD R0/3/7 R4 DS:OFFSET address LDR R0/3/7 R0/3/7 \#0
```

- R0, R3, R7: general purpose registers。被广泛用于地址访问和计算的中间值存储。其中R7比较特殊,因为它也被用于subroutine(function)的跳转。这是没问题的,因为在function的开始R7会被储存在栈中,结束时R7会被恢复。
- R1,R2: 很少被使用,不会在(至少在这个程序中)编译器生成的代码中出现。只能在一些**手写的代码**中看到。例如scanf和printf函数的实现中。
- Callee-saved registers: R5, R7

pros and cons

pros	cons
这种设计是通用的,通过R4避免了远距离下无法相对寻址	增加了代码量,降低了效率(但这是完成此种general而又简单易实现的寻址不可避免的)。 <i>虽然可以通过将每个函数中使用的数据放在附近,能相对寻址时就相对寻址来优化,但此种设计复杂较难实现,且将数据和代码混在一起不是一种好的设计模式。</i>
既设置栈顶也设置 栈底简化了程序的 设计,进行栈的操 作时十分方便	增加了代码量(在大部分的程序中可忽略不计)
只有R0,R3,R7充 当GPR,方便实 现。	在一些较简单的函数中,部分寄存器未使用会降低效率

C Runtime

description

```
INIT_CODE

LEA R6, #-1

ADD R5, R6, #0

ADD R6, R6, R6

ADD R6, R6, R5

ADD R6, R6, R5

ADD R6, R6, #-1

ADD R5, R5, R5

ADD R5, R6, #0

LD R4, GLOBAL_DATA_POINTER

LD R7, GLOBAL_MAIN_POINTER

jsrr R7
```

按顺序完成以下工作

- 设置栈顶指针R6. R6 <- x3000 * 5 1 = xEFFF (其中通过*2实现乘法是一个简单的优化)
- 设置栈底指针R5
- 加载GLOBAL_DATA_START
- 加载main函数入口

发现赘余的代码 ADD R5, R5, R5.

pros and cons

None

Calling Convention

description

和我一样没有进行多此一举的栈的错误处理(准确来说是没法做,分析在上次报告中)。 由于我和lcc-lc3设计的不同,calling convention在一些地方就有了区别,以下是对比

function prologue/ epilogue

lcc的开场白和收场白和gcc/msvc等生成的更为相似,为使描述更加清晰,这里使用 push 和 pop 和 mov

```
; prologue
push R7; push 返回地址
push R5; push ebp
mov R5 R6; mov ebp esp

; epilogue
pop R5; pop ebp
pop R7
ret
```

一般情况下, 栈是长这样的

address	content
ebp + x	参数
	参数
ebp + 3	参数
ebp + 2	返回地址
ebp + 1	原来的ebp
ebp	local variables
	local variables

而我的c2lc42lc3由于只使用了一个栈顶指针

```
; prologue
push R7

; epilogue
pop R7
ret
```

arguments

- lcc的传参是RTL,和我的一样,也比较符合C的特点(即变量有可能给多)。
- lcc所有的参数通过栈传递,而我的部分参数 (前4个)通过寄存器传递。

clean-up

和我的一样都是caller clean-up

Call

进行函数调用时, Icc所有都是通过 JSRR RO.在跳转前, 通过R4, 在RO内存入函数的地址。

pros and cons

pros	cons
既设置栈顶也设置栈底简化了程序的设计,进行栈的操作时十分方便	增加了代码量(在大部分的程序中可忽略不计)
所有参数通过栈传递减少了寄存器的使用	所有参数通过栈传递效率较低
RTL的参数传递方式有利于灵活地传递参数和可变长参数的实 现	

x86-64 ABI

ABI是程序二进制接口,保证在兼容的设备上二进制库不用重新编译也能使用。

大部分的ABI的思路基本一样,下面只列出它们的部分值得关注的特点。

cdecl

和lcc-lc3的相似,也是C的标准做法(和用的最多的做法)

stdcall

和上面的一种主要的不同是callee clean-up。在funciton的结束一般用

```
ret n ; note: not retn
```

来清理栈空间。

fastcall

如名字所说是一种高效的调用方式(只在老式的没怎么优化的cpu上有优势),主要的特点是callee clean-up,同样使用 ret n 。以及部分参数会通过寄存器传递。

thiscall

C++调用method时使用。this是指向该类的数据的指针。在MSVC中此指针通过ecx传递。

Windows x64

x64下只有一种调用模式。前4个参数中的整型值通过RCX,RDX,R8,R9传递。整型值(包括指针)通过RAX返回,而超过RAX width(64 bits)的值通过RDX:RAX返回。同时caller需要为callee准备4 * (32/64)bits的shadow space,这些空间用于存储通过寄存器传递的参数。(无论这些空间究竟有没有被使用)。

这样,就给程序留下了优化的空间。比较大的函数可能需要将这些参数存起来,而比较小的简单的函数可以直接通过寄存器获取这些参数。

在浮点数上面,前**四个参数中的**浮点数通过XMM0-3的对应位置上(例如,第二个参数是浮点数,则存在XMM1,无论XMM0是否已经被使用)传递,其它的通过栈传递。浮点数通过XMM0返回,超过64bits的值通过XMM1:XMM0返回。

(注意返回结构实际返回的是指向结构(或类)的指针。

System V AMD64

大部分与Windows x64相似,前六个参数通过RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9传递,浮点数通过XMM0-7传递,其它的参数通过栈传递。返回值与Windows x64一样。与Windows x64主要的不同是不会提供shadow space。

Q & A

Q: Why shadow space?

为什么win x64下要有shadow space呢?事实上shadow space不是必须的,gcc就没有这样的东西。无论是否使用 shadow space都给它分配空间,无端地增加了栈的使用,降低了栈的利用率。既然这样,为什么要有shadow space呢?

Α

微软是这样说的.

This convention simplifies support for unprototyped C-language functions and vararg C/C++ functions.

非常简略,没有详细的解释。初接触时我一直没有弄清楚原因,后来看了许多汇编后渐渐有了一些理解。这里就不解释unprototyped和varadic function是什么了。

1. 保证了所有参数在栈中是连续的。

首先要清楚,这些空间要么由caller来分配,要么由callee来分配,必须有人来分配。由callee分配则相对比较灵活,它可以根据自己是否要使用、要使用来多少来分配进行调整,但会导致参数在栈中不连续。中间会有栈的信息。这对可变参数的实现是不利的。

2. 实际并不会浪费栈空间。

对shadow space的质疑主要在内存的浪费。认为它在带来一点点的方便时,浪费了栈空间。但实际上呢? 首先,栈空间毕竟是动态的,在函数结束后就会释放,所以只要总的内存足够,这对空间的消耗实际上没有 影响。而在x64环境下,内存已经很多了,4个字节对4GB以上的内存不会造成什么影响。而且我们也要清 楚,栈这种东西,分配之后不用和不分配是一样的。更何况分配之后有可能会用到,不分配就一定会浪费 了。

另一个重要的原因是,实际上这部分栈空间没有被浪费,它们被利用了。姑且不谈Non-optimizing code ¹,optimizing code中,这些栈空间实际可能会被用来做各种事。包括存本地变量、以及保存callee-saved registers等。可以将它当成空余的空间来使用。

3. 不会降低效率。

这是很明显的,因为caller唯一需要多做的事就是多分配32个字节的空间。这不过是将 sub esp N 的N变成了N + 32 * num_func罢了。而且一般也能提高效率,因为它保证了参数的连续、减少了callee的工作。

4. 你不知道实际传了几个参数。

既然是由caller来分配这个空间,为什么不根据传入的参数的个数来调整分配的shadow space的空间量呢?

因为callee不知道传入的参数个数。特别是unprototyped函数中,传入的参数可多**可少**,callee不知道哪些寄存器里有需要用到的参数。如果caller分配的空间恰好是传入的参数个数,例如传入了3个参数,但callee一开始²以为传入了4个参数,这时候它将R9也存入栈中,这样**栈就被破坏了**。

这样callee永远无法确保shadow space是安全的, shadow space就失去了意义(然后就回到了第一条)。

References

- 1. Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual
- 2. <u>RE4B</u>
- 3. win x64-calling-convention
- 1. 对于non-optimizing code这点浪费就更不算什么了。而且shadow space在未经过优化的代码中对debug是十分有利的。 😢
- 2. 即刚进入函数进行spilling,还未进行判断和分支。👱