DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

PARA EL ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA

Karen Viviana Rodríguez Macías 14 de Octubre del 2016

En el presente documento se definen 5 distribuciones que se pueden utilizar para el análisis de supervivencia, ya que tienen soporte en los positivos. Se obtiene su función de distribución, de supervivencia y de riesgo utilizando formulas de equivalencia entre ellas.

1 DISTRIBUCIÓN PARETO

Sea x $Pareto(\lambda, \kappa)$ decimos que x se distribuye Pareto con parametros λ y κ . La variable aleatoria Pareto x con parámetros positivos λ y κ tiene la siguiente función de distribución acumulativa :

$$F(x) = P(X \le x) = 1 - \left(\frac{\lambda}{x}\right)^{\kappa}$$
 $x > \lambda$

FUNCIÓN DE DENSIDAD

$$f(x) = \frac{\kappa \lambda^{\kappa}}{x^{\kappa+1}} \qquad x > \lambda$$

Esto es porque dada la función de distribución acumulativa podemos obtener la función de densidad con su derivada, como se muestra a continuación :

$$f(x) = \frac{\partial F(x)}{\partial x}$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} \left(1 - \frac{\lambda^{\kappa}}{x^{\kappa}} \right)$$

$$= (-\lambda^{\kappa}) \left(\frac{-\kappa x^{\kappa - 1}}{x^{2\kappa}} \right)$$

$$= (-\lambda^{\kappa}) \left(\frac{-\kappa}{x^{\kappa + 1}} \right)$$

$$= \frac{\kappa \lambda^{\kappa}}{x^{\kappa + 1}}$$

FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA

$$S(x) = \left(\frac{\lambda}{x}\right)^{\kappa} \qquad x > \lambda$$

Estadística III Página 1 de 7

La función de Supervivencia en el soporte de x se obtiene de la siguiente manera.

$$S(x) = P(X \ge x)$$

$$= 1 - F(x)$$

$$= 1 - \left(1 - \frac{\lambda}{x}\right)^{\kappa}$$

$$= \left(\frac{\lambda}{x}\right)^{\kappa}$$

Función de riesgo

$$h(x) = \frac{\kappa}{x} \qquad x > \lambda$$

La función de riesgo en el soporte de x se obtiene de la siguiente manera.

$$h(x) = \frac{f(x)}{S(x)}$$

$$= \frac{\frac{\kappa \lambda^{\kappa}}{x^{\kappa+1}}}{\left(\frac{\lambda}{x}\right)^{\kappa}}$$

$$= \frac{x^{\kappa} \kappa \lambda^{\kappa}}{x^{\kappa+1} \lambda^{\kappa}}$$

$$= \frac{\kappa}{x}$$

FUNCIÓN DE RIESGO ACUMULATIVA

$$H(x) = -\kappa(\ln \lambda - \ln x) \qquad x > \lambda$$

La función de riesgo acumulativa en el soporte de x se obtiene de la siguiente manera.

$$H(x) = -\ln S(x)$$

$$= -\ln \left(\frac{\lambda}{x}\right)^{\kappa}$$

$$= -\kappa (\ln \lambda - \ln x)$$

2 DISTRIBUCIÓN MUTH

Sea x $Muth(\kappa)$ decimos que x se distribuye Muth con parametro κ . La variable aleatoria Muth x con parámetro positivo κ tiene la siguiente función de distribución acumulativa :

$$F(x) = P(X \le x) = 1 - e^{\left(-\frac{e^{\kappa x}}{\kappa} + \kappa x + \frac{1}{\kappa}\right)} \qquad x > 0$$

Estadística III Página 2 de 7

FUNCIÓN DE DENSIDAD

$$f(x) = (e^{\kappa x} - \kappa) e^{\left(-\frac{e^{\kappa x}}{\kappa} + \kappa x + \frac{1}{\kappa}\right)}$$

Esto es porque dada la función de distribución acumulativa podemos obtener la función de densidad con su derivada, como se muestra a continuación :

$$f(x) = \frac{\partial F(x)}{\partial x}$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} \left(1 - e^{\left(-\frac{e^{\kappa x}}{\kappa} + \kappa x + \frac{1}{\kappa} \right)} \right)$$

$$= (e^{\kappa x} - \kappa) e^{\left(-\frac{e^{\kappa x}}{\kappa} + \kappa x + \frac{1}{\kappa} \right)}$$

FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA

$$S(x) = e^{\left(-\frac{e^{\kappa x}}{\kappa} + \kappa x + \frac{1}{\kappa}\right)} \qquad x > 0$$

La función de Supervivencia en el soporte de x se obtiene de la siguiente manera.

$$S(x) = P(X \ge x)$$

$$= 1 - F(x)$$

$$= 1 - \left(1 - e^{\left(-\frac{e^{\kappa x}}{\kappa} + \kappa x + \frac{1}{\kappa}\right)}\right)^{\kappa}$$

$$= e^{\left(-\frac{e^{\kappa x}}{\kappa} + \kappa x + \frac{1}{\kappa}\right)}$$

FUNCIÓN DE RIESGO

$$h(x) = e^{\kappa x} - \kappa \qquad x > 0$$

 $h(x)=e^{\kappa x}-\kappa \qquad \qquad x>0$ La función de riesgo en el soporte de x se obtiene de la siguiente manera.

$$h(x) = \frac{f(x)}{S(x)}$$

$$= \frac{(e^{\kappa x} - \kappa) e^{\left(-\frac{e^{\kappa x}}{\kappa} + \kappa x + \frac{1}{\kappa}\right)}}{e^{\left(-\frac{e^{\kappa x}}{\kappa} + \kappa x + \frac{1}{\kappa}\right)}}$$

$$= e^{\kappa x} - \kappa$$

FUNCIÓN DE RIESGO ACUMULATIVA

$$H(x) = \frac{e^{\kappa x}}{\kappa} - \kappa x - \frac{1}{\kappa} \qquad x > 0$$

La función de riesgo acumulativa en el soporte de x se obtiene de la siguiente manera.

$$H(x) = -\ln S(x)$$

$$= -\ln \left(e^{\left(-\frac{e^{\kappa x}}{\kappa} + \kappa x + \frac{1}{\kappa} \right)} \right)$$

$$= \frac{e^{\kappa x}}{\kappa} - \kappa x - \frac{1}{\kappa}$$

Estadística III Página 3 de 7

3 DISTRIBUCIÓN LOMAX

Sea $x \ Lomax(\lambda, \kappa)$ decimos que x se distribuye Lomax con parametros λ y κ . La variable aleatoria Lomax x con parámetros positivos λ y κ tiene la siguiente función de distribución acumulativa :

$$F(x) = P(X \le x) = 1 - (1 + \lambda x)^{-\kappa}$$
 $x > 0$

FUNCIÓN DE DENSIDAD

$$f(x) = \frac{\lambda \kappa}{(1 + \lambda x)^{k+1}} \qquad x > 0$$

Esto es porque dada la función de distribución acumulativa podemos obtener la función de densidad con su derivada, como se muestra a continuación :

$$f(x) = \frac{\partial F(x)}{\partial x}$$
$$= \frac{\partial}{\partial x} (1 - (1 + \lambda x)^{-\kappa})$$
$$= \frac{\lambda \kappa}{(1 + \lambda x)^{k+1}}$$

FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA

$$S(x) = (1 + \lambda x)^{-\kappa} \qquad x > 0$$

La función de Supervivencia en el soporte de x se obtiene de la siguiente manera.

$$S(x) = P(X \ge x)$$

$$= 1 - F(x)$$

$$= 1 - (1 - (1 + \lambda x)^{-\kappa})$$

$$= (1 + \lambda x)^{-\kappa}$$

FUNCIÓN DE RIESGO

$$h(x) = \frac{\lambda \kappa}{1 + \lambda x} \qquad x > 0$$

La función de riesgo en el soporte de x se obtiene de la siguiente manera.

$$h(x) = \frac{f(x)}{S(x)}$$

$$= \frac{\frac{\lambda \kappa}{(1 + \lambda x)^{k+1}}}{(1 + \lambda x)^{-\kappa}}$$

$$= \frac{\lambda \kappa}{1 + \lambda x}$$

Estadística III Página 4 de 7

FUNCIÓN DE RIESGO ACUMULATIVA

$$H(x) = \kappa \ln(1 + \lambda x) \qquad x > 0$$

La función de riesgo acumulativa en el soporte de x se obtiene de la siguiente manera.

$$H(x) = -\ln S(x)$$

$$= -\ln ((1 + \lambda x)^{-\kappa})$$

$$= \kappa \ln (1 + \lambda x)$$

4 DISTRIBUCIÓN RAYLEIGH

Sea x $Rayleigh(\alpha)$ decimos que x se distribuye Rayleigh con parametro α . La variable aleatoria Rayleigh x tiene la siguiente función de distribución acumulativa :

$$F(x) = P(X \le x) = 1 - e^{-\frac{x^2}{a}}$$
 $x > 0$

FUNCIÓN DE DENSIDAD

$$f(x) = \frac{2xe^{\frac{-x^2}{a}}}{a} \qquad x > 0$$

Esto es porque dada la función de distribución acumulativa podemos obtener la función de densidad con su derivada, como se muestra a continuación :

$$f(x) = \frac{\partial F(x)}{\partial x}$$
$$= \frac{\partial}{\partial x} \left(1 - e^{-\frac{x^2}{a}} \right)$$
$$= \frac{2xe^{\frac{-x^2}{a}}}{a}$$

FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA

$$S(x) = e^{\frac{-x^2}{\alpha}} \qquad x > 0$$

La función de Supervivencia en el soporte de x se obtiene de la siguiente manera.

$$S(x) = P(X \ge x)$$

$$= 1 - F(x)$$

$$= 1 - \left(1 - e^{-\frac{x^2}{a}}\right)$$

$$= e^{\frac{-x^2}{a}}$$

Estadística III Página 5 de 7

FUNCIÓN DE RIESGO

$$h(x) = \frac{2x}{\alpha} \qquad x > 0$$

La función de riesgo en el soporte de x se obtiene de la siguiente manera.

$$h(x) = \frac{f(x)}{S(x)}$$
$$= \frac{\frac{2xe^{\frac{-x^2}{a}}}{a}}{e^{\frac{-x^2}{a}}}$$
$$= \frac{2x}{a}$$

FUNCIÓN DE RIESGO ACUMULATIVA

$$H(x) = \frac{x^2}{\alpha} \qquad x > 0$$

La función de riesgo acumulativa en el soporte de x se obtiene de la siguiente manera.

$$H(x) = -\ln S(x)$$

$$= -\ln \left(e^{\frac{-x^2}{\alpha}}\right)$$

$$= \frac{x^2}{\alpha}$$

5 DISTRIBUCIÓN PODER (POWER DISTRIBUTION)

Sea x $Power(\alpha, \beta)$ decimos que x se distribuye Power con parametros α y β . La variable aleatoria Power x tiene la siguiente función de distribución acumulativa :

$$F(x) = \frac{x^{\beta}}{\alpha^{\beta}} \qquad 0 < x < \alpha$$

FUNCIÓN DE DENSIDAD

$$f(x) = \frac{\beta}{\alpha^{\beta}} x^{\beta - 1} \qquad 0 < x < \alpha$$

Esto es porque dada la función de distribución acumulativa podemos obtener la función de densidad con su derivada, como se muestra a continuación :

$$f(x) = \frac{\partial F(x)}{\partial x}$$
$$= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x^{\beta}}{\alpha^{\beta}} \right)$$
$$= \frac{\beta}{\alpha^{\beta}} x^{\beta - 1}$$

Estadística III

FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA

$$S(x) = 1 - \frac{x^{\beta}}{\alpha^{\beta}} \qquad 0 < x < \alpha$$

La función de Supervivencia en el soporte de x se obtiene de la siguiente manera.

$$S(x) = P(X \ge x)$$

$$= 1 - F(x)$$

$$= 1 - \left(\frac{x^{\beta}}{\alpha^{\beta}}\right)$$

Función de riesgo

$$h(x) = \frac{2x}{\alpha} \qquad 0 < x < \alpha$$

La función de riesgo en el soporte de x se obtiene de la siguiente manera.

$$h(x) = \frac{f(x)}{S(x)}$$
$$= \frac{\frac{\beta}{\alpha^{\beta}} x^{\beta - 1}}{1 - \frac{x^{\beta}}{\alpha^{\beta}}}$$
$$= \frac{\beta x^{\beta - 1}}{\alpha^{\beta} - x^{\beta}}$$

FUNCIÓN DE RIESGO ACUMULATIVA

$$H(x) = -\ln\left(1 - \left(\frac{x}{\alpha}\right)^{\beta}\right) \qquad 0 < x < \alpha$$

La función de riesgo acumulativa en el soporte de x se obtiene de la siguiente manera.

$$H(x) = -\ln S(x)$$
$$= -\ln \left(1 - \left(\frac{x^{\beta}}{\alpha^{\beta}}\right)\right)$$

Estadística III Página 7 de 7