Rappel Cours:

- Te: temps d'émission (temps nécessaire pour mettre les données sur une liaison par l'émetteur);
- Te = Taille de données (utile et contrôle) / Débit
- Tp: temps de propagation (temps nécessaire à un signal pour parcourir un support d'un nœud à un autre)

 Tp = Distance entre les deux points / Vitesse de propagation
- T_{EC} : temps d'établissent de circuit (temps nécessaire pour réserver un circuit de bout en bout)
- *Tc*: temps de commutation (temps nécessaire à un commutateur pour analyser les données avant de les retransmettre au nœud suivant)
- *T* : temps d'acheminement ou de transfert (temps total d'acheminement des données de l'émetteur vers le récepteur)

Pour transmettre des informations au-delà d'un réseau local, dans un WAN, il n'est pas possible de partager le même support de transmission (réseau de diffusion), ni de raccorder directement deux communicants donc il est nécessaire d'utiliser un réseau commuté.


Un commutateur, qui a pour fonction de concentrer, éclater ou rediriger les informations, relie les équipements terminaux par des liaisons **point** à **point**.

Commutation de circuits	Commutation de messages	Commutation de paquets
E C1 C _n R TeC Te Tr	Te Tc Tc Te Tp	E C1 C _n R Te Tr Tc Tc Te Te Tr Tr
Mode connecté Etablir un circuit Transmettre les données Libérer le circuit	• Mode non connecté (le msg n'est réémis par un nœud sur la liaison que s'il est reçu en entier)	 Mode connecté (mode circuit virtuel): les paquets suivent le même circuit dit virtuel déjà réservé Mode non connecté (mode datagramme): les paquets dits datagrammes peuvent emprunter différents chemins et peuvent arriver au destinataire non ordonnés donc on a besoin d'un mécanisme d'ordonnancement
• pas d'entête du message	 pas du T_{EC} Taille du msg = Taille de données + taille de l'entête du msg 	 Mode connecté On peut avoir un T_{EC}# 0 Mode non connecté pas du T_{EC} Taille d'un paquet = Taille de données + Taille de l'entête du paquet

```
\mathbf{T}
        = Te (des données par
                                   T = [Te(E) + Tp(E)]
                                                              C1)
                                                                            Formules Mode connecté
T<sub>EC</sub>+
              C1) +
                                    + [Tc (C1) + Te (C1) + Tp]
                                                                        • Si toutes les liaisons ont le même
E) + Tp C2) + ...+ Tp (C_n
                                    (C1
                                              (C2)] + ... + [Tc(C_n)]
                                                                            débit ou des débits
(E
                                   + Te(C_n) + Tp(C_n)
                                                            R)]
                                                                            croissants
Tp(C1
                                                                    T= [Te (E de tous les paquets) + Tp (E
R)
                                                                        C1)] + [Tc(C1) + Te(C1)] du dernier
                                                                    paquet) + Tp(C1 C2)] + ... + [Tc]
                                                                    (C_n) + Te(C_n du dernier paquet) + Tp
                                                                            R)]
                                                                        · Si toutes les liaisons ont des débits
                                                                            décroissants
                                                                    T = [Te (E du 1^{er} paquet) + Tp (E
                                                                    C1)] + [Tc (C1) + Te (C1 du 1<sup>er</sup> paquet)
                                                                    + Tp (C1
                                                                                  C2)] + ... + [Tc(C_n) + Te
                                                                    (C_n de tous les paquets) + Tp (C_n
                                                                                                             \mathbf{R}
                                                                    Mode non connecté
                                                                    Selon l'énoncé de l'exercice
```

Exercice 01

Soient 4 terminaux reliés dans un réseau à commutation de circuits comme le montre la figure ci-dessous.



Les liaisons (3, 4, 6) sont réservées pour la communication des machines C et D.

- 1. Si A et B veulent communiquer, quels circuits peuvent utiliser? justifier votre réponse
- 2. Quelles machines peuvent communiquer pour l'instant ?
- 3. Quand le circuit sera libéré?.
- 4. Quel est le mode de fonctionnement adopté dans ce type de commutation ?
- 5. Calculez le temps nécessaire à la transmission d'un fichier de 640 Kbits de A vers B. Toutes les liaisons de ce réseau ayant un débit de 2 Mbits/s. De plus le temps d'établissement du circuit de bout en bout nécessite 500 ms avant toute transmission. Le temps de propagation sur une liaison est de 1 ms.

6. Citez un avantage et un inconvénient pour ce type de commutation.

Exercice 02

Soit un réseau commuté au sein duquel deux hôtes E et R communiquent entre eux. E doit envoyer un fichier de taille 64 KO à R. Le fichier est transmis dans un seul message, auquel on ajoute un entête de 9 O. On traverse 3 commutateurs jusqu'au destinataire tel que toutes les liaisons de données utilisées ont un débit de 64 Kbits/s, et qu'on néglige les temps de propagation et les temps de traitement dans les commutateurs du réseau.

- 1) Quel est le type de cette commutation
- 2) Quel est le mode de fonctionnement adopté par ce type
- 3) Calculez le temps de transmission de ce fichier
- 4) Citez un avantage et un inconvénient pour ce type de commutation.

Exercice 03

Une machine A souhaite envoyer à une machine B un fichier de 1 MO. Trois liaisons (et deux commutateurs) relient A et B.

On suppose que les liaisons ne sont utilisées que pour ce transfert et on néglige les temps de propagation ainsi que les temps de traitement dans les nœuds.

A découpe le fichier en segment de 1 Kbits et ajoute à chacun 40 bits d'entête, formant ainsi des paquets. Chaque liaison se caractérise par un débit de 9200 bit/s.

- 1- Calculez le délai de transfert du fichier de A vers B
- 2- Citez un avantage et un inconvénient pour ce type de commutation.
- 3- Quelle est la différence entre la commutation de paquets en mode connecté et en mode non connecté

Exercice 02

Supposons que deux hôtes A et B soient placés en réseau et sont séparés par 3 lignes de transmission et 2 commutateurs C1 et C2 ainsi que le montre le schéma ci-dessous :



1. En supposant que les 3 lignes de transmission proposent un débit de 10 Kbit/s chacune, et que le temps de commutation (temps passé par un message ou un paquet sur un commutateur avant retransmission) est de 100 ms sur chaque commutateur,

calculer le temps total d'envoi d'un message de 20 Kbits de A à B, dans le cas de la commutation par message et dans le cas de la commutation par paquets de 1 Kbits. On néglige le temps de propagation du signal : un bit émis est supposé immédiatement reçu.

- 2. Même question mais en supposant que :
 - La liaison A ↔ C1 a un débit de 5 Kbit/s ;
 - Celle C1 ↔ C2 a un débit de 10 Kbit/s ;
 - Celle C2 ↔ B a un débit de 20 Kbit/s
- 3. Même question mais en supposant que :
 - La liaison A ↔ C1 a un débit de 20 Kbit/s ;
 - Celle C1 ↔ C2 a un débit de 15 Kbit/s ;
 - Celle $C2 \leftrightarrow B$ a un débit de 10 Kbit/s.