МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт математики, механики и компьютерных наук имени И. И. Воровича

Направление подготовки
01.03.02 — Прикладная математика
и информатика

СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИТОВОЙ ШИРИНЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДАННЫХ

Курсовая работа

Студента 3 курса Д.В. Каримова

Научный руководитель: кандидат физико-математических наук / доцент кафедры информатики и вычислительного эксперимента Д. В. Дубров

оценка (рейтинг)	подпись руководителя

Содержание

Введение	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
1. Описание алгоритма		•		•	•		•	•		3
1.1. Переменные и константы			•							4
1.2. Действия над данными				•						5
1.3. Циклы			•	•	•	•	•	•		6
 Реализация алгоритма	• •		•				•	•	•	7
Заключение										
Список литературы	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
Приложение А. Пример корректности работы/		•		•		•				10

Введение

Архитектуры современных процессоров предназначены для решения максимально общих задач. Однако, темп развития микропроцессорных устройств в последние годы несколько замедлился и уже не подчиняется закону Мура. [1] Вместе с тем, необходимость в обратной совместимости ещё больше замедляет развитие микропроцессоров. Для ускорения микропроцессоров используются конвейеры, и различные внешние ускорители - графические или ПЛИС(FPGA) [2].

Конвейер, можно реализовать на системах с реконфигурируемой архитектурой, таких как ПЛИС.

При использовании систем с рекофигурируемой архитектурой необходимо эффективного распологать информацию в памяти ПЛИС. Для выбора такого расположения существуют различные методы — профилировки или статического анализа кода. В ОРС уже реализован метод профилировки, однако он плох, т.к. он дает ответ лишь для определенного набора входных данных. Метод статического анализа позволяет дать общий ответ, для любых наборов данных.[3]

Целью этой работы является реализация данного метода и проверка его корректности.

1. Описание алгоритма

Для реализации метода вводится понятие "важности" битов в соответсвии с тем, какая информация о них нам достоверно известна и доступна. "Важность" связана с особенностью проектировки электронных схем. Так, в какой-то момент времени, в зависимости от напряжения в схеме, значение бита может быть не только "0" или "1", но и "unknown", это значит, что мы достоверно не можем сказать, какое значение там сейчас.

Биты, с достоверно изветным значением будут квалифицированы этим значением — "0" или "1".

Биты, информация о которых нам не известна на этапе анализа называют "unknown" и обозначают как "u".

Биты, которые нам неважны квалифицируют как "DontCare" и обозначают как "x".

1.1. Переменные и константы

В соответствии с алгоритмом, каждая новая встреченная переменная, не инициализированная каким-либо значением сразу, получает набор битов <u>, длины равной размеру данного типа. Этот размер, является входными данными для алгоритма определения битовой ширины. Например — int может быть инициализирован 32 битами. Инициализированные сразу переменные получают набор битов, которые потребовались для инициализации. Константые значения сразу инициализируются необходимым набором бит. Размер констант, и биты, используемые в них, не могут быть изменены. Пример:

Листинг 1.1. Пример выделения памяти для различных типов данных С++

```
#include <iostream>
using namespace std;

const int ConstValue = 5; //Const <101>
int main()
{
   int a; //Variable: 32 bits <u>
   int b = 5; //Variable: <101>
   system("pause");
   return 0;
}
```

1.2. Действия над данными

Для дальнейшего описания алгоритма вводятся следующие операции. Начнем с простых: сложение и вычитание.

- **Сложение** Для сложения используются данные из таблицы. В таблице содержатся значения битов слагаемых и переноса. Перенос никогда не может быть "DontCare".
- **Вычитание** Принцип реализации точно такой же, как и у сложения. Есть биты уменьшаемого, вычитаемого и перенос, который так же не может никогда быть равен <x>.
- **Умножение** Если один из операндов является степенью двойки, то добавим в конец второго количество нулей, стоящих на младших позициях после единственной единицы. В противном случае:
 - 1. Введем ta число нулей младших разрядов в числе "A" и tb число нулей младших разрядов в "B".
 - 2. Введем la и lb число нулей старших разрядов в числах "A" и "B"соответсвенно.
 - 3. Возвращаем вектор битов <u> длины = (Длина_числа(A) + Длина числа(B) ta tb la lb).

Опишем остальные операции:

Побитовые операции OR, AND, XOR Реализация побитовых операций схожа с реализацией операциий сложения и вычитания. Мы используем таблицы, для определения результатов даных операций.

Логические операции AND, OR: Будем проверять числа "A" и "B". Результатом операции будет один единственный бит или пара бит. При этом, True — соответвует <01>, False — <0>, Dontknow — <0u>.

Операция AND Алгоритм работы:

1. Если в "A" и "B" есть <1>, вернуть True.

- 2. Если в "A" или "B" есть хотя бы один бит <u>, вернуть Dontknow.
- 3. Вернуть False.

Операция OR Общий алгоритм:

- 1. Если в "A" или "B" есть <1>, вернуть True.
- 2. Если в "А" или "В" есть <u>, вернуть Dontknow.
- 3. Вернуть False.

Теперь разберёмся с целочисленным делением.

Целая часть Результатом операции "A / B" будет последовательность бит <u> длиной, равной длине числа "A".

Остаток от деления Остаток от деления так же представляется последовательностью бит <u>, однако его длина это уже $min(Длина_числа(A), Длина_числа(B)).$

Все остальные операции описаны в данной статье. [4]

1.3. Циклы

Описанный алгоритм требует минимального количества информационных зависимостей. В частности, встреча такой зависимости в циклах сильно замедляет его работу, т.к. вместо анализа, приходится выполнять интерпретацию кода, что не является прямой задачей данного алгоритма. Поэтому, в отличии от других работ, вместо использования разбора сложных SSA-форм было решено при встрече цикла с зависимостями все переменные циклы инициализировать векторами битов максимальной длины из <u>u>.

2. Реализация алгоритма.

2.1. Представление данных

Все даные представляются как члены специального класса. У этого класа есть все необходимые методы для вычисления битовой ширины. В том числе, хранится битовое представление каждого элемента и количество "важных" бит.

Были реализованы все описанные выше операции для беззнаковых целых чисел.

Рассмотрим пример реализации суммирования и умножения.

Листинг 2.1. Сложение

```
RangeParametr operator+(RangeParametr& left, RangeParametr& right
  ){
   unsigned int lenght = std::max(left.getCountBits(), right.
      getCountBits()) + 1;
    RangeParametr retValue("NameRet", lenght);
   typeBits carry = ZERO;
    //if left.countBits != right.countBits
   left.resizeBitsValue(lenght - left.getCountBits() - 1);
   right.resizeBitsValue(lenght - right.getCountBits() - 1);
   pairBits retPair;
    for (int i = lenght - 1; i > 0; i--){
        retPair = summurise(left.bitsValue[i - 1], right.
          bitsValue[i - 1], carry);
        retValue.bitsValue[i] = retPair.second;
        carry = retPair.first;
   retValue.bitsValue[0] = carry;
   left.resizeBitsValue();
   right.resizeBitsValue();
   return retValue;
}
```

Листинг 2.2. Умножение1

```
RangeParametr operator*(RangeParametr& left, RangeParametr& right
  ){
    bool power2Flag;
    power2Flag = true;
    unsigned int j = 0, countOne = 0, countZeros = 0;
    RangeParametr tempConcatenate;
    while (power2Flag && j < left.bitsValue.size()){</pre>
       if (left.bitsValue[j] == ONE) {
        countOne++; countZeros++;
       };
        if (countOne > 1) power2Flag = false;
        ++j;
    if (power2Flag){
        tempConcatenate.initialiseCountThisType(right.
           getCountBits() + left.getCountBits(), ZERO);
        std::copy(left.bitsValue.begin(), left.bitsValue.end(),
           tempConcatenate.bitsValue.begin() + right.getCountBits
           ());
        return tempConcatenate;
    power2Flag = true;
    while (power2Flag && j < right.getCountBits()){</pre>
        if (right.bitsValue[j] == ONE) countOne++;
        if (countOne > 1) power2Flag = false;
        ++j;
    if (power2Flag){
        tempConcatenate.initialiseCountThisType(right.
           getCountBits() + left.getCountBits(), ZERO);
        std::copy(right.bitsValue.begin(), right.bitsValue.end(),
            tempConcatenate.bitsValue.begin() + left.getCountBits
           ());
        return tempConcatenate;
    }
```

Листинг 2.3. Продолжение умножения

}

```
//count of trailing and leading zeros in left and right
unsigned int tleft, tright, lleft, lright;
unsigned int i = 0;
countZeros = 0;
while (left.bitsValue[i] == ZERO){
     ++i; ++countZeros;
lleft = countZeros; i = countZeros = 0;
while (left.bitsValue[left.bitsValue.size() - i] == ZERO){
     ++i; ++countZeros;
tleft = countZeros; i = countZeros = 0;
while (right.bitsValue[i] == ZERO){
     ++i; ++countZeros;
lright = countZeros; i = countZeros = 0;
while (right.bitsValue[right.bitsValue.size() - i] == ZERO){
     ++i; ++countZeros;
tright = countZeros; i = countZeros = 0;
unsigned int lenght = std::max((left.bitsValue.size() + right
    .bitsValue.size() - tleft - tright - lleft - lright),
                                (tleft + tright))+1;
 RangeParametr retValue("NameRet", lenght);
 retValue.initialiseAllThisType(UNKNOWN);
tempConcatenate.initialiseCountThisType(tleft + tright, ZERO);
return retValue + tempConcatenate;
```

Заключение

Статический анализ позволяет определить размеры всех промежуточных вычислений без запуска программы.

Реализация метода, описанная в этой статье будет использована в ОРС для компилятора с языка С на HDL. Она позволит верно расставить размеры промежуточных данных на конвейере, который будет располагаться на процессоре с реконфигурируемой архитектурой.

Список литературы

- 1. *Макмуров И*. Выбор между микропроцессором и FPGA // Электронные компоненты. 2011. C. 3. URL: http://www.russianelectronics.ru/developer-r/review/2189/doc/56299/.
- 2. Языки программирования и компиляторы 2017 / под ред. Д. Д.В. Южный федеральный университет, 2017. С. 282. ISBN 978-5-9275-2349-8.
- 3. *Mark Stephenson Jonathan Babb S. A.* Bitwidth Analysis with Application to Silicon Compilation // Massachusetts Institute of Technology Laboratory for Computer Science. 1999. C. 13.
- 4. *Budiu M.*, *Goldstein S. C.* BitValue Inference: Detecting and Exploiting Narrow Bitwidth Computations // Proceedings of 6th International Euro-Par Conference. 2000. C. 28.

Приложение А. Пример корректности работы/

Пусть значение "0" и "1" соответствуют реальным значениям "0" и "1" .

Значение "2" соответствует "unknown" и значение "3" соответствует "DontCare".

Пусть а и b целочисленные переменные, которые были сразу инициализированны определенными значениями.

Рассмотрим следующие примеры:

$$a = 0 0 0$$

$$b = 1 \ 1 \ 1$$

$$a + b = 0 1 1 1$$

$$a - b = 1100$$

Теперь изменим а.

$$a = 0.10$$

$$a - b = 0.010$$

Вновь изменим входные данные.

$$a = 0.03$$

$$a * b = 0 0 0 0 0 3$$

Изменим а и b.

$$a = 203$$

$$b = 0.00$$

$$a + b = 0 2 0 0$$

$$a - b = 0000$$