

Słownik Metryk

Dashboard Adobe Analytics - Sklep wielomarkowy AGD

Kompletny przewodnik po wszystkich KPI z wyjaśnieniami, formułami i benchmarkami

41

Wszystkich metryk

7

Brakujących KPI

7

Sekcji tematycznych

Zielona lewa krawędź karty = metryka BRAKUJĄCA w dashboardzie (nowe KPI) | Brak kolorowej krawędzi = metryka już obecna w dashboardzie

Brakujące KPI Biznesowe

Metryki których brakuje w obecnym dashboardzie - krytyczne dla oceny wyników finansowych

[NEW] Revenue / GMV (Gross Merchandise Value)

BRAK w dashboardzie

Formuła:

$GMV = \text{Suma wartości wszystkich złożonych zamówień w danym okresie (brutto, bez odejmowania zwrotów)}$

$\text{Revenue} = \text{GMV minus zwroty, anulowania i rabaty}$

Co mierzy:

Najważniejsza metryka biznesowa w e-commerce - odpowiada na pytanie: ile pieniędzy wygenerowała strona? GMV to wartość brutto wszystkich zamówień. Revenue to przychód netto po odjęciu zwrotów. Bez tej metryki cały dashboard opisuje zachowanie użytkowników, ale nie mówi nic o wyniku finansowym. Dla sklepu z wieloma markami GMV powinien być rozbity wg marki, kategorii, kraju i kanału (online vs dealer).

Przykład / Jak czytać:

Przykład: W marcu złożono 5 000 zamówień, średnia wartość koszyka 1 200 zł - $GMV = 6\,000\,000$ zł. Nawet jeśli ATC rate wzrosł o 2% - bez GMV nie wiesz czy to przełożyło się na więcej pieniędzy.

Benchmark / Co robić:

Co monitorować: GMV całkowity | GMV wg marki | GMV wg kategorii | GMV online vs offline | Trend GMV tydzień do tygodnia i rok do roku (YoY). Zmiana YoY jest ważniejsza niż wartość absolutna - sezonowość AGD jest duża (Black Friday, wiosenne zakupy).

[NEW] Overall Conversion Rate (Współczynnik konwersji)

BRAK w dashboardzie

Formuła:

$\text{Conversion Rate} = \text{Liczba zamówień} / \text{Liczba wszystkich wizyt} \times 100$

Co mierzy:

Najważniejsza metryka efektywności całego sklepu - jaki procent wszystkich odwiedzin kończy się zakupem. To wynik końcowy całego lejka: ruch -> zainteresowanie -> koszyk -> płatność. WAZNA ROZNIKA: Purchase Intent Rate (który jest w dashboardzie) to NIE to samo - mierzy intencję (kliknięcie 'kup online', szukanie dealera), ale nie finalizację transakcji. Można mieć 15% Purchase Intent i tylko 1.5% Conversion Rate - bo wielu odpada na etapie checkout.

Przykład / Jak czytać:

Przykład: 500 000 wizyt miesięcznie, 5 000 zamówień -> $CR = 1\%$. Jeśli poprawisz CR do 1.2% bez zmiany ruchu = 1 000 dodatkowych zamówień miesięcznie. Dlatego CR jest ważniejszy niż ruch.

Benchmark / Co robić:

Benchmarki e-commerce AGD (sprzęt RTV/AGD): Dobry: 1.5-3% | Średni: 0.8-1.5% | Słaby: poniżej 0.8%. AGD ma niższy CR niż np. odzież (zakup pralki to duża decyzja), ale wyższa wartość koszyka. Zawsze analizuj CR razem z AOV.

[NEW] Average Order Value - AOV (Srednia wartosc zamowienia)

BRAK w dashboardzie

Formula:

$AOV = \text{Lacny przychod (Revenue)} / \text{Liczba zamowien}$

Co mierzy:

Ile przecietnie wydaje klient w jednym zamowieniu. Prosta, ale bardzo mocna metryka - zwiekszenie AOV o 10% przy tej samej liczbie zamowien = +10% Revenue bez grosza dodatkowego wydatku na marketing. Na AOV wplywaja: cross-sell (dokup akcesoria), upsell (drozszy model), bundle (zestaw produktow), Additional Service Attach (instalacja, gwarancja). Dlatego AOV i Additional Service Attach rate powinny byc sledzone razem.

Przyklad / Jak czytac:

Przyklad: Klient kupuje pralke za 2 500 zl. Jesli dodatkowo dokupuje instalacje (200 zl) i rozszerzona gwarancje (300 zl) - AOV rosnie z 2 500 do 3 000 zl = +20% Revenue bez zadnego nowego klienta.

Benchmark / Co robic:

Co monitorowac: AOV ogolem | AOV wg kategorii (lodowki vs odkurzacze) | AOV wg kanalu (mobile vs desktop) | AOV wg kraju | Trend AOV - czy rosnie po wprowadzeniu cross-sellingu? Sygnal alarmowy: Jesli AOV spada, a liczba zamowien rosnie - mozesz pozyskiwac klientow na tansze produkty kosztem drozszych.

[NEW] Traffic Sources (Zrodla ruchu)

BRAK w dashboardzie

Formula:

$\text{Udzial kanalu} = \text{Wizyty z danego kanalu} / \text{Wszystkie wizyty} \times 100$

Co mierzy:

Skad przychodza uzytkownicy na strone. Kazde zrodlo ruchu ma inna charakterystyke - inny bounce rate, inny conversion rate, inna wartosc koszyka. Bez tej metryki nie wiesz gdzie wydac budzet marketingowy. Glowne kanaly: Organic Search (Google bez placenia), Paid Search (reklamy Google Ads - placisz za klikniecie), Direct (wpisal adres bezposrednio lub zakladka), Email (newsletter, kampania emailowa), Social (Facebook, Instagram, YouTube), Referral (link z innej strony - porownywarki, blog), Display/Retargeting (banery remarketingowe).

Przyklad / Jak czytac:

Przyklad dlaczego to kluczowe: Bounce rate 49.8% moze byc normalny jesli 40% ruchu pochodzi z Paid Search (reklamy przyciagaja mniej zaangazowanych). Ale jesli bounce jest wysoki glownie w Organic - to problem z SEO i trescia strony, bo organic powinien przyciagac bardziej dopasowanych uzytkownikow.

Benchmark / Co robic:

Co analizowac dla kazdego kanalu: Wizyty | Bounce rate | Conversion rate | AOV | Revenue. Jesli Paid Search ma CR 0.5% a Email CR 4% - budzet emailowy jest znacznie bardziej efektywny. Tego nie zobaczysz bez rozbicia na zrodla.

[NEW] Conversion Rate per Device (Konwersja wg urządzenia)

BRAK w dashboardzie

Formula:

$CR \text{ per device} = \text{Zamowienia z danego urządzenia} / \text{Wizyty z danego urządzenia} \times 100$

Co mierzy:

Oddzielny współczynnik konwersji dla każdego typu urządzenia: telefon, desktop (komputer), tablet. To jedna z najważniejszych analiz w e-commerce, bo mobile i desktop to często zupełnie inne doświadczenia użytkownika i zupełnie inne zachowania zakupowe. Dashboard pokazuje że Mobile Phone dominuje ruch - ale bez tej metryki nie wiesz czy mobile też dominuje w sprzedaży.

Przykład / Jak czytać:

Typowy scenariusz AGD (tzw. cross-device journey): Klient widzi reklamę pralki na telefonie -> przegląda specyfikację na mobile -> wraca wieczorem na desktop -> kupuje na komputerze. Jeśli mierzysz tylko jeden kanał, mobile wygląda słabo (dużo ruchu, mała konwersja), a desktop świetnie - ale w rzeczywistości mobile był pierwszym krokiem w lejku zakupowym.

Benchmark / Co robić:

Benchmarki e-commerce AGD: Mobile: 0.5-1.2% CR (research, nie zakup) | Desktop: 1.5-3.5% CR (finalizacja zakupu) | Tablet: ok. 1-2%. Jeśli mobile CR jest bardzo niski (poniżej 0.5%) - priorytet: uproszczenie checkout mobile, szybkość ładowania, Apple Pay / Google Pay.

[NEW] New vs Returning Visitors - Conversion Rate

BRAK w dashboardzie

Formula:

$CR \text{ nowi} = \text{Zamowienia od nowych} / \text{Wizyty nowych} \times 100$

$CR \text{ powracający} = \text{Zamowienia od powracających} / \text{Wizyty powracających} \times 100$

Co mierzy:

Porównanie skuteczności zakupowej nowych użytkowników (pierwsza wizyta na stronie) vs powracających (byli już wcześniej). To fundamentalna analiza dla decyzji strategicznych: czy inwestować w pozyskiwanie nowych klientów (akwizycja) czy w utrzymanie obecnych (retencja)? Dashboard mierzy już Returning Visitors rate i Registration rate - ale bez CR nie wiadomo czy powracający faktycznie kupują więcej.

Przykład / Jak czytać:

Typowy scenariusz AGD: Nowi użytkownicy: CR 0.4% - wchodzi, oglądają, wychodzą (research faza 1). Powracający użytkownicy: CR 3.2% - wracają żeby kupić (decyzja podjęta). Wniosek: powracający konwertują 8x lepiej - warto inwestować w narzędzia retencji (email, lojalty program, wishlist) żeby zatrzymać użytkownika iściągnąć go z powrotem.

Benchmark / Co robić:

Wysoki CR nowych: strona dobrze konwertuje zimny ruch, kampanie akwizycyjne są efektywne. Niski CR nowych, wysoki powracających: typowe AGD - zainwestuj w remarketing, email automation, push notifications po 1. wizycie. Niski CR obu grup: problem fundamentalny (cena, UX checkout, dostępność produktów).

[NEW] Cross-sell / Upsell Rate

BRAK w dashboardzie

Formuła:

Cross-sell rate = Zamowienia z ≥ 2 różnymi kategoriami / Wszystkie zamowienia $\times 100$

Upsell rate = Zamowienia z produktem wyższej klasy niż pierwotnie oglądany / Wszystkie zamowienia $\times 100$

Co mierzy:

Cross-sell = klient kupił pralkę ORAZ środek do prania / wieszak na pralkę / przedłużacz. Sprzedaż produktów z innej kategorii przy okazji głównego zakupu. Upsell = klient oglądał pralkę za 1 800 zł, ale kupił model za 2 400 zł po zobaczeniu rekomendacji 'Klienci wybierają też...'. Sprzedaż droższego wariantu tego samego produktu. Dashboard ma już Additional Service Attach rate (wąski cross-sell usług). Brakuje pełnego cross-sell produktowego.

Przykład / Jak czytać:

Przykłady dla sklepu AGD: Cross-sell: Kupujesz zmywarkę -> Dokup sol do zmywarek + tabletki. Upsell: Oglądasz lodówkę Samsung 400L -> 'Zobacz model 500L z funkcją No Frost - tylko 300 zł więcej'. Jeśli cross-sell rate = 8%, a AOV z cross-sellem jest o 35% wyższy -> cross-sell generuje realny przychód.

Benchmark / Co robić:

Benchmarki e-commerce: Cross-sell rate: 10-30% (Amazon osiąga ok. 35%) | Upsell rate: 5-15%. Jak poprawić: Sekcja 'Klienci kupili też' na PDP i w koszyku, rekomendacje oparte na historii przeglądania, bundle produktowe ('Pralka + suszarka w zestawie -10%'), dynamic pricing upsell w checkout.

Zaangażowanie użytkowników

Metryki mierzące jak aktywnie użytkownicy angażują się ze stroną

Time spent per visit (Czas spędzony na wizycie)

Obecna: 369 sek (~6 min)

Formuła:

$\text{Całkowity czas na stronie} / \text{liczba wizyt}$

Co mierzy:

Średnia liczba sekund spędzona przez użytkownika podczas jednej wizyty na stronie. 369 sek = ok. 6 minut. Mierzy ogólne zaangażowanie - im więcej czasu, tym bardziej użytkownik wciągnął się w przeglądanie i research. Dla AGD 6 minut to dobry wynik - klienci czytają specyfikacje, porównują modele, oglądają galerie zdjęć.

Przykład / Jak czytać:

Benchmark e-commerce ogólnie: 3-4 min. 6 minut to powyżej średniej. Niski czas może oznaczać że strona nie odpowiada na potrzeby użytkownika lub ładuje się zbyt wolno. Monitoruj razem z bounce rate.

Benchmark / Co robić:

Dobry wynik dla AGD: > 5 minut. Niski wynik (< 2 min) = problem z jakością treści lub szybkością strony. Jeśli czas jest wysoki a konwersja niska - użytkownicy się angażują ale coś ich blokuje przed zakupem (cena, dostępność, checkout).

Bounce rate (Współczynnik odrzucen)

Obecna: 49.8%

Formuła:

Wizyty z tylko 1 odsłona / wszystkie wizyty x 100

Co mierzy:

Procent wizyt, podczas których użytkownik zobaczył tylko jedną stronę i opuścił witrynę bez żadnej interakcji. Odbilo go - stąd bounce (odbicie). Co druga wizyta kończy się po obejrzeniu tylko jednej strony. Nie wszystkie bounces są złe - jeśli user znalazł numer telefonu i zadzwonił, to też jest bounce ale dobry outcome.

Przykład / Jak czytać:

Dla AGD przy ruchu z reklam/porównywarek benchmark to 45-60%, więc 49.8% jest w normie. Niepokojący byłby powyżej 65-70%. Zawsze analizuj w kontekście źródła ruchu: paid search naturalnie ma wyższy bounce niż direct lub email.

Benchmark / Co robić:

Benchmark: AGD 45-60% OK | > 65% niepokojący | > 75% alarmowy. Analizuj zawsze razem ze źródłem ruchu. Najważniejsze pytanie: które strony mają najwyższy bounce i dlaczego?

Bounce Rate - Based on Single Page Visits

Obecna: 58% (alternatywna metoda)

Formuła:

Sesje jednostronicowe / wszystkie sesje x 100

Co mierzy:

Alternatywna definicja bounce rate - oparta na sesjach z tylko jedną odsłoną. Różni się od standardowego Adobe bounce rate metodologią liczenia sesji vs wizyt. Dashboard pokazuje 3 różne wartości bounce (49.8%, 58%, 50.14%) - to ta sama idea mierzona różnymi metodami. Różnica 8 pp między metodologiami jest normalna.

Przykład / Jak czytać:

Problem pojawia się gdy na spotkaniu ktoś pyta 'jaki mamy bounce rate?' i pada 3 różne odpowiedzi. Wybierz jedną definicję i trzymaj się jej konsekwentnie w całym raportowaniu.

Benchmark / Co robić:

Rekomendacja: wybierz jedną oficjalną definicję dla raportowania, oznacz pozostałe jako alternatywna metodologia (dla odniesienia). Dodaj tooltip wyjaśniający różnice.

Feedback Intent Activation rate

Obecna: definicja

Formuła:

Wizyty z kliknięciem w moduł feedbacku / wizyty które otworzyły moduł x 100

Co mierzy:

Mierzy jak często użytkownicy, którym pokazał się moduł feedbacku (np. przycisk 'Ocen tę stronę', ankieta NPS), faktycznie w niego klikają i wyrażają opinie. Mierzy skuteczność systemu zbierania informacji zwrotnej od użytkowników.

Przykład / Jak czytać:

Niska wartość = moduł jest ignorowany (zły placement, zły timing, brak motywacji). Wysoka = system zbierania feedbacku działa efektywnie i użytkownicy są skłonni dzielić się opinią.

Benchmark / Co robić:

Ważna dla zespołu UX Research - pozwala ocenić czy zbierane opinie są reprezentatywne (wysoka aktywacja = szeroka próbka) czy selektywne (niska aktywacja = tylko bardzo zadowoleni lub niezadowoleni).

Uzytkownicy i ruch

Metryki opisujące kim są użytkownicy i jak trafiają na stronę

Returning Visitors rate (Wskaźnik powracających)

Obecna: definicja

Formuła:

$\text{Odwiedzający z } >1 \text{ wizyta} / \text{wszyscy unikalni odwiedzający} \times 100$

Co mierzy:

Jaki procent unikalnych użytkowników odwiedza stronę więcej niż raz. Mierzy lojalność i nawyk powracania do sklepu. Dla AGD cykl zakupowy trwa tygodnie - klient wraca kilkakrotnie zanim podejmie decyzję o zakupie pralki czy lodówki. Wysoki returning rate = dobra retencja i rozpoznawalność marki.

Przykład / Jak czytać:

Warto porównać returning vs new w kontekście konwersji - powracający zwykle konwertują znacznie lepiej (3-8x) niż nowi użytkownicy. Sama liczba powrotów bez informacji o konwersji nie daje pełnego obrazu.

Benchmark / Co robić:

Zestawić z nową metryką New vs Returning CR. Jeśli returning rate jest wysoki, ale CR niski - powracający wracają, żeby przeglądać, nie kupować. To ważna różnica dla strategii.

Returning Visitors registration rate

Obecna: definicja

Formuła:

$\text{Zarejestrowani użytkownicy powracający} / \text{wszyscy powracający} \times 100$

Co mierzy:

Ile spośród powracających użytkowników jest zarejestrowanych (ma konto w sklepie). Mierzy czy lojalni odwiedzający są też zidentyfikowani przez system - co umożliwia personalizację i targetowanie emailowe.

Przykład / Jak czytać:

Niska wartość = duża część powracających jest anonimowa - sklep nie może ich targetować emailami ani personalizować doświadczenia. Wysoka = dobra baza zarejestrowanych klientów do re-engagement i automatyzacji marketingowej.

Benchmark / Co robić:

Jeśli returning rate jest wysoki, ale registration rate niski - warto zbadać bariery rejestracji. Może formularz jest za długi, za wcześnie wymagana, lub brak jasnych korzyści z posiadania konta.

Registration rate after first visit

Obecna: definicja

Formuła:

$$\frac{\text{Powracający zarejestrowani po 1. wizycie}}{\text{ci którzy nie zarejestrowali się podczas 1. wizyty}} \times 100$$

Co mierzy:

Mierzy skuteczność opóźnionej rejestracji - użytkownicy, którzy nie zarejestrowali się podczas pierwszej wizyty, ale zrobili to przy kolejnej. Pokazuje czy sklep skutecznie zachęca do rejestracji przy powrocie.

Przykład / Jak czytać:

Pomaga ocenić czy email reminder 'dokonca rejestracje', komunikat przy logowaniu lub oferta ekskluzywna dla zarejestrowanych działa. Jeśli niska - warto sprawdzić czy jest jakikolwiek trigger zachęcający do rejestracji przy powrocie.

Benchmark / Co robić:

Dobra praktyka: wysyłać email po 24-48h od pierwszej wizyty z korzyściami z rejestracji (śledzenie zamówień, historia, szybszy checkout, ekskluzywne oferty).

Most visited product categories (Najczęściej odwiedzane kategorie)

Obecna: top 10 widoczne

Formuła:

$$\frac{\text{Liczba wizyt na stronach danej kategorii w wybranym okresie}}{\text{Liczba wizyt na wszystkich stronach w wybranym okresie}}$$

Co mierzy:

Ranking 10 najczęściej odwiedzanych kategorii produktów (Feb-May). Pokazuje co klientów interesuje najbardziej - niezależnie od tego czy kupili. Top kategorie widoczne: fridgesfreezers, washingmachines, rechargeablefloorvacuumcleaners, cookersandovens, builtindishwashers, inductionandelectrohobs, cookerhoods, freestandingdishwashers, cookingbakingovens, tumblerdryers. Dominuje ciężka AGD.

Przykład / Jak czytać:

Ważne dla priorytetyzacji: te kategorie powinny mieć najlepiej zoptymalizowane PDP, najszybsze ładowanie stron, najlepsze filtry i najwyższy budżet zdjęciowy/contentowy.

Benchmark / Co robić:

Uwaga: nazwy kategorii są sklejone (fridgesfreezers zamiast Fridge Freezers) - artefakt implementacji analityki. Na prezentacjach i raportach warto używać czytelnych etykiet.

Visits by device type (Wizyty wg urządzenia)

Obecna: dane widoczne

Formula:

$\text{Wizyty z danego urządzenia} / \text{wszystkie wizyty} \times 100$

Co mierzy:

Rozbicie ruchu na: Mobile Phone, Other (= desktop), Tablet, Television, Set-top Box, Media Player, Gaming Console, EReader. Desktop ukryty jest pod kategoria Other. Mobile Phone dominuje zdecydowanie, desktop drugi, tablet marginalny.

Przykład / Jak czytać:

Ważne pytanie: czy mobile też dominuje w sprzedaży czy tylko w przeglądaniu? Bez Conversion Rate per Device nie można odpowiedzieć. Dla AGD typowy cross-device journey: research na mobile -> zakup na desktop.

Benchmark / Co robić:

Jeśli > 60% ruchu to mobile - strona musi być zoptymalizowana pod mobile w pierwszej kolejności: szybkość, wielkość przycisków, uproszczony checkout, Apple Pay / Google Pay.

Odkrywanie produktów i nawigacja

Metryki opisujące jak użytkownicy znajdują i przeglądają produkty

Add-to-cart rate - ATC (Wskaznik dodania do koszyka)

Obecna: definicja

Formula:

$\text{Wizyty z } \geq 1 \text{ dodaniem do koszyka} / \text{wszystkie wizyty} \times 100$

Co mierzy:

Procent wszystkich wizyt, podczas których użytkownik dodał cokolwiek do koszyka. To pierwszy silny sygnał intencji zakupowej - użytkownik przestaje przeglądać i zaczyna rozważać. Kluczowy punkt przejścia w lejku zakupowym.

Przykład / Jak czytać:

Benchmark AGD: 3-8%. Niska wartość może oznaczać: za trudno znaleźć przycisk ATC, produkt niedostępny (out of stock), cena odstrasza w porównaniu z konkurencją, lub słabe zdjęcia/opisy na PDP.

Benchmark / Co robić:

Monitoruj ATC rate razem z Cart Abandonment - wysoki ATC + wysoki Abandonment = klienci chcą kupić, ale coś ich blokuje na etapie finalizacji (checkout, dostawa, metody płatności).

Purchase intent rate (Wskaznik intencji zakupu)

Obecna: definicja

Formuła:

$(ATC + \text{dealer search} + \text{buy online click} + \text{external retailer click}) / \text{wszystkie wizyty} \times 100$

Co mierzy:

Agregat wszystkich sygnałów zakupowych w jednej wizycie. Szerszy niż ATC - obejmuje też tych, którzy szukają sklepu fizycznego lub klikają do zewnętrznego sprzedawcy. Mierzy ogólną gotowość do zakupu w danym okresie.

Przykład / Jak czytać:

Jeśli Purchase Intent >> ATC rate - dużo klientów woli kupić gdzieś indziej niż online. Warto sprawdzić split między buy online a external retailer żeby zrozumieć preferencje kanału.

Benchmark / Co robić:

Porównaj Purchase Intent rate z Overall Conversion Rate - duża różnica między nimi oznacza, że dużo intencji ucieka bez finalizacji. To miejsce do szukania problemów w checkout.

Buy online click rate

Obecna: definicja

Formuła:

$\text{Wizyty z kliknięciem Kup online} / \text{wszystkie wizyty} \times 100$

Co mierzy:

Ile wizyt kończy się kliknięciem przycisku Kup online - czyli bezpośrednia intencja zakupu przez kanał e-commerce, nie przez dealera. Odróżnia klientów online od tych szukających sklepu stacjonarnego.

Przykład / Jak czytać:

Jeśli buy online rate rośnie - e-commerce zyskuje na znaczeniu w mixie sprzedażowym. Trend w czasie jest ważniejszy niż wartość absolutna. Porównaj z external retailer click rate.

Benchmark / Co robić:

Ważne dla strategii: jeśli external retailer >> buy online - może własny sklep online jest droższy lub mniej wygodny niż partnerzy. Warto zbadać dlaczego klienci wolą kupować u dilerów.

External retailer click rate

Obecna: definicja

Formuła:

$\text{Wizyty z kliknięciem do zewnętrznego sprzedawcy} / \text{wszystkie wizyty} \times 100$

Co mierzy:

Ile wizyt kończy się przekierowaniem do zewnętrznego partnera handlowego (np. Media Expert, Saturn, Amazon). Mierzy jak duży ruch wyprowadzamy do partnerów. Kluczowe dla modelu wielokanałowego.

Przykład / Jak czytać:

Wysoka wartość = klienci wolą kupić u dealera niż bezpośrednio. Może być strategicznie pożądane (omnichannel) lub problem (własny sklep online jest nieatrakcyjny).

Benchmark / Co robić:

Trend tej metryki w czasie pokazuje, czy strategia direct-to-consumer (sprzedaż bezpośrednia) zyskuje czy traci na znaczeniu. Ważne dla długoterminowych decyzji o kanałach sprzedaży.

Comparison conversion lift (Lift konwersji z porównywarke produktow)

Obecna: definicja

Formuła:

$CR \text{ (z narzędziem porównania)} - CR \text{ (bez narzędzia)} = \text{lift w punktach procentowych}$

Co mierzy:

O ile punktów procentowych wyżej konwertują użytkownicy korzystający z narzędzia porównywania produktów vs ci, którzy go nie używają. Lift = przyrost konwersji wynikający bezpośrednio z używania danej funkcji.

Przykład / Jak czytać:

Jeśli lift = +5 pp - narzędzie porównania realnie pomaga w decyzji zakupowej i warto je mocno eksponować na PLP i PDP. Jeśli lift jest bliski zeru - używają go i tak zdecydowani klienci (korelacja, nie przyczynowość).

Benchmark / Co robić:

Uwaga interpretacyjna: wysoki lift może wynikać z selekcji (porównują bardziej zdecydowani klienci), nie ze skuteczności narzędzia. Dla pewności przeprowadź test A/B ukrywając narzędzie dla grupy kontrolnej.

Filter/sort conversion lift (Lift konwersji z filtrami)

Obecna: definicja

Formuła:

$CR \text{ (z filtrami/sortowaniem)} - CR \text{ (bez)} = \text{lift w punktach procentowych}$

Co mierzy:

O ile wyżej konwertują użytkownicy używający filtrów lub sortowania na listingu produktów (PLP) vs nieużywający. Dla AGD z setkami produktów dobra filtracja jest absolutnie krytyczna dla user experience.

Przykład / Jak czytać:

Wysoki lift = filtry ułatwiają wybór i realnie pomagają w konwersji. Niski lift = filtry mogą być zbyt ukryte, zbyt skomplikowane lub nieintuicyjne. Jeśli tylko 5% użytkowników PLP używa filtrów - są za trudno dostępne.

Benchmark / Co robić:

Sprawdź też jakie filtry są najczęściej używane (energia, cena, marka, pojemność) - to informuje o tym jak użytkownicy szukają produktu i jak powinna wyglądać strona kategorii.

Competence-to-PDP CTR (CTR ze stron edukacyjnych)

Obecna: definicja

Formuła:

$\text{Wizyty przechodzące z Competence page na PDP} / \text{wszystkie wizyty na Competence page} \times 100$

Co mierzy:

CTR (Click-Through Rate) ze stron kompetencji - stron edukacyjnych lub kategoriowych (np. Jak wybrać pralkę, Przewodnik po lodówkach) na karte konkretnego produktu (PDP). Mierzy skuteczność treści edukacyjnych jako narzędzia sprzedażowego.

Przykład / Jak czytać:

Wysoki CTR = treści edukacyjne skutecznie prowadzą do konkretnych produktów. Niski = użytkownicy czytają poradniki, ale nie przechodzą do produktów - brakuje widocznych linków CTA 'Zobacz polecane pralki'.

Benchmark / Co robić:

Strony kompetencji mają zwykle wyższy potencjał SEO (long-tail keywords) - jeśli dobrze konwertują do PDP, warto inwestować w tworzenie kolejnych artykułów edukacyjnych dla najpopularniejszych kategorii.

PLP-to-PDP CTR (CTR z listingu produktow)

Obecna: definicja

Formuła:

Wizyty przechodzące z listingu (PLP) na karte produktu / wszystkie wizyty PLP x 100

Co mierzy:

Ile wizyt na liście produktów (Product Listing Page - strona kategorii z kafelkami produktów) kończy się kliknięciem w konkretny produkt i przejściem na jego kartę. To punkt wejścia do lejka sprzedażowego - jeśli tu jest problem, cały dalszy lejek cierpi.

Przykład / Jak czytać:

Niska wartość = problem z listingiem. Możliwe przyczyny: za dużo produktów bez dobrego sortowania, słabe zdjęcia kafelków, brak ceny na kafelku, wolne ładowanie, nieczytelna hierarchia produktów.

Benchmark / Co robić:

Sprawdź CTR dla różnych kategorii - może praktycznie mają CTR 25% a odkurzacze 8%. To wskaźnik gdzie listing wymaga pracy. A/B testuj różne układy kafelków, rozmiary zdjęć i widoczność ceny.

Product Discovery Success rate (Wskaźnik sukcesu odkrycia produktu)

Obecna: definicja

Formuła:

Wizyty PDP z ATC LUB >=30 sek na stronie / wszystkie wizyty PDP x 100

Co mierzy:

Czy wizyta na karcie produktu zakończyła się sukcesem - albo dodaniem do koszyka, albo spędzeniem przynajmniej 30 sekund (sygnał realnego zainteresowania, nie przypadkowego wpadnięcia). Dwie definicje sukcesu w jednej metryce.

Przykład / Jak czytać:

Praktyczna metryka jakości PDP. Niski wynik = użytkownicy wpadają na PDP i od razu wychodzą - strona nie angażuje. Warto porównać między kategoriami: czy lodówki mają wyższy success rate niż odkurzacze?

Benchmark / Co robić:

Jeśli success rate rośnie ale ATC nie - użytkownicy się angażują (spędzają czas), ale nie dodają do koszyka. Problem może być w cenie, dostępności, braku przycisku ATC, lub zbyt słabym call-to-action.

Karta produktu - PDP Experience & Content Performance

Metryki mierzące jakość i skuteczność stron produktowych

PDP-to-ATC rate (Konwersja PDP do koszyka)

Obecna: definicja

Formuła:

Wizyty PDP z ≥ 1 dodaniem do koszyka / wszystkie wizyty PDP x 100

Co mierzy:

Najważniejsza metryka jakości strony produktu - ile wizyt na karcie produktu kończy się dodaniem go do koszyka. To bezpośrednia miara skuteczności PDP w przekonaniu użytkownika do zakupu. Różnica między ATC rate (globalne) a PDP-to-ATC (tylko z PDP).

Przykład / Jak czytać:

Benchmark AGD: 5-15%. Niska wartość może oznaczać: złą prezentację produktu (brak zdjęć, brak wideo), zbyt wysoka cena vs konkurencja, brak widocznego przycisku ATC, zbyt mało opinii/recenzji klientów, lub brak dostępności (out of stock).

Benchmark / Co robić:

Porównaj PDP-to-ATC wg kategorii i wg marki. Jeśli produkty marki X mają 12% a marki Y 4% - problemem jest treść PDP, cena lub dostępność dla marki Y, nie cały sklep.

Media Engagement rate (Zaangażowanie z galeria mediów)

Obecna: definicja

Formuła:

Wizyty PDP z interakcją z galerią (kliknięcie, scroll zdjęć, odtworzenie wideo) / wszystkie wizyty PDP x 100

Co mierzy:

Ile odwiedzin karty produktu kończy się interakcją z galerią zdjęć lub wideo. Mierzy czy użytkownicy angażują się z materiałami wizualnymi. Dla AGD galeria to sklep fizyczny online - klient nie może dotknąć produktu.

Przykład / Jak czytać:

Niska wartość = galeria jest nieatrakcyjna lub niewidoczna. Może: za mało zdjęć, zły format (za małe, brak zoomu), brak wideo 360, galeria poniżej fold (użytkownicy jej nie widzą bez scrollowania).

Benchmark / Co robić:

Sprawdź Media Engagement rate dla produktów z wideo vs bez wideo - jeśli duża różnica w ATC rate, uzasadnia to inwestycje w produkcję wideo dla kluczowych kategorii.

Reviews reading rate (Wskaźnik czytania recenzji)

Obecna: definicja

Formuła:

Wizyty PDP z kliknięciem w sekcję recenzji / wszystkie wizyty PDP x 100

Co mierzy:

Ile odwiedzin karty produktu kończy się kliknięciem w sekcję opinii/recenzji klientów. Mierzy zapotrzebowanie na dowód społeczny (social proof) przed podjęciem decyzji zakupowej.

Przykład / Jak czytać:

Wysoki wskaźnik = klienci potrzebują recenzji przed decyzją - warto inwestować w aktywne zbieranie opinii (email po zakupie, QR na produkcie). Niski może oznaczać: recenzje widoczne bez klikania, lub brak recenzji (nic do czytania).

Benchmark / Co robić:

Jeśli Reviews reading rate jest wysoki, ale liczba recenzji mała (< 5) - klienci szukają recenzji i ich nie znajdują, co może blokować zakup. Priorytet: zbieranie opinii dla najpopularniejszych produktów.

Technical data filtered rate (Filtrowanie danych technicznych)

Obecna: definicja

Formuła:

$\text{Wizyty PDP z wyszukiwarką w sekcji spec. technicznych} / \text{wizyty które otworzyły specyfikacje} \times 100$

Co mierzy:

Ile razy użytkownik używa wewnętrznej wyszukiwarki w sekcji parametrów technicznych produktu. Mierzy jak trudno jest znaleźć konkretną specyfikację w tabeli danych (np. szukają pojemności bebną zamiast scrollować przez 50 parametrów).

Przykład / Jak czytać:

Wysoki wskaźnik = tabela specyfikacji jest zbyt długa lub nieuporządkowana. Sygnał do UX: pogrupuj specyfikacje tematycznie (Wymiary, Wydajność, Zużycie energii), wyróżnij kluczowe parametry na gorze, ukryj rzadko szukane na dole.

Benchmark / Co robić:

Sprawdź jakich parametrów użytkownicy szukają najczęściej - to informuje o hierarchii informacji na PDP. Dla praktyki kluczowe: pojemność, klasa energetyczna, prędkość wirowania. Upewnij się, że są widoczne bez scrollowania.

Document downloaded rate on PDP (Pobieranie dokumentów)

Obecna: definicja

Formuła:

$\text{Wizyty PDP z pobraniem dokumentu} / \text{wszystkie wizyty PDP} \times 100$

Co mierzy:

Ile wizyt na karcie produktu kończy się pobraniem dokumentu - instrukcji obsługi, karty technicznej, certyfikatu energetycznego, specyfikacji PDF, deklaracji zgodności CE. Mierzy zapotrzebowanie na szczegółowe informacje techniczne.

Przykład / Jak czytać:

Ważne szczególnie dla segmentu B2B i instalatorów/techników. Niska wartość może oznaczać, że dokumenty są ukryte zbyt głęboko na stronie (np. w zakładce "Wiecej informacji" bez wyraźnego oznaczenia).

Benchmark / Co robić:

Jeśli download rate jest wysoki dla konkretnych kategorii (np. wbudowane zmywarki) - te produkty kupują profesjonalisci (instalatorzy). Warto stworzyć dedykowany widok dla B2B z łatwym dostępem do dokumentacji technicznej.

Wyszukiwarka - Search Experience

Metryki oceniające skuteczność wewnętrznej wyszukiwarki sklepu

Search Zero-results rate (Wskaźnik braku wyników wyszukiwania)

Obecna: 0.00% - świetny wynik!

Formuła:

$\text{Wyszukiwania bez wyników} / \text{wszystkie wyszukiwania} \times 100$

Co mierzy:

Procent wyszukiwan, które nie zwróciły żadnych wyników. Mierzy martwą strefę wyszukiwarki - zapytania których silnik nie rozumie lub których produkty nie ma w katalogu. 0.00% to wybitny wynik.

Przykład / Jak czytać:

0% = wyszukiwarka radzi sobie z każdym zapytaniem. Warto jednak sprawdzić: czy to efekt dobrego NLP (silnik rozumie synonimy, literówki) czy mechanizmu fallback który pokazuje cokolwiek zamiast pustej strony - bo te dwa scenariusze mają różne implikacje dla jakości wyników.

Benchmark / Co robić:

Benchmark: < 5% dobry | < 2% bardzo dobry | 0% wybitny lub fallback. Monitoruj jakie zapytania historycznie dawały zero wyników i czy zostały rozwiązane przez nowe produkty czy przez ulepszenie algorytmu.

Search Refinement rate (Wskaźnik doprecyzowania wyszukiwania)

Obecna: 53.5% - za wysoki!

Formuła:

$\text{Wizyty z kolejnym wyszukiwaniem po pierwszym} / \text{wszystkie wizyty z wyszukiwaniem} \times 100$

Co mierzy:

Ponad połowa użytkowników korzystających z wyszukiwarki musi szukać ponownie - albo bo pierwsze wyniki są złe, albo bo eksplorują katalog. Wysoka wartość to poważny sygnał problemów z trafnością wyników wyszukiwania.

Przykład / Jak czytać:

53.5% to za dużo - benchmark dobrej wyszukiwarki to poniżej 35%. Pierwsza diagnoza: sprawdź top 20 zapytań z najwyższym refinement rate i ocen czy wyniki pierwszej strony są trafne. Może brakuje autouzupełniania lub sugestii 'Czy chodziło Ci o...!'.

Benchmark / Co robić:

Zestawienie z Search-to-PDP CTR 29.6%: ci co trafiają - trafiają dobrze, ale ponad połowa musi próbować kilka razy. To sugeruje problem z precyzją pierwszych wyników, nie z samą architekturą wyszukiwarki.

Search-to-PDP CTR rate (CTR z wyszukiwarki na karte produktu)

Obecna: 29.6%

Formuła:

Wizyty gdzie user szukał i bezpośrednio przeszedł na PDP / wszystkie wizyty z wyszukiwaniem x 100

Co mierzy:

Ile wizyt z wyszukiwaniem kończy się bezpośrednim przejściem na kartę produktu bez dodatkowych kliknięć przez PLP. Mierzy precyzję wyszukiwarki w dostarczaniu konkretnych produktów (nie tylko listy wyników).

Przykład / Jak czytać:

29.6% to przyzwoity wynik - niemal co trzecia sesja z wyszukiwarką prowadzi bezpośrednio na PDP. Zestawiony z 53.5% refinement: ci co trafiają - trafiają dobrze, ale wielu musi próbować kilka razy.

Benchmark / Co robić:

Wzrost Search-to-PDP CTR przy jednoczesnym spadku Refinement rate = poprawa wyszukiwarki. Monitoruj te dwie metryki razem jako parę - mówią razem więcej niż każda z osobna.

Koszyk i zakup - Cart Intent & Pre-Checkout

Metryki śledzące zachowanie użytkowników od dodania do koszyka do finalizacji zakupu

Cart Abandonment rate (Wskaźnik porzucenia koszyka)

Obecna: definicja

Formuła:

Wizyty z ATC bez zakupu / wszystkie wizyty z ATC x 100

Co mierzy:

Ile procent użytkowników, którzy dodali produkt do koszyka, nie sfinalizowało zakupu. Mierzy wyciek na etapie między decyzją (ATC) a płatnością (finalizacja). Jeden z najczęściej monitorowanych wskaźników w e-commerce.

Przykład / Jak czytać:

Benchmark AGD: 70-85% to normalne, bo klienci używają koszyka jak listy życzeń i wracają po kilku dniach. Niepokojący jest wzrost tego wskaźnika w czasie lub duże różnice między markami (jedna marka 65%, inna 90%).

Benchmark / Co robić:

Monitoruj razem z Error-to-intent rate - odróżnie porzucenia z wyboru (klient chce się zastanowić) od porzucenia przez błąd (problem techniczny uniemożliwił zakup). Drugi typ jest priorytetem do naprawy.

Cart View Ratio per visitor (Wskaznik przeglądania koszyka)

Obecna: definicja

Formuła:

$\text{Łączna liczba wyświetleń koszyka} / \text{liczba unikalnych odwiedzających z ATC}$

Co mierzy:

Ile razy przeciętny użytkownik z przynajmniej jednym ATC przeglądał swój koszyk. Mierzy jak wiele razy zaglądał do koszyka przed zakupem lub rezygnacją - indicator wahania decyzyjnego.

Przykład / Jak czytać:

Wysoka wartość = użytkownicy wielokrotnie wracają do koszyka, ale nie kupują. Może oznaczać: niepewność co do ceny (szukają lepszej oferty), oczekiwanie na promocję, chęć konsultacji z domownikami, niezdecydowanie między produktami.

Benchmark / Co robić:

Dobry sygnał dla remarketingu - ci użytkownicy są gorącymi leadami. Warto wysłać email z przypomnieniem o produktach w koszyku + ewentualnie ograniczoną czasowo ofertę.

Error-to-intent rate (Wskaznik błędów koszyka)

Obecna: definicja - KRYTYCZNA metryka

Formuła:

$\text{Wizyty z ATC, które napotkały błąd koszyka} / \text{wszystkie wizyty z ATC} \times 100$

Co mierzy:

Ile procent sesji zakupowych (z dodaniem do koszyka) napotyka błędy techniczne związane z koszykiem - np. produkt nie dodaje się, cena się nie aktualizuje, błąd przy przejściu do checkout. Każdy błąd = potencjalnie stracona transakcja.

Przykład / Jak czytać:

Nawet 1% przy dużym ruchu to ogromne straty: przy 1M wizyt i 5% ATC rate = 50K sesji zakupowych. Jeśli Error-to-intent = 2% = 1000 wizyt z błędem koszyka = dziesiątki tysięcy złotych straconych miesięcznie.

Benchmark / Co robić:

Priorytet absolutny dla tech teamu - błędy koszyka naprawiaj przed wszystkimi innymi zadaniami. Skonfiguruj alert który informuje natychmiast gdy Error-to-intent przekracza 1%. Sprawdź błędy wg urządzenia.

Return after ATC no order rate (Powrot po porzuceniu koszyka)

Obecna: definicja

Formuła:

Odwiedzający z ATC bez zakupu, którzy wrócili w kolejnej wizycie / wszyscy z ATC bez zakupu x 100

Co mierzy:

Ilu użytkowników porzuciło koszyk (dodało produkty, ale nie kupiło) i wróciło na stronę w kolejnej sesji. Mierzy potencjał remarketingowy ciepłych leadów - osób które są w procesie zakupowym, ale potrzebują więcej czasu.

Przykład / Jak czytać:

Kluczowa dla AGD gdzie decyzja trwa tygodnie. Wysoka wartość = duży pool klientów w trakcie decyzji - warto do nich dotrzeć emailami z przypomnieniem o porzuconym koszyku, push notificationem lub retargetingiem.

Benchmark / Co robić:

Benchmark: powroty w ciągu 7 dni są najcenniejsze - zakup w ciągu tygodnia od porzucenia koszyka to typowy cykl dla AGD. Email automation: email 1h po porzuceniu + email 24h + email 7 dni = standardowy flow odzyskiwania.

Return and buy after ATC no order rate (Zakup przy powrocie)

Obecna: definicja

Formuła:

Odwiedzający z ATC bez zakupu, którzy wrócili i sfinalizowali zakup / wszyscy z ATC bez zakupu x 100

Co mierzy:

Ile z osób, które porzuciły koszyk, ostatecznie kupiło podczas kolejnej wizyty. Mierzy skuteczność dojrzewania decyzji zakupowej - ile porzucen to tak naprawdę opóźnione zakupy. Razem z poprzednią metryką tworzy pełny obraz: ilu wraca vs ilu z nich faktycznie kupuje.

Przykład / Jak czytać:

Dla AGD typowo wysoka (długi cykl zakupowy). Jeśli dużo wraca (wysoki Return after ATC) ale mało kupuje przy powrocie (niska ta metryka) - co ich blokuje przy powrocie? Może zmieniła się cena, produkt jest out of stock.

Benchmark / Co robić:

Monitoruj trend tej metryki po zmianach w checkout lub strategii remarketingowej - bezpośredni indicator skuteczności działań odzyskiwania porzuconych koszyków.

Return and buy same visit over return after ATC no order rate

Obecna: definicja - złożona metryka

Formuła:

Powracający z ATC bez zakupu, którzy kupili w tej samej sesji powrotu / wszyscy powracający z ATC bez zakupu x 100

Co mierzy:

Spośród tych, którzy wrócili po porzuceniu koszyka - ilu kupiło od razu przy powrocie (w tej samej sesji). Rozróżnia: wrócił i od razu kupił (decyzja podjęta) vs wrócił ale znowu przeglądał i wyszedł.

Przykład / Jak czytać:

Jeśli wysoka - powrót jest silnym sygnałem decyzji (wrócił żeby kupić). Możesz wtedy przy powrocie pokazać uproszczony checkout lub przypomnienie o produktach z koszyka. Jeśli niska - powracający nadal się wahają.

Benchmark / Co robić:

Pomaga optymalizować doświadczenie powrotu: czy przy powrocie na stronę pokazujesz od razu koszyk z produktami? Czy jest specjalna oferta 'Witaj z powrotem, Twoje produkty czekają'?

Additional Service Attach rate (Wskaznik uslug dodatkowych)

Obecna: definicja

Formula:

$$\text{Zamowienia z } \geq 1 \text{ uslug dodatkowa} / \text{wszystkie zamowienia} \times 100$$

Co mierzy:

Ile zlozonych zamowien zawiera co najmniej jedna uslug dodatkowa: instalacja sprzetu, rozszerzona gwarancja ponad ustawowa, uslug recyding starego urzadzenia, konfiguracja i uruchomienie, serwis door-to-door. Metryka cross-sellingu uslug.

Przyklad / Jak czytac:

Kluczowa dla marzy - uslugi czesto maja wyzszy procent zysku niz sprzet. Instalacja pralki moze miec marze 60%, gdy sam sprzet 15%. Jesli wskaznik jest niski: moze oferta uslug jest niewidoczna w checkout, cena jest za wysoka.

Benchmark / Co robic:

Porownaj z AOV - zamowienia z uslug dodatkowa powinny miec wyzszy AOV. Sprawdz w ktorym kroku checkout uzytkownicy rezygnuja z uslug (jesli dodali a potem usneli). Test: zmien kolejnosc prezentacji uslug w checkout.

Most abandoned products - tabela (Najczesciej porzucane produkty)

Obecna: tabela widoczna

Formula:

Kolumny: Orders | Cart Additions | First Cart Addition | Cart gap | Cart Abandonment Rate | Cart Abandonment rate - product

Co mierzy:

Tabela pokazujaca top produkty z najwyzszym wskaznikiem porzucenia koszyka. Cart gap = roznica miedzy liczba dodan do koszyka a liczba zamowien dla konkretnego produktu. Pozwala zidentyfikowac produkty ktore klienci chca ale nie kupuja.

Przyklad / Jak czytac:

Produkt z 500 Cart Additions i 50 Orders ma Cart gap = 450 i Cart Abandonment rate = 90%. To czerwona flaga: albo cena jest za wysoka vs konkurencja, albo sa problemy techniczne, albo dostepnosc jest zla.

Benchmark / Co robic:

Action plan dla produktow z najwyzszym Cart gap: sprawdz cene vs konkurencja (porownywarki), sprawdz dostepnosc (moze czesto out of stock), sprawdz recenzje (moze produkt ma slabe opinie), sprawdz czy nie ma bledow technicznych dla tego SKU.