Procesor


- 1. prinesie inštrukciu pamäte
- 2. dekóduje inštrukciu
- 3. prinesie operandy
- 4. vykoná inštrukcie
- 5. zapíše výsledky a nastaví príkazy

Operačný systém

- riadi procesy
- riadi pamäte
- riadi periférne zariadenia
- riadi súbory


Riadenie procesorov

Multitasking




ri- doba príchodu (dostupnosti) procesu 2 Si – doba 1. spustenia (štartu procesu 2) Ci – doba dokončenia procesu 2 pi – proceesing time pA = CA – SA pi = Ci – Si pre j procesorov → pij = Cij – Sij

Životný cyklus procesu



Process control blok (blok riadenia procesu)



Procesy a vlákna

Kód Dáta Súbor Registre


Zásobník vlákna

~

Plánovanie procesov

Plánovacie algoritmy

Určujú ako sú zoradené usporiadané procesy v rade prípravných procesov.



ti – požadovaná doba obsluhy

TA – celková doba obehu procesu i v systéme

Ri – proces zhoršenia kvality obehu procesu i

Proces	ri (príchod)	ti (pož. doba)	Si (štrukt)	Ci (dokon)	Ti (=CA-ri) (celk. oba)	Ri =
Α	0	4	0	4	4	1.0
В	2	7	4	11	9	1.2
С	4	2	11	13	9	4.5
D	6	1	13	14	8	8.0
E	8	10	14	24	16	1.6

1	,	1	,	J	,	1	,	\downarrow	,																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Α	Α	Α	A	В	В	В	В	В	В	В	С	С	D	E	E	E	E	E	Е	Е	E	Е	Е	E

Algoritmy

FCFS - First Come

- spracovanie v poradí príchodu
- bez preempcie


Round Robin

• spracovanie v poradí príchodu

s preempcie

Proces	ri (príchod)	ti (pož. doba)	Si (štrukt)	Ci (dokon)	Ti (=CA-ri) (celk. oba)	Ri =
Α	0	4	0	8	8	2.0
В	2	7	2	18	16	2.2
С	4	2	5	10	6	3.0
D	6	1	6	7	1	1.0
E	8	10	10	24	17	1.6

\	,	1	,	1	,	1	,	1	,																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Α	Α	Α	A	В	В	В	В	В	В	В	С	С	D	E	Е	Е	Е	E	E	E	E	E	Е	E



4 kritéria kvality systému

- 1. spravodlivosť
- 2. minimálna odozva
- 3. maximálna priepustnosť zodpovedá, počet okam. procesov za jednotku času
- 4. minimálna doba obehu procesu i Ti

3. Najkratší proces najskôr

Proces	ri (príchod)	ti (pož. doba)	Si (štrukt)	Ci (dokon)	Ti (=CA-ri) (celk. oba)	Pi = ti
Α	0	4	0	4	4	1.0
В	2	7	7	14	12	12/7
С	4	2	4	6	2	1.0
D	6	1	6	7	1	1.0
E	8	10	14	24	16	1.6

\downarrow		,	`	ļ	,	Ţ	\	ļ																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Α	Α	Α	A	С	С	D	В	В	В	В	В	В	В	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Е	

4. Najkratší proces najskôr s preempciou

Preempt Short Process Next – PSPN s preempciou – čiastočne odstranená

- má vplyv na zhor. kval.

		y v 11a 21101.				
Proces	ri (príchod)	ti (pož. doba)	Si (štrukt)	Ci (dokon)	Ti (=CA-ri) (celk. oba)	<i>Ti</i> Pi = <i>ti</i>
A	0	4	0	4	4	1.0
В	2	7	7	14	12	12/7
С	4	2	4	6	2	1.0
D	6	1	6	7	1	1.0
E	8	10	14	24	16	1.6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Α	Α	Α	Α	С	O	D	В	В	В	В	В	В	В	Е	Е	E	Е	Е	E	Е	E	Е	E	

Proces	ri (príchod)	ti (pož. doba)	Si (štrukt)	Ci (dokon)	Ti (=CA-ri) (celk. oba)	<i>Ti</i> Pi =
						ti

Α	0	10		
В	2	4		
С	4	1		
D	6	7		
E	8	2		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Α	Α	В	В	С	В	В	D	Ε	Е	D	D	D	D	D	D	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	


5. Algoritmus podľa penalizačnej fcie; pi = 0 po

každom uplynutí pi \leftarrow pi+1

S F	PREN	Л																		(RR	+PF)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Α	Α	В	Α	В	С	В	В	D	Ε	Α	Е	Α	D	Α	D	Α	D	Α	D	Α	D	Α	D	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
		0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3							
				0	1	2	3	4	5	6	7													
						0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
								0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6			

Synch. procesov

Producent – zapisuje (generuj do vyrovnanej pamäti s konečnou kapacitou)
 Konzument – vyberie správu a ďalej s ňou pracuje



- in koľko je zapísaných
- out číta sa
- in + 1 pôjde od začiatku alebo zvýš o 1
- wh = 0 nemôže pracovať

Producent:

```
repeat
     {vytvor dalsiu do nova_hodnota}
     while citac = n do nic_nerob;
     buffer(in) := nova_hodnota;
     in := in + 1 mod n; citac
     := citac + 1;
until false;
```

Konzument:

Problém súperenia (race condition)

inkrementácia citac bude implementované asi takto: P₁: P₂: P₃: move citac,D0 add D0,#1 register₁ ← citac registr₁ ← register₁ + 1 ← register₁ citac move D0, citac dekrementácia citac bude zrejme implementované ako: register₂ ← citac register₂ ← register₂ – 1 move citac, D4 sub D4,#1 citac ← register₂ move D4, citac Tam, kde platia Murphyho zákony, môže nastať nasledujúca postupnosť prekladanía producenta a konzumenta (na počiatku citac = 3)

Interval	Beží	Akcia	Výsledok
P ₁	producent	register₁ ← citac	register, = 3
P ₂	producent	register, ← register, + 1	register, = 4
K ₁	konzument	register₂ ← citac	register ₂ = 3
K ₂	konzument	register₂ ← register₂ – 1	register ₂ = 2
P ₃	producent	citac ← register ₁	citac = 4
K ₃	konzument	citac ← register ₂	citac = 2

- Na konci je citac = 2 alebo 4, ale programátor chcel mať 3
- Je to dôsledkom nepredvídateľného prekladania procesov vplyvom možnej preempcie

Operačné systémy I.

Kritická sekcia – časť programu, ktorá používa spol. premenné

Požiadavky pre riešenie problému kritických sekcií

- 1. Vzájomné vylúčenie podmienka bezpečnosti (Mutual Exclusion)
 - len jeden môže byť
 - pokiaľ proces P_i je vo svojej kritickej sekcii, potom žiadny ďalší proces nesmie byť vo svojej kritickej sekcii združenej s rovnakým prostriedkom
- 2. Trvalosť postupu podmienka živosti (Progress)
 - ak nie je krit. obl. nemôže obmedzovať

- ak žiadny proces nevykonáva svoju kritickú sekciu združenú s istým zdrojom a
 existuje aspoň jeden proces, ktorý si želá vstúpiť do kritickej sekcie združenej s týmto
 zdrojom, potom výber procesu, ktorý do takejto kritickej sekcie vstúpi, sa nesmie
 odkladať nekonečne dlho.
- 3. Konečné čakanie podmienka spravodlivosti (Fairness)
 - žiaden proces nemôže nekon. dlho čakať na vstup do krit. oblasti
 - proces smie čakať na povolenie vstupu do kritické sekcie len konečnú dobu.
 - musí existovať obmedzenie počtu, koľkokrát môže byť povolený vstup do kritické sekcie združenej s istým prostriedkom iným procesom než procesu požadujúcemu vstup v dobe medzi vydaním žiadosti a jej uspokojením.

Možnosti riešenia problému kritických sekcií

- Základná štruktúra procesu s kritickou sekciou 2 vstupná sekcia
 - kritická sekcia ukončovacia sekcia z
- ostávajúca sekcia until false
- Implementácia **vstupnej sekcie** a **ukončovacej sekcie** je kľúčom k riešeniu celého problému kritických sekcií.
- Čisto softvérové riešenie na aplikačnej úrovni (pokiaľ ste aktívny –celé zle) ○
 Algoritmy, ktorých správnosť sa nespolieha na žiadnu ďalšiu podporu ○
 Základné riešenie s aktívnym čakaním (busy waiting) ②
- Hardvérové riešenie o Pomocou špeciálnych inštrukcií procesoru o Stále ešte s aktívnym čakaním 2
- Softvérové riešenie sprostredkované operačným systémom o Potrebné služby a dátové štruktúry poskytuje OS (napr. semafory) o Tým je umožnené pasívne čakanie proces nesúťaží o procesor o Podpora volania služieb v programovacích systémoch/jazykoch (napr. monitory, zasielanie správ)

Vzájomné vylúčenie s aktívnym čakaním

- Zamykacie premenné o Kritickú sekciu "ochránime" **zdieľanou zamykacou premennou** združenou so zdieľaným prostriedkom.
 - Pred vstupom do kritickej sekcie proces testuje túto premennú a ak je nulová, nastaví ju na 1 a vstúpi do kritickej sekcie. Ak nemá premenná hodnotu 0, proces čaká v cykle (aktívne čakanie – busy waiting).
 while lock <> 0 do nic nerob;
 - o Pri opustení kritickej sekcie proces túto premennú opäť nuluje. lock := 0;
 - Čo sme dosiahli? Nevyriešili sme nič: súbeh sme preniesli na zamykaciu premennú o Myšlienka zamykacích premenných však nie je úplne chybná

Semafór

- Block ak ide niečo do krit. všetko zablokuje
- Odblock odblokuje
- Semafory sú synchronizačné prostriedky, ktoré navrhol E.W.Dijkstra.
- Používajú pasívne čakanie procesov na uvoľnenie zdieľaného prostriedku a dovoľujú chrániť naraz viac prostriedkov určitého druhu.


- Môžeme ich použiť aj pre riadenie práce periférneho zariadenia.
- Dovoľujú korektne zabezpečiť vzájomné vylučovanie medzi ľubovoľným počtom procesov.
- Pritom sa vzájomne vylučujú len procesy chránené tým istým semaforom.

Použijeme tri semafory:


- Semafor Prazdna bude strážiť počet voľných miest vyrovnávacej pamäti, do ktorej zapisuje Výrobca.
- Semafor Plna bude strážiť počet zaplnených miest vyrovnávacej pamäte, z ktorých číta
 Spotrebiteľ.
- Semafor **Volno** bude strážiť výlučný prístup k vyrovnávacej pamäti, ktorá je zdieľaným prostriedkom.

Príklad: 2x zapíše, 2x prečíta:

Semaforovská premenná		1.	zápis	2.	. zápis	1.	čítanie	2	. <mark>čítani</mark> e
Prazdna.Pocet	10	9		8			9		10
Plna.Pocet	0		1		2	1		0	= = =
Volno.Pocet	1	0	1	0	1	0	1	0	1
									9 %




Uviaznutie



- Zo života: Ak čakám na kamaráta pred domom, kt. mešká. Počkám a prídeme neskoro do školy.
- strac. času:
- 1. krát idem do obchodu na nákup (stratím veľa času
- 2. krát triedený zoznam (drogéria, kuchynka,..., menej času) Graf

pridel. zdrojov



Uviaznutie procesov – deadlock

Uviaznutie – zázračný jav, len pri paral.

Získanie zdroja

Vlák A Vlák B – pýtajú si rozdieln reso.

Charakteristika uviaznutia

Coffman formuloval štyri podmienky, ktoré musia platiť súčasne, aby uviaznutie mohlo vzniknúť

- 1. Vzájomné vylúčenie, Mutual Exclusion
 - zdieľaný zdroj môže v jednom okamihu používať najviac jeden proces
- 2. Postupné uplatňovanie požiadaviek, Hold and Wait
 - proces vlastniaci aspoň jeden zdroj potrebuje ďalší, ale ten je vlastnený iným procesom, v dôsledku čoho bude čakať na jeho uvoľnenie
- 3. Nepripúšťa sa odnímanie zdrojov, No preemption
 - zdroj môže uvoľniť iba proces, ktorý ho vlastní, a to dobrovoľne, keď už zdroj nepotrebuje

4. Zacyklenie požiadaviek, Circular wait

- existuje **množina čakajúcich procesov** $\{P_0, P_1, \dots, P_k, P_0\}$ takých, že P_0 čaká na uvoľnenie zdroja držaného P_1, P_1 čaká na uvoľnenie zdroja držaného P_2, \dots, P_{k-1} čaká na uvoľnenie zdroja držaného P_0 .
- v prípade jednoinštančných zdrojov splnenie tejto podmienky značí, že k uviaznutia
 už došlo

Množina procesov uviazla, keď každý proces z množiny čaká na uvoľnenie prostriedku.

Algoritmus bankára

- hľadáme, také poradie spracovania procesov, aby bol stav bezpečný.
- banka príjma peniaze, požičiava

Stred čo potrebuje, Prvý banka dala Potrebné dopočítavame

	Umie	estnen	é	Proc	es max	х.		Potre	ebné		Dost (reze	upné rva)	
	Α	В	С	Α				Α	В	С	Α	В	С
P0	0	1	0	7	7 5 3			7	4	3	3	3	2
P1	2	0	0	3	3 2 2			1	2	2			
P2	3	0	2	9	0	2		6	0	0			
Р3	2	1	1	2	2	2		0	1	1			
P4	0	0	2	4	3	3		4	3	1			

	Umie	estnen	é	Proce žiada	es max	х.		Potre	ebné		Dost (reze	upné rva)	
	Α	В	С	Α				Α	В	С	Α	В	С
P0	0	1	0	7	5	3		7	4	3	3	3	2
P1	2	0	0	3	2	2		1	2	2			
P2	3	0	2	9	0	2		6	0	0			
P3	2	1	1	2	2	2		0	1	1			
P4	0	0	2	4	3	3		4	3	1			

	Umie	estnen	ié	Proce žiada	es ma:	х.		Potre	ebné		Dost (reze	upné rva)	
	Α	В	С	Α	А В С			Α	В	С	Α	В	С
P1	2	0	0	3	3 2 2			1	2	2	3	3	2
P1	3	2	2	3	2	2		1	2	2	2	1	0
P1	0	0	0	3	2	2					5	3	2

	Umie	estner	ıé	Proc žiada	es ma:	х.		Potre	ebné		Dost (reze	upné rva)	
	Α	В	С	Α	A B C			Α	В	С	Α	В	С
Р3	2	1	1	2	2 2 2			0	1	1	5	3	2
Р3	2	2	2	2	2	2		0	1	1	5	2	1
Р3	0	0	0	2	2	2					7	4	3


	Umie	estnen	ıé	Proce žiada	es ma:	х.		Potre	ebné		Dost (reze	upné rva)	
	Α	В	С	Α	А В С			Α	В	С	Α	В	С
P0	0	1	0	7	7 5 3			7	4	3	7	4	3
P0	7	5	3	7	5	3		7	4	3	0	0	0
P0	0	0	0	7	5	3					7	5	3


	Umie	estnen	ié	Proc žiada	es ma	х.		Potre	ebné		Dost (reze	upné rva)	
	Α	В	С	Α	A B C			Α	В	С	Α	В	С
P2	3	0	2	9	9 0 2			6	0	0	7	5	3
P2	9	0	2	9	0	2		6	0	0	1	5	3
P2	0	0	0	9	0	2		6	0	0	10	5	5

	Umie	estnen	ié	Proc	es max	х.		Potre	ebné		Dost (reze	upné rva)	
	Α	В	С	Α	A B C			Α	В	С	Α	В	С
P4	0	0	2	4	4 3 3			4	3	1	10	5	5
P4	4	3	3	4	3	3		4	3	1	6	2	4
P4	0	0	0	4	4 3 3			4	3	1	10	5	7

Riadenie pamäte

RAM – aký rýchly bude PC (čím viac, tým lepší)






Logická (x x x x h) adresa segment: ofset

BAS – fyzická adresa **x x x x** 0 h <- končí nulou

BAS:	x x x x 0	napr.: 020A0
	+ ofset	1BCD
	2	03C6D


Segmentová adresa je uložená v segm. registri **procesora**.

- Tieto registre sa volajú segmentové registre
 - o kódové ○dátové ○zásobníkové ○extraddátové




front pripravených procesov

proces	požadovaná pamäť	požadovaný čas
P_I	600KB	10
P_2	1000KB	5
P_3	300KB	20
P_4	700KB	8
P_5	500KB	15




Stránkovanie






CPU p d f d fyzická adresa fyzická pamäť


Tabuľka stránok




Pokračovanie




Invertovaná tabuľka stránok (vyhľadávame podľa čísla procesu)




Zdieľanie stránok





Výpadky



Hľadáme taký

algoritmus, ktorý nám odsunie takú stránku ktorá nám už nebude treba.

Algoritmus FIFO je jednoduchý.

Jeho výkonnosť, ale nie je vždy dobrá.

Nahradená stránka môže obsahovať inicializačný modul, ktorý už nebude potrebný, ale tiež to môže byť často používaná stránka, ktorá ihneď po odsunutí spôsobí nový výpadok stránky.

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1	
rámec 1	7	7	7	2		2	2	4	4	4	0			0	0			7	7	7
rámec 2		0	0	0		3	3	3	2	2	2			1	1			1	0	0
rámec 3			1	1		1	0	0	0	3	3			3	2			2	2	1

celkom 15 výpadkov

Obr. 9.8 Nahradzovací algoritmus FIFO

Algoritmus FIFO pri výmene stránky, ktorá je často používaná, môže spôsobiť zvýšenie počtu výpadkov.

Optimálny nahrádzací algoritmus (neodsunúť takú stránku, ktorá mi je treba)

	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
r1																				
r2																				
r3																				

	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
r1	7	7	7	2		2		2			2			2				7		Г
r2		0	0	0		0		4			0			0				0		
r3			1	1		3		3			3			1				1		Г

FIFO

	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
r1																				
r2																				
r3																				П

	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
r1	7	7	7	2		2	2	4	4	4	0			0	0			7	7	7
r2		0	0	0		3	3	3	2	2	2			1	1			1	0	0
r3			1	1		1	0	0	0	3	3			3	2			2	2	1

Nahrádzací algoritmus LRU – Najdlhšie nepoužitá stránka

4	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
r1																				
r2																				
r3																				

	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
r1	7	7	7	2		2		4	4	4	0			1		1		1		
r2		0	0	0		0		0	0	3	3			3		0		0		
r3			1	1		3		3	2	2	2			2		2		7		

Počet výpadkov: 7

Riadenie súborov

(FAT – file allocation table)

- Súbor je zoskupenie diskrétnych údajov súbor údajov (dát). Ukladá sa do pamäťového zariadenia (disk).
- Súborový systém určuje spôsob ukladania a organizovania súborov a údajov tak, aby k nim bol umožnený jednoduchý prístup.

Súborové systémy (File systems)

- 1. MSDOC (diskový operačný systém)
- 2. NTFS (new technology
- 3. EXT

1. MSDOC

Štruktúra na disku:

Boot sektor

FAT – 1. kópia


FAT – 2. kópia

Hlavný adresár disku

Oblasť údajov – obsahuje
údajov


١	Boot sektor	FAT – 1. kópia	FAT – 2. kópia	Hlavný adresár disku	Oblasť údajov – obsahuje bloky
				Root	údajov

FAT – tabuľka umiestnenia súborov (angl. File allocation table)



(08 je najdôl. – ukazuje tam kde je ulož. ...)






položiek koľko má alokačných blokov)

Obratom je ukazovateľ na ďalšiu položku

08, 09, 0A, 0B, 15, 16, 17, 18, 19

1A, 1B FF \rightarrow konc. znak



- Riadenie procesov
- Riadenie súborov
- Riadenie pamätí
- Riadenie periférnych zariadení

Správa periférnych zariadení

• PC komunikuje s prostredím pomocou periférnych zariadení

Klasifikácia vstupno/ výstupných zariadení

- zdieľateľné môže použ. viac procesorov naraz stav sa dá ľahko zapamätať
- nezdielateľné môžu slúž. viac zar., stav takéhoto zar. sa nedá obnoviť

Podľa spôs. prenosu môžeme rozdeliť:

- blokové ukl. ino. po blokoch znakové prac s postupnosťou znakov
- iné zar.

2 komponenty – štruktúraa V/V zar.

- elektronický komponent naz. sa radič, adaptér (HW)
- mechanický –

OS takmer vždy komunikuje s radičom

Niektoré PC používajú **kanály** – preberajú riadenie zar.

Radič má niekoľko registrov, použ. pri komun. s procesorom

- stavový
- príkazový
- dátový
- adresný

V/V operácia prebieha:

- 1. OS odovzdá príkazy do ovládača a tam zostavuj registre radiča
- 2. Po prebr. príkazu radičom sa proc. môže venovať inej práci.
- 3. Keď perif. skon. radič to oznámi OS pomocou prerušenia
- 4. Proc zistí výsledky vykon. práce z registrov radiča

SW, používateľ OS

Ovládače zar. Obsluha prerušení HW

Radič zabezpečí prečitan. bloku, skontr. prenos, vyvolá prerušenie

Vrstvy prog. vytvorenia pre obsluhu V/V zar a ich funkcie

↓ Uźív. úroveň V/V operácie

↓ Progr. vybavenie, nezávislé od zariadenia	\uparrow
↓ Ovládače zariadení	\uparrow
Obsluha	\uparrow
HW	\uparrow

- vylúč. prid. zar.
- virtualizácia nezdieľ. zar **Spooling** technika pri správe tlačiarní

Organ. prg. vybavenia pre správu perif. zar.

- 1. Operácie na užívateľskej úrovni
 - operácie so zariedeniami
 - operácie pre prác. so súbormi

Operácie so zar.:

- Žiadosť
- Čítanie
- Zistenie a nastavenie
- Logic. pripojenie

Operácie pre prácu so súb.:


- Tvorba
- Otvorenie
- Čítanie
- Zistenie a nastavenie

2. Ovl. perif. zar.

Ovládač je program kt. preberá od prg. požiadavky na vykonanie operácie a odovzdáva ich zariadeniu.

V ovládači sú zabud.

- Aké príkazy rešpektuje
- Údaje, kt. sú iné pre každý typ zariadenia
- konk. údaje o zariadení



Algoritmus výťahu – SCAN – pozbiera

- C-SCAN – smerom hore

