คู่มือการใช้งาน · ฉบับร้านค้า

โคขุน POS

ระบบขายหน้าร้านอาหาร: รับออเดอร์ ส่งครัว เก็บเงิน และดูยอดขาย

ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือ ไม่ต้องติดตั้งแอป

ภาพรวม

ระบบนี้ทำอะไรได้บ้าง

ผังโต๊ะแบบสด

เห็นสถานะทุกโต๊ะ ว่าง / จอง / มีลูกค้า และยอดค้างชำระ อัปเดตทุกเครื่องพร้อมกัน

สั่งอาหารและส่งครัว

กดเมนูเพื่อสั่ง ใส่หมายเหตุ แล้วพิมพ์ใบสั่งเข้าครัวเฉพาะรายการใหม่

เก็บเงิน 4 แบบ

เงินสด (คำนวณเงินทอน), โอน (ขึ้น QR พร้อมเพย์), อื่นๆ, เงินสด+โอน แบ่งจ่าย พร้อมพิมพ์ใบเสร็จ

ส่วนลด, Service, VAT

ลดเป็นบาทหรือ % คิด Service charge และ VAT ให้อัตโนมัติ

แดชบอร์ดรายรับ-รายจ่าย

บันทึกรายจ่าย ดูกำไรรายวัน เมนูทำเงิน และยอดแยกช่องทางชำระ

ผู้ใช้และสิทธิ์

แยกบัญชีพนักงาน กำหนดว่าใครให้ส่วนลด ยกเลิกบิล หรือดูยอดได้

ขั้นตอนหลัก

ลูกค้า 1 โต๊ะ ตั้งแต่เข้าร้านจนจ่ายเงิน

1
จองโต๊ะ
ใส่วัน-เวลา และจำนวนคน (ถ้ามี)

2
เปิดโต๊ะ
แตะ "กดเปิดโต๊ะ" ใส่จำนวนคน ทานที่ร้าน / กลับบ้าน โต๊ะเปิดเมื่อสั่งจานแรก

3
สั่งอาหาร
แตะเมนู ปรับจำนวน ใส่หมายเหตุ

4
ส่งครัว
พิมพ์ใบสั่งเฉพาะรายการใหม่

5
เช็คบิล
พิมพ์ใบแจ้งยอดให้ลูกค้าดู


6
ชำระเงิน
เลือกช่องทาง พิมพ์ใบเสร็จ โต๊ะว่างอัตโนมัติ

ทุกคนที่ล็อกอินทำขั้นตอน 1–6 ได้เสมอ ส่วนงานอย่างให้ส่วนลด ลดรายการที่ส่งครัวแล้ว หรือยกเลิกบิล ต้องได้รับสิทธิ์ก่อน (ดูหน้า "ผู้ใช้และสิทธิ์")

เริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบครั้งแรก


1. เปิดเบราว์เซอร์ ไปที่ **fdfood.monky-go.com**
   ถ้าใช้เครื่องในร้าน: รัน **start.bat** แล้วเปิด http://localhost:8090 (แท็บเล็ตใน WiFi เดียวกันใช้ http://IP-เครื่อง:8090)
2. ล็อกอินด้วยบัญชีเจ้าของร้าน **admin**
3. ครั้งแรก ระบบจะ**บังคับเปลี่ยนรหัสผ่าน**ก่อนใช้งานส่วนอื่น
4. ไปแท็บ **ตั้งค่า** ใส่ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์ พร้อมเพย์
5. สร้างบัญชีให้พนักงานแต่ละคน แล้วเพิ่มเมนูในแท็บ **เมนูอาหาร** (ระบบใหม่เริ่มต้นแบบไม่มีเมนู)



รหัสผ่านผิด 5 ครั้ง บัญชีจะถูกล็อก 5 นาที · "เปลี่ยนรหัสผ่าน" อยู่ในปุ่มเฟือง ⚙ มุมขวาบน

แท็บ โต๊ะ

ผังโต๊ะ: หน้าหลักของร้าน



แตะโต๊ะใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าต่างของโต๊ะนั้น

- **ว่าง** · ปุ่ม "กดเปิดโต๊ะ" ใส่จำนวนคนแล้วเริ่มสั่งอาหาร
- **จองแล้ว** · แสดงเวลาและจำนวนคน
- **มีลูกค้า** · จำนวนคน (กลับบ้าน) จำนวนรายการ ยอด เวลาที่นั่ง และเตือน "ยังไม่ส่งครัว" / "รอชำระ"

แถวบนสรุปจำนวนโต๊ะและยอดที่ยังไม่ได้เก็บเงิน

ทุกเครื่องเห็นข้อมูลเดียวกัน เครื่องหนึ่งสั่งอาหาร อีกเครื่องเห็นทันที ใช้แท็บเล็ตรับออเดอร์ที่โต๊ะ แล้วเก็บเงินที่เคาน์เตอร์ได้

จองโต๊ะและเปิดโต๊ะ

จองโต๊ะล่วงหน้า

1. แตะโต๊ะที่ **ว่าง**
2. กรอกวัน-เวลา และจำนวนคน
3. กด **จองโต๊ะ** โต๊ะเปลี่ยนเป็นสีส้ม
4. แก้ข้อมูลได้ด้วย **บันทึกการจอง** หรือกด **ยกเลิกการจอง**


เปิดโต๊ะเมื่อลูกค้ามาถึง

1. กดปุ่ม **กดเปิดโต๊ะ** (โต๊ะว่าง) หรือ **เปิดโต๊ะ** (โต๊ะที่จองไว้)
2. ใส่ **จำนวนลูกค้า** (ต้องใส่ · โต๊ะที่จองไว้กรอกให้แล้ว) เลือก **ทานที่ร้าน** หรือ **สั่งกลับบ้าน** แล้วกด **เปิดโต๊ะ / เริ่มสั่งอาหาร**
3. กดเมนูจานแรก โต๊ะจึงเปลี่ยนเป็น "มีลูกค้า" และเริ่มนับเวลา (ข้อมูลการจองยังอยู่)

เปิดผิดโต๊ะ? ถ้ายังไม่ได้สั่งอะไร แค่กดปิด โต๊ะกลับเป็นว่าง (หรือจองไว้) เหมือนเดิม · ลดจานสุดท้ายออกแล้วปิด ก็กลับเป็นว่างเช่นกัน **เจ้าของร้าน** ใส่วัน-เวลาเปิดโต๊ะ / เวลาสั่ง / วัน-เวลาชำระย้อนหลังได้ (เว้นว่าง = ตอนนี้) ใช้ลงบิลที่ลืมคีย์

หน้าต่างโต๊ะ

สั่งอาหารและส่งครัว



1. **เลือกหมวด หรือค้นหา** แล้วแตะเมนูเพื่อสั่ง แตะซ้ำ = เพิ่มจำนวน (เมนูที่ตั้ง "หมด" จะกดไม่ได้)
2. ไม่มีเมนูที่ลูกค้าต้องการ? กด **+ เมนูใหม่** แล้ว "บันทึก + สั่งเลย"
3. ปรับจำนวนด้วย − / + และแตะ **+ หมายเหตุ** เช่น ไม่เผ็ด ไม่ใส่ผัก
4. กด **ส่งครัว** ระบบพิมพ์เฉพาะรายการที่มีป้าย **ใหม่**

ส่วนลด, ย้ายโต๊ะ และรวมบิล

ส่วนลด

กด **ส่วนลด** แล้วพิมพ์

50 = ลด 50 บาท
10% = ลด 10 เปอร์เซ็นต์
เว้นว่าง = ลบส่วนลด

ต้องมีสิทธิ์ "ให้ส่วนลด"

ย้าย / รวมโต๊ะ

กด **ย้าย / รวมโต๊ะ** มุมบน แล้วพิมพ์ชื่อโต๊ะปลายทาง

โต๊ะปลายทาง**ว่าง** = ย้ายทั้งโต๊ะ
โต๊ะปลายทาง**มีลูกค้า** = รวมรายการเป็นบิลเดียว

ย้ายไปโต๊ะที่จองไว้ไม่ได้ · ถ้าโต๊ะต้นทางมีส่วนลด ต้องลบส่วนลดก่อนรวม

ลดรายการ


กด **–** ที่รายการ ถ้ายังไม่ส่งครัว ลดได้ทันที

ถ้าส่งครัวไปแล้ว ระบบถามยืนยันก่อน

ต้องมีสิทธิ์ "ลดรายการที่ส่งครัวแล้ว"

หน้าต่างโต๊ะ

เช็คบิลและรับชำระเงิน



1. ลูกค้าขอบิล: กด **เช็คบิล + พิมพ์** ได้ใบแจ้งยอด (มี QR พร้อมเพย์ถ้าตั้งไว้) โต๊ะขึ้นว่า "รอชำระ" (ถ้าสั่งเพิ่มภายหลัง ระบบเตือนให้พิมพ์ใหม่)
2. เลือกช่องทางชำระ
   เงินสด ใส่ยอดที่รับหรือกดปุ่มลัด ระบบคิดเงินทอน
   โอน แสดง QR พร้อมเพย์พร้อมยอดให้ลูกค้าสแกน (ถ้าตั้งเบอร์ไว้)
   อื่นๆ เช่น บัตร หรือช่องทางอื่น
   เงินสด+โอน ใส่ยอดโอน ระบบบอกเงินสดที่ต้องรับ แล้วคิดเงินทอนจากส่วนเงินสด
3. กด **ชำระเงิน + พิมพ์บิล** และยืนยัน ระบบพิมพ์ใบเสร็จและปิดโต๊ะ (เจ้าของร้านใส่ "วัน-เวลาชำระ" ย้อนหลังได้)

ลูกค้าไม่จ่าย / เปิดบิลผิด: ผู้มีสิทธิ์ "ยกเลิกบิล" กด **ยกเลิกบิล / ปิดโต๊ะ (ไม่เก็บเงิน)** รายการจะถูกบันทึกเป็นบิลยกเลิกในยอดขาย ไม่หายไปเฉยๆ

แท็บ เมนูอาหาร

จัดการเมนูและราคา

เพิ่มทีละรายการ

กรอกชื่อเมนู ราคา หมวด แล้วกด **เพิ่มเมนู** (พนักงานทุกคนเพิ่มได้) · ชื่อซ้ำกับเมนูที่มีอยู่จะเพิ่มไม่ได้

เพิ่มหลายรายการพร้อมกัน

กด **+ เพิ่มหลายรายการ** พิมพ์บรรทัดละเมนู: **ชื่อ ราคา หมวด** (ตัวเลขตัวสุดท้ายคือราคา ชื่อจึงมีตัวเลขได้)

```
ลาบหมู 70 อีสาน
ส้มตำไทย 60 อีสาน
เบียร์ 2 ขวด 150 เครื่องดื่ม
```

ค้นหา และของหมด

กดปุ่ม **มีขาย** ให้เป็น **หมด** เมนูนั้นจะกดสั่งไม่ได้ทุกเครื่อง กดอีกครั้งเมื่อมีของ

พนักงานทุกคนตั้งเมนูหมดได้ · เมนูแสดงแยกตามหมวด กรองด้วยปุ่มหมวด ช่องค้นหา หรือติ๊ก **เฉพาะที่หมด**

แก้หมวด: เปลี่ยนหมวดทีละเมนูได้จากช่องเลือกใต้ชื่อเมนู (มี "+ หมวดใหม่...") · ทั้งหมวด: กดปุ่มหมวด แล้วเลือก **เปลี่ยนชื่อหมวด** (ใส่ชื่อหมวดที่มีอยู่ = รวมหมวด) หรือ **ลบหมวด** (เมนูย้ายไป "ไม่มีหมวด" ไม่ถูกลบ) · ต้องมีสิทธิ์แก้เมนู

ปุ่ม **แก้ไข / ลบ** และ **+ เพิ่มหลายรายการ** ต้องมีสิทธิ์ "แก้ / ลบเมนูและราคา" · เปลี่ยนราคาหรือลบเมนูแล้ว บิลเก่าไม่เปลี่ยน

เจ้าของร้านมีปุ่ม **ลบเมนูทั้งหมด** (ต้องพิมพ์คำว่า "ลบ" ยืนยัน) ใช้ตอนเริ่มเมนูใหม่ทั้งร้าน โต๊ะที่เปิดอยู่และบิลเก่าไม่เปลี่ยน

แท็บ แดชบอร์ด

รายรับ รายจ่าย และกำไร



1. เลือกช่วงเวลา (ปุ่มลัด หรือเลือกวันที่เอง)
2. ดูยอดรวม กราฟรายวัน รายจ่ายตามหมวด รายรับตามช่องทางชำระ และเมนูทำเงินสูงสุด
3. **บันทึกรายจ่าย**: วันที่, หมวด (เช่น วัตถุดิบ ค่าแรง), จำนวนเงิน, รายละเอียด

รายรับ รายจ่าย

ต้องมีสิทธิ์ "ดูยอดขาย / แดชบอร์ด / รายจ่าย"

ยอดขายและปิดยอด

1. กด **ช่วงวันที่** เปิดปฏิทิน (ปี พ.ศ.) แตะวันเริ่มแล้วแตะวันสุดท้าย หรือกดปุ่มลัด วันนี้ / เมื่อวาน / 7 วัน / เดือนนี้ / เดือนที่แล้ว (ค่าเริ่มต้นคือวันนี้ เลือกได้ไม่เกิน 400 วัน)
2. ดูสรุปยอด, รายการบิลทั้งหมด (เลขที่ เวลา โต๊ะ แคชเชียร์ ช่องทาง ยอด), **เมนูขายดี** และ **ยอดขายตามหมวด**
3. เลขบิลเรียงต่อกันทั้งปี เริ่มใหม่ทุกปี (พ.ศ.) แสดงแบบ **#00001 · แตะเลขบิล** ดูรายการอาหาร ยอด และวิธีชำระของบิลนั้น
4. ทุกบิลมีปุ่ม **พิมพ์ซ้ำ** และ **ยกเลิก** (ต้องมีสิทธิ์ยกเลิกบิล)
5. สิ้นวัน กด **พิมพ์บิลรวม** เพื่อปิดกะ / นับเงิน (พิมพ์ตามช่วงวันที่เลือก) · เลือกหลายวัน รายการบิลจะขึ้นวันที่ด้วย

ใบสรุปยอดช่วยตรวจเงินในลิ้นชัก

ยอดแยกตามช่องทาง เงินสด / โอน / อื่นๆ (บิลเงินสด+โอน แยกเข้าแต่ละช่อง) ใช้เทียบกับเงินสดจริงและยอดเข้าบัญชี

บิลที่ถูกยกเลิกยังแสดงในรายการ แต่ไม่นับรวมยอดขาย

เฉพาะเจ้าของร้าน: เปลี่ยนวิธีชำระของบิล, **เปลี่ยนวัน**ของบิล, และ **เปิดบิลชำระใหม่** (บิลเดิมกลายเป็นยกเลิก รายการกลับไปที่โต๊ะเพื่อเก็บเงินใหม่)

แท็บ ตั้งค่า

ผู้ใช้และสิทธิ์

สิทธิ์	พนักงาน	แอดมิน	เจ้าของร้าน
งานหน้าร้าน: จอง เปิดโต๊ะ สั่ง ส่งครัว รับเงิน เพิ่มเมนู ตั้งของหมด	✓	✓	✓
แก้ / ลบเมนูและราคา	—	✓	✓
ให้ส่วนลด	—	✓	✓
ลดรายการที่ส่งครัวแล้ว	—	✓	✓
ดูยอดขาย / แดชบอร์ด / รายจ่าย	—	✓	✓
ยกเลิกบิล	—	✓	✓
ตั้งค่าร้าน / จัดการโต๊ะ	—	—	✓
จัดการผู้ใช้	—	—	✓

1. กรอกชื่อผู้ใช้ (ใช้ล็อกอิน), ชื่อที่แสดง, รหัสผ่าน
2. เลือกแบบสำเร็จรูป **เจ้าของร้าน / แอดมิน / พนักงาน**
3. ติ๊กเพิ่มหรือเอาออกทีละข้อได้ แล้วกด **บันทึก**

ให้สิทธิ์ได้เฉพาะสิทธิ์ที่ตัวเองมี และแก้/ลบได้เฉพาะบัญชีที่สิทธิ์ไม่เกินตัวเอง · เฉพาะเจ้าของร้านสร้างเจ้าของร้านคนอื่นได้ · ตั้งรหัสใหม่ให้ใคร คนนั้นจะถูกออกจากระบบทุกเครื่อง · ให้แต่ละคนใช้บัญชีตัวเอง ชื่อแคชเชียร์จะขึ้นในบิล

แท็บ ตั้งค่า

ข้อมูลร้านและโต๊ะ

ข้อมูลร้าน (แสดงบนบิล)

- ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ข้อความท้ายบิล
- **Service charge (%)** และ **VAT (%)** ใส่ 0 ถ้าไม่คิด
- **พร้อมเพย์**: เบอร์มือถือ 10 หลัก หรือเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ใช้สร้าง QR รับเงินอัตโนมัติ

จัดการโต๊ะ

- พิมพ์ชื่อโต๊ะใหม่ (เช่น 26, VIP1) แล้วกด **เพิ่มโต๊ะ**
- ลบโต๊ะได้เฉพาะโต๊ะที่ว่างอยู่

ข้อควรรู้

เคล็ดลับและแก้ปัญหาเบื้องต้น

ตั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

ปุ่มเฟือง ⚙ มุมขวาบน › **เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ** เลือก **บลูทูธ** (Chrome) หรือ **แอป RawBT** (เครื่องพิมพ์ในตัว Ocha / Sunmi / แอนดรอยด์) · ไม่ได้ตั้ง = พิมพ์ผ่านเบราว์เซอร์

ข้อมูลไม่อัปเดต

ดูใต้ชื่อร้าน: ● ออนไลน์ / ● ออฟไลน์ ถ้าออฟไลน์ ตรวจอินเทอร์เน็ต/WiFi แล้วรีเฟรชหน้า

QR พร้อมเพย์ไม่ขึ้น

ต้องตั้งเบอร์พร้อมเพย์ในแท็บตั้งค่า และเครื่องต้องต่ออินเทอร์เน็ต

ล็อกอินไม่ได้

ใส่รหัสผิดหลายครั้งจะถูกล็อก 5 นาที รอแล้วลองใหม่ หรือให้เจ้าของร้านตั้งรหัสใหม่ในแท็บตั้งค่า

สำรองข้อมูล (เครื่องในร้าน)

ดับเบิลคลิก `backup.bat` ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ backups เก็บย้อนหลัง 60 วัน

ความปลอดภัย

อย่าใช้บัญชีร่วมกัน ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องสาธารณะ · ติดตั้งเป็นแอปบนแท็บเล็ตได้: เมนูเบราว์เซอร์ › "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก"