פרוטוקול טיפול בפטרת
בכף רגל יבשה וסדוקה

KART Effective

1	ניקוי והכנה לפילינגים		• להתיז מעט מים על כפות הרגליים • לנער היטב את **הסבון לכף הרגל Balancing Feet Soap** (מק"ט 7001, 7002) לפני השימוש • להניח מהסבון לכף הרגל על כפות הידיים ולשפשף עד שייווצר קצף • למרוח את הסבון המוקצף על כף הרגל והבהונות. יש לעסות במשך 2 דקות. במקרה הצורך, ניתן להוסיף מים בהתזה על כף הרגל ולהמשיך בעיסוי • להסיר שאריות ע"י ניגוב ולייבש היטב
2	הגנה ואיטום סדקים		• להניח בתוך הסדקים **משחה טיפולית לכף הרגל Foot Treatment Balm** (מק"ט 7724)
3	פילינג חומצי - שכבת הגנה		• לנער את **הפילינג האנזימתי Enzymatic Foot Peeling** (מק"ט 7004, 7037) או לערבב באמצעות שפטולה • להניח שכבה דקה מהפילינג על כל כף הרגל, כולל האזור שבין הבהונות. במידה והפילינג נספג ניתן להוסיף מהתכשיר לפי הצורך (כמות משוערת - 5 מ"ל לשתי כפות הרגליים)
4	פילינג חומצי - פילינג חכם		• למרוח בנדיבות **קרם פילינג ייחודי Unique Remover** (מק"ט 7039) בתנועות טפיחה על אזורים נגועים בפטרת, מעל **הפילינג האנזימתי Enzymatic Foot Peeling** (מק"ט 7004, 7037)
5	פילינג בסיסי		• לקחת מהג'ל **פילינג Gel Peeling** (מק"ט 7025, 7026) על כף היד ולהניח נקודתית ובזהירות על אזורים עם היפרקרטוזיס. אין להניח על סדקים עמוקים! בסוף שלב זה חשוב להחליף את הכפפות • לעטוף את כפות הרגליים ברב מגבת וניילון נצמד. בזמן העיטוף חשוב לתמוך ולקבע את הג'ל פילינג על מנת למנוע מגע שלו עם אזורים של עור דק או פגום. כדי להבטיח טמפרטורה מיטבית לפעילות האנזימים (36°C-37°C) מומלץ לכסות במגבת • להמתין במשך 20-25 דקות (תלוי בעובי הקרטוזיס). יש לשים לב שבזמן ההמתנה למטופל/ת אסור לדרוך על כפות הרגליים או להצמיד אותן כדי למנוע זליגת התכשירים למקומות לא רצויים
6	הסרת קרטוז		• להסיר את המגבת והעטיפות • להסיר קרטוזיס באמצעות **סקלפל קהה Professional Scalpel** (מק"ט 7091) לפי קווי המתאר של כף הרגל אזור אחרי אזור. יש להחזיק את הסקלפל הקהה בזווית של 90° ביחס לעור

info@kart.co.il 050-5723256 03-5050660 KART - קארט קוסמטיקס kart.effective

www.kart.co.il

פרוטוקול טיפול בפטרת
בכף רגל יבשה וסדוקה

KART Effective

7א	שיוף ידני ונטרול פעולת הפילינגים		• לשייף את הקרטוזיס עם ידית שיוף (פצירה לכף הרגל 80/120 גריד). כל התנועות צריכות להיות באותו כיוון, לפי קווי העור, עד להופעת אבקה יבשה • במידה ויש צורך בכך, ניתן להרטיב טיפה את כפות הרגליים במים ולהמשיך בשיוף לפי הצורך • לשטוף את כפות הרגליים **בסבון לכף הרגל Balancing Feet Soap** (מק"ט 7001, 7002): • להרטיב את כפות הרגליים במעט מים • להניח מהסבון על כפות הידיים, להוסיף טיפת מים, לשפשף עד שיווצר קצף • להניח על כפות הרגליים ולעסות. במידת הצורך ניתן להוסיף מים בהתזה על כף הרגל ולהמשיך בעיסוי • להסיר שאריות ע"י ניגוב ולייבש היטב
7ב	שיוף ע"י מכשור ונטרול פעולת הפילינגים		לשטוף את כפות הרגליים **בסבון לכף הרגל Balancing Feet Soap** (מק"ט 7001, 7002): • להרטיב את כפות הרגליים במעט מים • להניח מהסבון על כפות הידיים, להוסיף טיפת מים, לשפשף עד שיווצר קצף • להניח על כפות הרגליים ולעסות. במידת הצורך ניתן להוסיף מים בהתזה על כף הרגל ולהמשיך בעיסוי • להסיר שאריות ע"י ניגוב ולייבש היטב • לשייף את הקרטוזיס עם ראש שיוף חד-פעמי 60/80 גריד • להחלקה סופית לשייף עם ראש חד פעמי 150 גריד
8	חיטוי		• לטפטף או להתיז **נוזל לציפורניים Fingernail Liquid** (מק"ט 7009, 7030) על כל כף הרגל ולחכות מעט לייבוש
9	חיטוי וריפוי סדקים		• לטפטף בתוך הסדקים **נוזל טיפולי לציפורניים Nail Cure** (מק"ט 7709)
10	סיום טיפול		• להניח על כל כף הרגל **משחה טיפולית לכף הרגל Foot Treatment Balm** (מק"ט 7724), לעסות קלות. חשוב להקפיד למרוח היטב גם בין הבהונות

info@kart.co.il 050-5723256 03-5050660 KART - קארט קוסמטיקס kart.effective