
# Systemy operacyjne Obsługa wejścia/wyjścia

### [2] Obsługa przerwań - powtórka



- po zakończeniu zlecenia urządzenie zewnętrzne generuje przerwanie ustawienie sygnału na odpowiedniej linii,
- sygnał wykrywany przez kontroler przerwań, kontroler w zależności od aktualnego stanu i priorytetu urządzenia wstrzymuje bądź natychmiast generuje sygnał przerwania do procesora wystawiając na magistrali adresowej numer przerwania,
- procesor wykonuje program ustalony odpowiednim adresem z przypisanego danemu przerwaniu wektora przerwań,
- zazwyczaj procedura obsługi wysyła do kontrolera kod zwolnienia zajętości kontrolera przerwań dopuszczając obsługę kolejnych przerwań.

#### [3] Przerwania w nowoczesnych architekturach


• problem przetwarzania potokowego i superskalarnego,

**Przerwaniem precyzyjnym** (ang. *precise interrupt*) nazywa się przerwanie, które pozostawia system w dobrze zdefiniowanym stanie. Implikuje następujące własności:

- 1. ustalona jednoznacznie wartość licznika rozkazów (LR),
- 2. wszystkie instrukcje przed LR w pełni wykonane,
- 3. żadna instrukcja po LR nie została wykonana,
- 4. znany stan wykonania instrukcji wskazywanej aktualnie przez LR.
- pozostałe przerwania określa się mianem przerwań nieprecyzyjnych (ang. imprecise interrupts).
- przerwania nieprecyzyjne wymagają większego wykorzystania stosu, są źródłem wolniejszej obsługi.

• przerwania precyzyjne wymagają dużo bardziej złożonej logiki procesora.

### [4] Bezpośredni dostęp do pamięci (DMA)



- moduły DMA kontrolują wymianę danych pomiędzy pamięcią główną a urządzeniami zewnętrznymi,
- wykorzystanie wolnego czasu magistrali bądź (zazwyczaj) wstrzymywanie procesora, na jeden cykl co jakiś czas, w związku z przesyłaniem danych po przez magistralę (po jednym słowie),
- praca procesora przerywana jednorazowo po przesłaniu całego bloku danych, nie ma potrzeby przełączania kontekstu w trakcie transferu.

### [5] Obługa wejścia/wyjścia

Podział typów urządzeń zewnętrznych:

- urządzenia blokowe, możliwy odczyt/zapis każdego bloku niezależnie,
- **urządzenia znakowe**, łańcuch znaków bez podziału na bloki, nie ma adresowalności ani ustawianego wskaźnika bieżącej pozycji,
- czasem, ze względu na specyfikę, wyróżnia się jako osobną klasę urządzenia sieciowe/komunikacyjne,
- niektóre urządzenia nie pasują do powyższej klasyfikacji, na przykład *czasomierze* (ang. *timers*),

### [6] Różnice w zarządzaniu we/wy

Różnice w zarządzaniu urządzeniami zewnętrznymi:

• złożoność obsługi,

- wymóg dodatkowego wsparcia sprzętowego,
- rozróżnianie priorytetów,
- jednostka przepływu,
- reprezentacja danych,
- reakcja urządzeń i obsługa błędów,
- metoda komunikacji,
- metoda oprogramowywania.

# [7] Cele oprogramowania we/wy

- niezależność obsługi ogólnej od specyfiki urządzenia,
- ujednolicenie nazewnictwa,
- obsługa błędów w im niższej warstwie tym lepiej,
- metoda przesyłania blokująca/nieblokująca, synchroniczna/asynchroniczna,
- buforowanie.

### [8] Poziomy obsługi urządzeń zewnętrznych

W systemie komputerowym wyróżnia się następujące poziomy obsługi:

- 1. **poziom fizyczny**, bezpośrednia manipulacja rejestrami urządzeń zewnętrznych, obsługa przerwań, inicjowanie transmisji,
- 2. **poziom wywołań systemowych** komunikacja z programi obsługi urządzeń zewnętrznych,
- 3. **poziom usług** oferuje jednolitą metodę dostępu.

# [9] Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi (I)

Jak procesor komunikuje się z rejestrami kontrolnymi i jak odwołuje się do buforów danych urządzenia zewnętrznego. Dwie techniki komunikacji:

1. **porty we/wy**, z każdym rejestrem kontrolnym skojarzony port o ustalonym numerze. Komunikacja przez specjalne instrukcje:

IN REG, PORT OUT PORT, REG


# 2. we/wy odwzorowywane w pamięci

- sterownik może być w całości napisany w C, nie wymaga wstawek asemblerowych, bo nie ma specjalnych instrukcji,
- nie wymaga dedykowanego mechanizmu ochrony,
- szybsze testowanie zawartości rejestrów kontrolnych,

ale

- wymaga wyłączenia cache dla regionu odwzorowania,
- komplikuje architekturę rozwiązań z szynami wielu typów.

# [10] Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi (II)



- a. przestrzenie rozłączne, porty wejścia/ wyjścia,
- b. odzworowanie w adresy pamięci,
- c. podejścia mieszane, np. w Pentium: adresy 640kB 1MB zarezerwowane dla urządzeń zewnętrznych a ponadto porty we/wy 0 64K.

### [11] Programowanie urządzeń zewnętrznych

Metody programowania urządzeń zewnętrznych

- 1. programowalne we/wy (ang. polling, busy waiting),
- 2. programowanie z wykorzystaniem przerwań (ang. interrupt-driven),

3. z wykorzystaniem DMA.

### [12] Programowalne we/wy

Przykład: pisanie łańcucha znaków na drukarkę

### [13] Programowanie przerwaniowe we/wy

```
copy_from_user(buffer, p, count);
enable_interrupts();
while (*printer_status_reg != READY);
*printer_data_register = p[0];
scheduler();

if (count == 0) {
    unblock_user();
} else {
    *printer_data_register = p[i];
    count = count - 1;
    i = i + 1;
}
acknowledge_interrupt();
return_from_interrupt();
(a)
```

Przykład: pisanie łańcucha znaków na drukarkę

- a. kod obsługi funkcji systemowej,
- b. właściwa obsługa przerwania.

### [14] Programowanie z wykorzystaniem DMA

```
copy_from_user(buffer, p, count);
set_up_DMA_controller();
scheduler();


(a)

acknowledge_interrupt();
unblock_user();
return_from_interrupt();
```

### Przykład: pisanie łańcucha znaków na drukarkę

- a. kod obsługi funkcji systemowej,
- b. właściwa obsługa przerwania,
- redukcja liczby przerwań z jednego na drukowany znak do jednego na wydruk bufora.
- nie zawsze najlepsza metoda kwestie rozmiaru zakresu i względnej szybkości procesora i kontrolera DMA.

# [15] Struktura warstwowa systemu we/wy



### [16] Warstwa niezależna od urządzeń

- ukrycie specyfiki poszczególnych urządzeń zbliżonego typu,
- nazywanie urządzeń z wykorzystaniem numerów major i minor,
- ochrona urządzeń przed nieautoryzowanym dostępem,
- obsługa różnych rozmiarów bloków różnych urządzeń,
- udostępnianie mechanizmów buforowania (tzw. programowy cache),
- zarządzanie dostępnością urządzeń blokowych,
- zarządzanie przydziałem urządzeń użytkownikom,

• część systemu obsługi błędów.

### [17] Wydajność dostępu do dysku

- czas opóźnienia (ang. seek time) czas ustawienia głowicy na docelowej ścieżce,
- **opóźnienie rotacyjne** (ang. *rotational delay/latency*) czas ustawienia głowicy na początku docelowego sektora,
- czas dostępu (ang. access time) czas wyszukiwania + opóźnienie rotatcyjne
- czas wyszukiwania decyduje o wydajności,
- duża rola dyskowej pamięci podręcznej (algorytmy wymiany LRU, LFU).

### [18] Algorytmy szeregowania dostępu do dysku

Ze względu na zlecającego:

**RSS** (ang. random scheduling) losowy,

FIFO najbardziej sprawiedliwy,

**PRI** priorytetowy, z szeregowaniem realizowanym zewnętrznie,

**LIFO** (ang. *Last In First Out*) maksymalizacja lokalności i wykorzystania zasobów.

Ze względu na zlecenie:

**SSTF** (ang. shortest service time first) z najmniejszym ruchem ramienia,

**SCAN** algorytm windy, ramię przesuwa się w dół i w górę obsługując zlecenia,


**C-SCAN** cykliczny SCAN, ramię przesuwa się w jednym kierunku z szybkim nawrotem,

#### [19] Redundancja w zarządzaniu dyskami

**RAID** (ang. *Redundant Array of Independent Disks*) – nazwa i klasyfikacja podana przez pracowników Uniwersytetu w Berkeley.


- technika tworzenia dysku wirtualnego o ustalonych własnościach związanych z niezawodnością, wydajnością i administrowalnością z grupy niezależnych dysków fizycznych,
- dane dystrybuowane na dyski macierzy,
- wykorzystanie redundancji w celu zwiększenia odporności na uszkodzenia, w szczególności odporności na uszkodzenia poszczególnych dysków.

# [20] Rozwiązania RAID (RAID 0)



- nie ma redundancji danych,
- podział na konkatenację (ang. concatenation) i paskowanie (ang. stiping),
- zwiększenie wydajności i elastyczności zarządzania, rozwiązanie oszczędne, brak odporności na uszkodzenia.

### [21] Rozwiązania RAID (RAID 1)



- odbicie lustrzane (ang. mirroring), pełna redundancja danych,
- z punktu widzenia niezawodności najlepsze rozwiązanie,
- rozwiązanie kosztowne.

# [22] Rozwiązania RAID (RAID 2)




- kod korekcyjny wyznaczany w analizie poszczególnych bitów,
- wykorzystanie kodów korekcyjno-detekcyjnych (kod Hamminga),
- rozwiązanie kosztowne wydajnościowo i pamięciowo.

# [23] Rozwiązania RAID (RAID 3)



- rozwiązanie analogiczne do RAID 2, z bitem parzystości zamiast kodu korekcyjnodetekcyjnego,
- duża wydajność w kontekście transferu, mała w kontekście przepustowości obsługi zapytań.


# [24] Rozwiązania RAID (RAID 4)



- RAID 4 RAID 6, niezależny dostęp do poszczególnych dysków, zlecenia mogą być obsługiwane niezależnie równolegle, lepsza wydajność w kontekście przepustowości obsługi zapytań,
- paskowanie z dużymi paskami,

• parzystość wyliczana na poziomie bitu, ale wymaga odczytu bloków.

# [25] Rozwiązania RAID (RAID 5)



- rozwiązanie analogiczne do paskowania z dodanym bitem parzystości,
- rozwiązanie ekonomiczne redundancja kosztuje jeden dysk,
- dobra wydajność odczytu, istotna degradacja wydajności zapisu,
- jakość rozwiązania determinowana odpowiednimi wartościami parametrów konfiguracyjnych wpływających na wydajność.

# [26] RAID - aspekty dodatkowe

- RAID 6, jak RAID 5 z dwoma niezależnie rozmieszczanymi sumami kontrolnymi,
- RAID 10 = 1 + 0
- rozwiązania sprzętowe a rozwiązania programowe,
- stosowane produkcyjne poziomy RAID: 0, 1, 5, 1+0, 0+1,
- typowa konfiguracja w zastosowaniach:
  - RAID 1 dla małych danych krytycznych (np. dyski systemu operacyjnego),
  - RAID 5 dla dużych danych produkcyjnych (np. dyski podłączonej macierzy).