Cgroups


ภาคการศึกษา 1 2564
กษิดิศ ชาญเชี่ยว
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ซีกรุ๊ป

- ซีกรุ๊ปแบ่งทรัพยากรเป็นระบบย่อย (subsystem) ยกตัวอย่างเช่น ระบบย่อย หน่วยความจำ (Memory Subsystem) ระบบย่อยซีพียู (CPU subsystem) ระบบย่อยบล็อกไอโอ เป็นต้น
- ซีกรุ๊ปอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างกรุ๊ปการใช้งานแต่ละระบบย่อย และกำหนด ของเขตการใช้งานทรัพยากรในแต่ละระบบย่อยสำหรับแต่ละกรุ๊ปนั้น
- ผู้ใช้สามารถ monitor และ configure และ reconfigure และ deny access ของทรัพยากร
- สามารถเซฟและกำหนดค่า configuration ตอน boot time ได้ด้วย
- ทาสค์ (task) หมายถึงโพรเซสในลินุกซ์เคอร์เนิล

อ้างอิงจาก <u>https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_</u> <u>linux/6/html/resource_management_guide/ch01</u>

เปรียบเทียบ (นศ, กลุ่ม, วิชา) = (โพรเซส, ซีกรุ๊ป, ระบบย่อย)



โครงสร้างต้นไม้ของซีกรุ๊ป

- ซีกรุ๊ปมีโครงสร้างประกอบไปด้วยโหนดและเอ็ดจ์เชื่อมต่อกันเป็น แผนภาพต้นไม้
- ซีกรุ๊ปโหมดมีความสัมพันธ์แบบโหนดพาเรนท์และโหนดลูก
- โหนดลูกจะได้รับคุณสมบัติของพาเรนโหนดเป็นมรดก
- ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภาพต้นไม้ของซีกรุ๊ปได้<u>หลายแผนภาพ</u> (ที่ไม่ เชื่อมต่อกัน)
- แผนภาพต้นไม้จะถูกนำไปแนบ (attach) กับทรัพยากรที่ถูกแบ่ง ออกเป็นระบบย่อย (subsystem) ดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไป


ระบบย่อย 10 แบบใน RH Linux


- cpu: ให้ scheduler ของลินุกซ์กำหนดการเข้าถึงซีพียูของทาสค์
- cpuacct: สร้างรายงานการใช้งานซีพียูของ(ทาสค์ใน)ซีกรุ๊ป
- cpusets: จัดสรรซีพียูคอร์และเมมโมรีโหนดให้(ทาสค์ใน)ซีกรุ๊ป
- devices: อนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าถึงอุปกรณ์ให้(ทาสค์ใน)ซีกรุ๊ป
- blkio: กำหนดการจำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์บล็อกไอโอ เช่น hdd,sdd,usb
- freezer: หยุดหรือรีซูมการประมวลผลของ (ทาสค์ใน)ซีกรุ๊ป
- memory: จำกัดการใช้งานหน่วยความจำและรายงานการใช้งานหน่วยความจำของ (ทาสค์ใน)ซีกรุ๊ป
- net_cls: สร้างแทก (tag) สำหรับแพคเกตสำหรับทาสค์ของซีกรุ๊ป
- net_pri: กำหนดไพออริตี้สำหรับแพคเกต ต่อ NIC
- ns: เกี่ยวกับเนมสเปซ และ
- perf_event: เช็คว่าทาสค์อยู่ในซีกรุ๊ปไหนและวัดปสภ


กฎความสัมพันธ์ระหว่างซีกรุ๊ปและระบบย่อย

- 1. เราสามารถใช้แผนภาพต้นไม้ซีกรุ๊ปแผนภาพหนึ่ง สำหรับกำหนด ข้อจำกัดการใช้งานทรัพยากรในระบบย่อยได้มากกว่าหนึ่งระบบย่อย
- 2. ระบบไม่อนุญาติให้กำหนดให้ระบบย่อยที่มีแผนภาพต้นไม้ซีกรุ๊ปแนบ อยู่แล้ว ถูกแนบเข้ากับซีกรุ๊ปที่มีระบบย่อยอื่นแนบอยู่ด้วย
- 3. เมื่อเร่มต้นทาสค์จะเป็นสมาชิกของรูทโหนดของแผนภาพต้นไม้ของ ซีกร๊ป ทาสค์จะเป็นสมาชิกของซีกรุ๊ปเพียงโหนดเดียวในแผนภาพ ต้นไม้เดียวกัน
- 4. เมื่อทาสค์ในซีกรุ๊ปสร้างทาวค์ลูก ทาวค์ลูกจะได้รับมรดกและอยู่ในซีกรุ๊ปเดียวกันกับพาเรนท์

แผนภาพต้นไม้ของซีพียูและหน่วยความจำ









ผลจากกฎของความสัมพันธ์

- สำหรับแผนภาพต้นไม้ของซีกรุ๊ปที่แนบเข้ากับระบบย่อยใดๆ โพรเซสหนึ่ง จะอยู่ ภายใต้ข้อจำกัดของซีกรุ๊ปเดียวในแผนภาพต้นไม้นั้นเท่านั้น
- เราสามารถแนบแผนภาพต้นไม้เดียวเข้ากับระบบย่อยทุกระบบได้
- บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องสร้างแผนภาพต้นไม้ใหม่ และแยกระบบย่อยบางระบบที่ แนบกับโครงสร้างต้นไม้เดิมออกไป แล้วแนบโครงสร้างต้นไม้ใหม่เข้ากับระบบย่อยที่ แยกออกไปนั้น
- ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องแยกระบบย่อย เราสามารถนำระบบย่อยมาแนบกับโครงสร้าง ต้นไม้เดิม
- เราสามารถสร้างซีกรุ๊ปเฉพาะเจาะจงสำหรับทาสค์กลุมหนึ่งได้ โดยสร้างโครงสร้าง ต้นไม้ที่มีซีกรุ๊ปโหนดที่มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับทาสค์กลุ่มนั้น
- เราสามารถกำหนดให้มีโครงสร้างต้นไม้ที่ทุกโหนดมีโพรเซสเดียวและสร้างแผนภาพ ต้นไม้แบบเดียวกันสำหรับทุกระบบย่อยได้ ในกรณีนี้เราสามารถกำหนดข้อจำกัดของ เฉพาะของโปรเซสทุกโพรเซสโดยแยกเฉพาะสำหรับระบบย่อยแต่ละระบบย่อยได้





การจัดการซีกรุ๊ปของหน่วยความจำจริง

- เคอร์เนิลจะนับและจำกัดจำนวนเมมโมรีเพจจริงของเครื่องที่ถูกใช้ในแต่ละ กรุ๊ป
- เคอร์เนิลจะบันทึกเก็บบัญชีว่าเพจไหนอยู่ในกรุ๊ปไหน โดยแบ่งชนิดของเพจ ในสองมิติ มิติแรกคือการแบ่งชนิดของเพจตามลักษณะของข้อมูล
 - เพจจากไฟล์ (file) เป็นเพจที่เกิดจากการโหลดจากไฟล์ด้วย read หรือ mmap อาจเป็นข้อมูลหรือโค๊ด จากอุปกรณ์บล็อก เช่น hdd sdd
 - เพจไม่มีชื่อ (Anonymous) เป็นเพจที่ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับไฟล์เช่นเพจใน heap และ stack segment เป็นต้น
- มิติที่สองคือการใช้งาน
 - แอคทีฟ คือเพจที่ถูกอ้างอิงบ่อย และ
 - อินแอคทีฟเมมโมรี่คือเพจที่ไม่ค่อยถูกใช้งาน

การนับเพจของซีกรุ๊ปของหน่วยความจำ

- 1. เพจจริงหนึ่งๆ (a physical memory page) จะถูกนับว่าเป็นของซี กรุ๊ปอินสแตนซ์อันใดอันหนึ่งเท่านั้น
- 2. ถ้าโพรเซสหนึ่งจบการประมวลผล และเพจที่โพรเซสเคยใช้งานถูกใช้ โดยโพรเซสจากกรุ๊ปอื่น เพจนั้นจะถูกนับว่าเป็นเพจของกรุ๊ปใหม่
- 3. ในกรณีที่โพรเซสหลายโพรเซสแชร์ข้อมูลจากไฟล์เดียวกัน (เช่นแชร์ ไลบรารี่) โพรเซสเหล่านั้นอาจมาจากหลายกรุ๊ป เพจจึงอาจถูกแชร์ โดยหลายกรุ๊ปได้ ในกรณีนี้ระบบจะนับว่าเพจที่ถูกแชร์เป็นของกรุ๊ปใด กรุ๊ปหนึ่งเท่านั้น (เงื่อนไขนี้มำให้ข้อ 1 เป็นจริง)

การจำกัดการใช้งานหน่วยความจำในซีกรุ๊ป

- ผู้ใช้สามารถกำหนดให้ซีกรุ๊ปแต่ละกรุ๊ปมีข้อจำกัด (limit) ในการใช้งาน หน่วยความจำ
- ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะกำหนดข้อจำกัดหรือไม่ก็ได้ โดยดีฟอลต์จะไม่ กำหนด ดังนั้นโดยดีฟอลต์โพรเซสในกลุ่มใดๆสามารถใช้หน่วยความจำ ได้ตามที่ต้องการ
- ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการกำหนดข้อจำกัด สามารถทำได้สองแบบคือ กำหนด ฮาร์ดลิมิต (hard limit) และซอฟต์ลิมิต (soft limit)

การจำกัดการใช้งานหน่วยความจำในซีกรุ๊ป

- ฮาร์ดลิมิต (hard limit) คือการกำหนดค่าขนาดของหน่วยความจำจริงที่ ถ้าการใช้งานหน่วยความจำจริงของโพรเซสในซีกรุ๊ปเกินขนาดนี้แล้ว เคอร์ เนิลจะสั่งให้ระบบจัดการการใช้งานหน่วยความจำเกินขนาด (Out Of Memory Killer) หรือระบบ OOM สั่งให้โพรเซสจำนวนหนึ่งในซีกรุ๊ปที่ใช้ หน่วยความจำเกินจบการประมวลผล
- ซอฟต์ลิมิต (soft limit) ไม่บังคับให้โพรเซสจบการประมวลผลเหมือนฮาร์ด ลิมิต แต่จะปล่อยให้โพรเซสในซีกรุ๊ปใช้หน่วยความจำเกินขนาดซอฟต์ลิมิต ในกรณีที่มีโพรเซสใดจากซีกรุ๊ปที่ใช้หน่วยความจำน้อยกว่าซีกรุ๊ปนั้น ต้องการใช้หน่วยความจำ เคอร์เนิลจะนำหน่ยความจำจริงของซีกรุ๊ปที่เกิน ซอฟต์ลิมิตมากที่สุดมให้กับโพรเซสในซีกรุ๊ปที่ใช้หน่วยความจำน้อยกว่า

การจำกัดการใช้งานหน่วยความจำในซีกรุ๊ป

- การจำกัดค่าลิมิตของการใช้งานหน่วยความจำสามารถกำหนดได้สำหรับ หน่วยความจำสามแบบ ได้แก่
- หน่วยความจำจริง (physical memory) หมายถึงขนาดการใช้งาน หน่วยความจำจริง
- หน่วยความจำจริงสำหรับเคอร์เนิล (kernel memory) ขนาดของ
 หน่วยความจำเรสสิเด้นของเคอร์เนิลในหน่วยความจำจริงและขนาด
 หน่วยความจำที่เคอร์เนิลใช้ (เพื่อป้องกันไม่ให้เยอะเกินไปซึ่งอาจเป็นผลมาจากการโจมตีเป็นต้น)
- หน่วยความจำจริงรวม (total memory) หมายถึงขนาดการใช้งาน หน่วยความจำจริง และพื้นที่ในสวอปสเปซ (swap space)

ระบบเตือนการใช้งานหน่วยความเกิน OOM Notifier

- แทนที่จะใช้ OOM Killer สำหรับจัดการฮาร์ดลิมิต ผู้ใช้สามารถใช้ ระบบเตือนการใช้หน่วยความจำเกินฮาร์ดลิมิต (OOM Notifier) แทน
- เมื่อเกิดการใช้งานเกินขึ้น ระบบ OOM Notifier จะทำดังนี้
 - 1. หยุดการประมวลผลของโพรเซสทั้งหมดในซีกรุ๊ป
 - 2. ส่งสัญญาณเตือนให้กับยูเซอร์โปรแกรมที่จัดการทรัพยากร
 - 3. โปรแกรมหรือผู้ใช้สามารถเลือกที่จะจบโพรเซสบางโพรเซสในซีกรุ๊ป หรือ เพิ่มขนาดของลิมิตของซีกรุ๊ป หรือไมเกรตคอนเทนเนอร์ไปรันบนเครื่องอื่น
 - 4. หลังจากนั้น สั่งให้โพรเซสในซีกรุ๊ปทั้งหมดประมวลผลต่อ

การจัดการซีกรุ๊ปของหน่วยความจำ

- เมื่อเคอร์เนิลให้เพจขอหน่วยความจำจริงให้กับโพรเซสในซีกรุ๊ป หรือนำเพจ ที่โพรเซสเคยใช้ไปให้กับโพรเซสในซีกรุ๊ปอื่น เคอร์เนิลจะต้องนับจำนวนเพจ และทำบัญชีของจำนวนเพจในระบบ ซึ่งทำให้มีโอเวอร์เฮด
- ผู้ใช้ไม่สามารถปิดการนับได้โดยการสั่งโพรเซส แต่ทำได้โดยการกำหนดค่า boot เท่านั้น
- ในกรณีที่เพจถูกใช้โดยโพรเซสจากหลายซีกรุ๊ป เคอร์เนิลจะนับว่าแชร์เพจนั้นเป็นของซีกรุ๊ปแรกที่ใช้ และถ้าซีกรุ๊ปแรกเลิกใช้เพจ เพจนั้นจะถูกนับว่า เป็นของซีกรุ๊ปถัดไป
- Hugh TLB Cgroup กำหนดปริมาณของ huge pages ที่โพรเซสในซีกรุ๊ป สามารถใช้ได้

ซีพียุซีกรุ๊ป

- สามารถนับเวลาการใช้งานซีพียู (โดยแอปและเคอร์เนิล) ของโพรเซส ในซีกรุ๊ป
- สามารถวัดปริมาณการใช้งานซีพียูแต่ละซีพียูโดยโพรเซสในซีกรุ๊ป
- อนุญาตให้กำหนดค่าน้ำหนักว่าจะให้โพรเซสในซีกรุ๊ปใดมีสิทธิ์ใช้ซีพียู ใดได้มากกว่ากัน

ซีพียุซีกรุ๊ป

- แต่ไม่สามารถจำกัดการใช้งานซีพียูของโพรเซสในซีกรุ๊ปได้
- เช่น ต้องการให้โพรเซสในซีกรุ๊ป A ใช้ซีพียูคอร์ X ได้เพียงแค่ 10% ของความสามารถของซีพียู ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากถ้าซีพียูมีการใช้ งานน้อย เครื่องอาจลดคล็อกสปิดของซีพียูลงทำให้ซีพียูทำงานช้าลง และโพรเซสในซีกรุ๊ปก็จะทำงานช้าลงตามไปด้วย
- หรือ ถ้าต้องการนับจำนวนคล็อกไซเคิล ก็ทำได้ยากเพราะคำสั่งใน ISA
 ของซีพียูเช่น x86 แต่ละคำสั่งอาจใช้จำนวนคล็อกไซเคิลไม่เท่ากัน และ
 การสร้างไบนารีโค๊ดของแต่ละคอมไพเลอร์ก็ไม่เหมือนกันด้วย

ซีพียูเซ็ต ซีกรุ๊ป

- CPUset Cgroups อนุญาตให้ pin โพรเซสในซีกรุ๊ปบนซีพียู หรือเซ็ต ของซีพียู เพื่อให้รันบนซียูที่ pin เท่านั้น
- กำหนดเซ็ตของซีพียูสำหรับแอปใดแอปหนึ่งได้
- เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วในกรณีของ NUMA หรือ
- ป้องกันการไมเกรตข้ามซอกเกตเป็นต้น

บล็อกไอโอ ซีกรุ๊ป (Blkio Cgroup)

- เรียกอีกอย่างว่า Block IO Controller
- เป็นการเก็บบัญชีการใช้งานบล็อกไอโอสำหรับแต่ละซีกรุ๊ปว่าแต่ละกรุ๊ป
 - ใช้งาน อุปกรณ์บล็อกดีไวซ์ (block device) หนึ่งไปเท่าไร
 - อ่านข้อมูลและเขียนข้อมูล กับบล็อกดีไวซ์ไปเท่าไร
 - อ่านเขียนข้อมูลแบบ ซิงโครนัส หรือ อะซิงโครนัส ไปเท่าไร
- สามารถ ทร็อทเทอริ่ง (throttling) (หมายถึงการจำกัดแบนวิดธ์หรือ จำกัดอัตราการปฏิบิติงาน) สำหรับแต่ละซีกรุ๊ป
 - ให้มีอัตราการใช้งานบล็อกดีไวซ์หนึ่งๆเท่าไร
 - กำหนดอัตราการอ่านและเขียนข้อมูล (เป็น OPS หรือ Bytes)

บล็อกไอโอ ซีกรุ๊ป (Blkio Cgroup)

- สามารถกำหนดให้ซีกรุ๊ปมีน้ำหนักในการใช้งานอุปกรณ์บล็อกดีไวซ์ที่ แตกต่างกันได้
- การกำหนดอัตราการเขียนข้อมูลลงสู่บล็อกดีไวซ์ มีสิ่งที่ต้องระลึกถึงเมื่อผู้ใช้ อ่านค่าประสิทธิภาพ
 - เช่น ผู้ใช้อาจจะจำกัดค่าแบนวิธสำหรับเขียนข้อมูลลงในอุปกรณ์บล็อกไอโอระดับ หนึ่ง แต่ค่าที่วัดได้อาจสูงกว่าที่กำหนดไว้มาก ทั้งนี้เพราะโอเออาจเก็บข้อมูลไว้ใน หน่วยความจำที่ใช้เป็นหน่วยความจำแคชก่อนแล้วจึงทยอยเขียนลงสู่หน่วยเก็บ ข้อมูล
 - การเขียนข้อมูลสู่แคชจะทำให้เห็นประสิทธิภาพสูงและไม่ถูกจำกัดตามที่กำหนด แต่
 การเขียนข้อมูลลงสู่บล็อกดีไวซ์จะเป็นไปตามข้อจำกัดที่กำหนดแต่ผู้ใช้จะไม่เห็น

เน็ต_ซีแอลเอส ซีกรุ๊ป (net_cls Cgroup)

- อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดให้ เน็ตเวิร์คแพคเกต (ข้อมูลส่งออก) ที่สร้างโดย โพรเซสในซีกรุ๊ป มีแท็กเป็นค่า classid
- ผู้ใช้สามารถใช้ tc utility (traffic control) เพื่อควบคุมแบนด์วิธของ ข้อมูลที่มีค่าแท็กที่สนใจ
 - tc class add dev eth0 parent 10: classid 10:1 htb rate 40mbit
- ผู้ใช้สามารถใช้ iptable เพื่อจัดการแพคเกตที่มีค่าแท็กที่สนใจ
 - iptables -A OUTPUT -m cgroup! --cgroup 0x100001 -j DROP

เน็ต_ไพรออร์ ซีกรุ๊ป (net_prio Cgroup)

- อนุญาตให้แอดมินกำหนดค่าไพออริตี้ (priority) ของเน็ตเวิร์คทราฟ ฟิคที่ส่งออกทาง เน็ตเวิร์คอินเตอร์เฟส ให้โพรเซสจากซีกรุ๊ปที่ต่างกันมี ค่าไพออริตี้สำหรับการส่งออก การเก็บในคิว หรือการยกเลิก ที่ต่างกัน
- การกำหนดค่าไพออริตี้ของเน็ตเวิร์คทราฟฟิคสามารถทำได้โดยการ กำหนดค่า ซอกเก็ตออปชั่นในแอพพลิเคชั่น แต่เรามักจะกำหนดค่าไพ ออริตี้ตอนนำแอพมาใช้งานมากกว่า
- แอดมินสามารถใช้ tc utility กำหนดค่าไพออริตี้ของเน็ตเวิร์คทราฟ ฟิค ได้เช่นกัน
- echo "eth0 5" > /cgroup/net_prio/iscsi/net_prio.ifpriomap

ดีไวซ์ ซีกรุ๊ป (Device Cgroup)

- อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดได้ว่าจะให้โพรเซสในซีกรุ๊ปสามารถ อ่าน เขียน หรือ สร้างไฟล์ device ได้
- ผู้ใช้สามารถกำหนดให้โพรเซสในคอนเทนเนอร์ สามารถอ่านเขียนดีไวซ์ที่จะ ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งระบบเช่น /dev/tty /dev/random /dev/null และปิดการเข้าถึงอุปกรณ์อื่นที่เหลือ
- ผู้ใช้สามารถกำหนดให้โพรเซสในซีกรุ๊ปมองเห็นไฟล์อุปกรณ์ที่สนใจ
 - /dev/kvm : ถ้าต้องการรัน qemu-kvm ในซีกรุ๊ป (หรือคอนเทนเนอร์)
 - /dev/net/tun : โพรเซสในซีกรุ๊ปเห็นอุปกรณ์ tun ของวีพีเอ็น
 - /dev/fuse : โพรเซสในซีกรุ๊ปสามารถสร้างไฟล์ซิสเต็มในยูเซอร์สแปซ
 - /dev/dri : โพรเซสในซีกรุ๊ปสามารถใช้ จีพียู

ฟรีซเซอร์ ซีกรุ๊ป (Freezer Cgroup)

- อนุญาตให้ผู้ใช้หยุดการประมวลผลของโพรเซสทั้งหมดในซีกรุ๊ป และรีซูม การประมวลผล
- คล้ายการส่ง SIGSTOP ซิกแนลไปหยุดโพรเซสเดี่ยวและ SIGCONT ซิก แนลไปรีซูมโพรเซส
- สามารถใช้ได้กับการ scheduling โพรเซสทั้งซีกรุ๊ป
- ในกรณีที่มีทั้ง client และ server process สามารถหยุดได้ทั้งสองพร้อมๆ กัน เพื่อที่ไม่ให้โพรเซสหนึ่งสังเกตุเห็นว่าอีกโพรเซสหนึ่งหยุดและส่งผล กระทบกับโลจิคการประมวลผลของโปรแกรม
- สามารถหยุดทั้งคอนเทนเนอร์แล้ว process migration ไปยังเครื่องอื่น หรือ process checkpointing

การกำหนดให้โพรเซสอยู่ในซีกรุ๊ป

- โพรเซส PID 1 จะอยู่ที่รูทซีกรุ๊ป ของทุกแผนภาพต้นไม้
- เมื่อสร้างโพรเซสลูก ลูกจะอยู่ในซีกรุ๊ปเดียวกันกับพ่อแม่
- มี utility และไลบรารี่สำหรับจัดการซีกรุ๊ปเช่น cgmanager
- เราสามารถใช้ psudo-fs เพื่อจัดการซีกรุ๊ปและการกำหนดให้โพรเซสอยู ภายใต้สังกัดของซีกรุ๊ป
 - /sys/fs/cgroup
- psudo-fs ทำให้สร้าง cgroup ได้ด้วยคำสั่ง mkdir
 - mkdir /sys/fs/cgroup/memory/agroup
- กำหนดหรือให้โพรเซสอยู่ใน cgroup หรือ ย้ายโพรเซสจากซีกรุ๊ปหนึ่งไปยัง อีกอันหนึ่ง ได้ด้วยคำสั่ง echo
 - echo \$PID > /sys/fs/cgroup/memory/agroup/tasks

คอนเทนเนอร์

- คือการประมวลผลแบบเสมือนอย่างเบา (lightweight VM) ที่สร้าง ภาพเสมือนของการใช้งานคอนเทนเนอร์เหมือนกับเป็นเครื่องจริงเครื่อง หนึ่ง ที่ผู้ใช้สามารถ
 - รันแอพพลิเคชั่น
 - ประมวลผลเป็นซูเปอร์ยูเซอร์
 - รันเซอร์วิส
 - ติดตั้งแพคเกจ
 - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ค เช่นไอพีแอดเดรส
 - มีอุปกรณ์เครือข่าย (เสมือน) เป็นของตนเอง

คอนเทนเนอร์

- แต่คอนเทนเนอร์ไม่ใช่วีเอ็ม
- คอนเทนเนอร์เป็นกลุ่มของโพรเซสที่รันอยู่บนโฮสโอเอส
- คอนเทนเนอร์สร้างภาพเสมือนของการแยกกลุ่มของโพรเซสออกจากกลุ่ม
 อื่น และแต่ละกลุ่มจะมองไม่เห็นโพรเซสในกลุ่มอื่น
- โฮสโอเอสเห็นโพรเซสในคอนเทนเนอร์ แต่โพรเซสในคอนเทนเนอร์จะเห็น เฉพาะโพรเซสที่อยู่ในคอนเทนเนอร์เดียวกันเท่านั้น
- ไม่สามารถรันต่างโอเอสจากโฮสได้ และไม่สามารถมีเคอร์เนิลโมดูลแยกจาก ของโฮสได้ และทุกคอนเทนเนอร์แชร์เคอร์เนิลร่วมกัน
- แต่ละคอนเทนเนอร์มีโพรเซสที่มีพีไอดี 1 แต่ไม่ใช้ init ไม่มี cron

คอนเทนเนอร์

- คอนเทนเนอร์ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากส่วนประกอบของเคอร์เนิลเรียกว่า ซี กรุ๊ป (Cgroup) เนมสเปซ (Namespace) และก็อปปี้ออนไร้ท์ อิมเมจ (Copy On Write) หรือ (Cow)
- ซีกรุ๊ป อนุญาตให้เราวัดและกำหนดปริมาณการใช้งานทรัพยากร เช่น หน่วยความจำ ซีพียู บล็อกไอโอ เน็ตเวิร์คไอโอ
- เนมสเปซ อนุญาตให้มีการสร้างอินสแตนซ์ของคุณสมบัติหลายอย่างของ เคอร์เนิลให้มีมากกว่าหนึ่งอินสแตนซ์ และเคอร์เนิลจะแยกอินสแตนซ์ เหล่านั้นออกจากกัน
- ก็อปปี้ออนไร้ท์ อิมเมจ อนุญาตให้คอนเทนเนอร์สร้างไฟล์ซิสเต็มอิมเมจของ ตนเอง และสามารถปรับแต่งอิมเมจตามความต้องการได้

สรุป

- แนะนำซีกรุ๊ปขั้นพื้นฐาน
- ที่เป็นเทคโนโลยีเปิดทางสำหรับสร้างคอนเทนเนอร์