FastAPI: базы данных и миграции | Я.Шпора

Для асинхронного подключения к SQLite нужно установить драйвер aiosqlite.

```
pip install aiosqlite==0.17.0
```

В качестве ORM можно применить SQLAlchemy:

```
pip install sqlalchemy==1.4.36
```

Hастройки подключения обычно хранят в классе Settings, унаследованный от класса BaseSettings из библиотеки pydantic. Традиционно его располагают в файле app/core/config.py. Класс можно расположить в любом удобном месте.

```
from pydantic import BaseSettings

class Settings(BaseSettings):
    ...
    database_url: str
    ...
    class Config:
        env_file = '.env'
```

```
settings = Settings()
```

Создавать .*env*-файл не обязательно, можно использовать значения по умолчанию в полях класса настроек. Но в целях большей безопасности принято убирать все критичные данные в переменные окружения.

Строка для подключения к базе данных SQLite файле .env:

```
DATABASE_URL=sqlite+aiosqlite:///./the_app.db
```

- sqlite+aiosqlite:// это указание типа базы данных. В примере используется SQLite и aiosqlite драйвер для взаимодействия с SQLite в асинхронном режиме.
- ./the_app.db путь к файлу базы данных. В примере файл называется the_app.db и расположен в текущей директории (представленной ./).

Базовый класс Base

Для подключения к базе данных необходимо создать базовый класс Base, от которого будут наследоваться все модели проекта. Обычно его размещают в файле *app/core/db.py*.

В примере кода показан класс PreBase, на основе которого создан класс Base. Класс PreBase описывает общее поведение для всех таблиц: примере он создаёт во всех наследниках-моделях поле типа РК с именем id и устанавливает способ именования таблиц в БД.

```
from sqlalchemy import Column, Integer
from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession, declared_attr, create_async_engine
```

```
from sqlalchemy.orm import declarative base, sessionmaker
from app.core.config import settings
class PreBase:
    @declared attr
    def tablename (cls):
        return cls. name .lower() # Трюк: имя таблицы создаётся из названия модели.
    id = Column(Integer, primary key=True) # Все таблицы будут содержать РК-поле id.
# Base - традиционное название для этого класса; такие традиции лучше соблюдать.
Base = declarative base(cls=PreBase) # Класс-родитель для моделей.
# Организация асинхронной работы:
engine = create_async_engine(settings.database_url)
AsyncSessionLocal = sessionmaker(engine, class =AsyncSession)
# Асинхронный генератор сессий:
async def get_async_session():
    async with AsyncSessionLocal() as async_session:
       yield async session
```

Модели обычно создаются в каталоге app/models/.

```
from sqlalchemy import Column, String, ForeignKey
from sqlalchemy.orm import relationship

from app.core.db import Base

class TheModel(Base):
    the_field = Column(String(100), unique=True, nullable=False)
    the_other_id = Column(Integer, ForeignKey('the_other.id'))

class TheOther(Base):
    the_model = relationship(TheModel, cascade='delete')
```

Другие типы данных для полей можно посмотреть в документации.

Миграции через Alembic

Для создания миграций можно применить библиотеку Alembic:

```
pip install alembic==1.7.7
```

Инициализация Alembic:

```
alembic init --template async alembic
```

Параметр --template async необходимо указывать в тех случаях, когда используется асинхронное подключение к БД.

В корне проекта появятся папка alembic и файл alembic.ini.

Для импорта моделей в файлы настроек Alembic есть смысл создать в приложении FastAPI файл и импортировать в него все модели проекта:

```
# Файл app/core/base.py
from app.core.db import Base
from app.models.the_models import TheModel
... # Импорт всех остальных моделей проекта.
```

При настройке Alembic в файле *alembic/env.py* необходимо указать пути до всех моделей, используемых в проекте:

```
# Файл alembic/env.py
...
from dotenv import load_dotenv

from app.core.base import Base
...

load_dotenv('.env')
...
```

```
config = context.config
# Следующая строка должны быть ниже строки config = context.config
config.set_main_option('sqlalchemy.url', os.environ['DATABASE_URL'])
...
# Исправление значения target_metadata:
target_metadata = Base.metadata
```

При миграциях строка target_metadata указывает Alembic на те метаданные, которые он должен сравнить с текущей схемой базы данных для определения изменений, которые необходимо внести.

Создание миграции:

```
alembic revision --autogenerate -m "комментарий к миграции"
```

Выполнение всех неприменённых миграций:

```
alembic upgrade head
```

Отмена всех миграций, которые были в проекте:

```
alembic downgrade base
```

Применение всех миграций до указанной (указываем ID миграции):

```
alembic upgrade befcaa650c3f
```

В командах можно применять сокращённые ID миграции, важно лишь, чтобы сокращение было уникально. Можно выполнить команду alembic upgrade be или даже alembic upgrade b, если с буквы b начинается название только одного файла миграций. Если сокращённый ID неуникален — команда не выполнится и будет выведено сообщение об ошибке.

Откат миграций (отменить все миграции до миграции с ID 466f1da3d4b1):

```
alembic downgrade 466f1da3d4b1
```

В команде даунгрейда можно использовать сокращенные ID миграций.

Посмотреть историю миграций:

```
alembic history
```

Посмотреть последнюю применённую миграцию:

alembic current

