浙江大学

本科实验报告

课程名称:	操作系统	
姓 名:	夏尤楷	
学 院:	计算机科学与技术学院	
系:	计算机科学与技术系	
专业:	计算机科学与技术	
学 号:	3210104331	
指导教师:	夏莹杰	

2023年12月10日

浙江大学操作系统实验报告

实验名称: RV64 用户态程序

电子邮件地址: 459510812@qq.com 手机: 15058004449

实验地点: 玉泉曹光彪西-503 实验日期: 2023 年 12 月 9 日

一、实验目的和要求

- 1. 创建用户态进程,并设置 sstatus 来完成内核态转换至用户态。
- 2. 正确设置用户进程的用户态栈和内核态栈,并在异常处理时正确切换。
- 3. 补充异常处理逻辑,完成指定的系统调用(SYS_WRITE、SYS_GETPID)功能。

二、实验过程

(一) 准备工程

需要修改 vmlinux.lds,将用户态程序 uapp 加载至.data 段。修改后的.data 的如下:

```
.data : ALIGN(0x1000){
2.
             _sdata = .;
3.
             *(.sdata .sdata*)
             *(.data .data.*)
6.
7.
             _edata = .;
8.
9.
             . = ALIGN(0 \times 1000);
10.
             uapp start = .;
             *(.uapp .uapp*)
11.
12.
             uapp_end = .;
             . = ALIGN(0 \times 1000);
13.
```

```
14.
15. } >ramv AT>ram
```

在 defs.h 添加如下内容:

```
    #define USER_START (0x000000000000000) // user space start virtual address
    #define USER_END (0x0000004000000000) // user space end virtual address
```

从 repo 同步以下文件和文件夹,并按照下面的位置来放置这些新文件:

```
arch
    riscv
        Makefile
        include
           mm.h
           stdint.h
        kernel
           mm.c
include
  elf.h (this is copied from newlib)

    Makefile

   getpid.c
   link.lds
   printf.c
    start.S
   stddef.h
  - stdio.h
  syscall.h
  uapp.S
```

修改根目录下的 Makefile, 将 user 纳入工程管理。修改后的 Makefile 的 all 段、clean 段如下:

```
    all: clean

    ${MAKE} -C lib all
3. ${MAKE} -C init all
    ${MAKE} -C user all
5. ${MAKE} -C arch/riscv all
    @echo -e '\n'Build Finished OK
6.
7. ...
8. clean:
9. ${MAKE} -C lib clean
10. ${MAKE} -C init clean
11. ${MAKE} -C user clean
12. ${MAKE} -C arch/riscv clean
13. $(shell test -f vmlinux && rm vmlinux)
14. $(shell test -f System.map && rm System.map)
15. @echo -e '\n'Clean Finished
```

(二) 创建用户态进程

本次实验只创建 4 个用户态进程,修改 proc.h 中的 NR_TASKS。

修改后如下:

```
1. #define NR_TASKS (1 + 4)
```

由于创建用户态进程要对 sepc、sstatus、sscratch 做设置,我们将 其加入 thread_struct 中。由于多个用户态进程需要保证相对隔离,因 此不可以共用页表。我们为每个用户态进程都创建一个页表,所以要 将相应成员加入 task struct 中。两数据结构修改后如下。

```
1. // proc.h
2.
3.
   typedef unsigned long* pagetable_t;
4.
   struct thread_struct {
6.
        uint64_t ra;
7.
        uint64_t sp;
8.
        uint64_t s[12];
9.
10.
        uint64_t sepc, sstatus, sscratch;
11. };
12.
13. struct task struct {
        struct thread_info* thread_info;
15.
        uint64_t state;
16.
        uint64_t counter;
        uint64_t priority;
17.
18.
        uint64_t pid;
19.
20.
        struct thread struct thread;
21.
22.
        pagetable_t pgd;
23. };
```

其中 pgd 为页表的首地址。

其中,对于结构体 thread_struct thread 中的各成员和 pgd 相对结构体 task_struct 的偏移量如下图所示:(第二行开始的数字从上到下依次为 ra、sp、s、sepc、sstatus、sscratch、pgd 的偏移量)

```
...buddy_init done!
40
48
56
152
160
168
176
...proc_init done!
[S-MODE] 2022 Hello RISC-V
```

打印这些偏移量的代码为:

```
    #define OFFSET(TYPE , MEMBER) ((unsigned long)(&(((TYPE *)♥)->MEMBER)))


3. const uint64 OffsetOfThreadInTask = (uint64)OFFSET(struct task struct, thread);
4.
   const uint64 OffsetOfRaInTask =
         OffsetOfThreadInTask+(uint64)OFFSET(struct thread_struct, ra);
   const uint64 OffsetOfSpInTask =
        OffsetOfThreadInTask+(uint64)OFFSET(struct thread_struct, sp);
   const uint64 OffsetOfSInTask =
         OffsetOfThreadInTask+(uint64)OFFSET(struct thread_struct, s);
7. const uint64 OffsetOfSepcInTask =
        OffsetOfThreadInTask+(uint64)OFFSET(struct thread struct, sepc);
   const uint64 OffsetOfSstatusInTask =
         OffsetOfThreadInTask+(uint64)OFFSET(struct thread_struct, sstatus);
9. const uint64 OffsetOfSscratchInTask =
         OffsetOfThreadInTask+(uint64)OFFSET(struct thread struct, sscratch);
10. const uint64 OffsetOfPgdInTask = (uint64)OFFSET(struct task_struct, pgd);
11. printk("%d\n",OffsetOfRaInTask);
12. printk("%d\n",OffsetOfSpInTask);
13. printk("%d\n",OffsetOfSInTask);
14. printk("%d\n",OffsetOfSepcInTask);
15. printk("%d\n",OffsetOfSstatusInTask);
16. printk("%d\n",OffsetOfSscratchInTask);
17. printk("%d\n",OffsetOfPgdInTask);
```

这些代码在 task_init()中。根据得到的偏移量,修改__switch_to的代码。

接下去我们要修改 task init()函数。

对每个用户态进程,其拥有两个 stack: U-Mode Stack 以及 S-Mode Stack, 其中 S-Mode Stack 在 lab2 中我们已经设置好了。我们通过 alloc page 接口申请一个空的页面来作为 U-Mode Stack。

为每个用户态进程创建自己的页表。注意用户态程序 uapp 运行过程中,有部分数据不在栈 U-Mode Stack 上,而在初始化的过程中就已经被分配了空间(比如 counter 变量),所以用户态程序需要先被拷贝到一块某个进程专用的内存,防止所有的进程共享数据,造成期望外的进程间相互影响。如下图。



拷贝完成后,将 uapp 所在页面以及 U-Mode Stack 做相应的映射,同时为了避免 U-Mode 和 S-Mode 切换的时候切换页表,我们也将内核页表(swapper_pg_dir)复制到每个进程的页表中。




Figure 4.2: Supervisor-mode status register (sstatus) when SXLEN=64.

对每个用户态进程,将 sepc 修改为 USER_START。参照 riscv 手 册相关内容(如上图),将 sstatus[8](SPP)置为 0,使得 sret 返回 至 U-Mode;将 sstatus[5](SPIE)置为 1,使得 sret 之后中断开启;将 sstatus[18](SUM)置为 1,使得 S-Mode 可以访问用户态进程页面。将 sscratch 设置为 U-Mode 的 sp,其值为 USER_END(即 U-Mode Stack被放置在用户态进程空间的最后一个页面)。

修改后的 task init()代码如下:

```
void task_init() {
            // 1. 调用 kalloc() 为 idle 分配一个物理页
// 2. 设置 state 为 TASK RUNNING;
// 3. 由于 idle 不参与调度 可以将其 counter / priority 设置为 0
// 4. 设置 idle 的 pid 为 0
// 5. 将 current 和 task[0] 指向 idle
                                        为 idle 分配一个物理页
2.
3.
5.
6.
            idle = (struct task_struct*)kalloc();
7.
8.
            idle->state = TASK_RUNNING;
            idle->counter = 0;
10.
            idle->priority = 0;
11.
            idle \rightarrow pid = 0;
12.
            current = idle;
13.
            task[0] = idle;
14.
            for (int i = 1; i < NR_TASKS; ++i) { // 初始化其他进程 task[i] = (struct task_struct*)kalloc();
15.
16.
17.
                 task[i]->pid = i;
                 task[i]->state = TASK_RUNNING;
task[i]->counter = 0;
18.
19.
                 task[i]->priority = rand();
task[i]->thread.ra = (uint64)&__dummy;
task[i]->thread.sp = (uint64)task[i] + PGSIZE;
20.
21.
22.
23.
                  task[i]->pgd = (pagetable_t)alloc_page();
24.
                 for (int j = 0; j < 512; ++j)
    task[i]->pgd[j] = swapper_pg_dir[j];
25.
26.
27.
28.
                  task[i]->thread.sepc = USER START;
29.
                 // SPP=0, SPIE=1, SUM=1
                 task[i]->thread.sstatus = csr_read(sstatus);
30.
                 task[i]->thread.sstatus &= \sim(1 << 8);
31.
                 task[i]->thread.sstatus |= (1 << 5);
task[i]->thread.sstatus |= (1 << 18);
task[i]->thread.sscratch = USER_END;
32.
33.
34.
35.
                  //为用户栈分配空间
36.
37.
                 uint64 t U stack top = kalloc();
38.
                 //拷贝二进制文件置进程专用的物理内存
39.
```

```
40.
               uint64 t size = PGROUNDUP((uint64 t)uapp end - (uint64 t)uapp start) / PGSIZE;
               41.
42.
43.
44.
                create_mapping(task[i]->pgd, USER_START, (uint64)copy_addr - PA2VA_OFFSET,
45.
               size * PGSIZE, 31); // 映射用户段 U|X|W|R|create_mapping(task[i]->pgd, USER_END - PGSIZE,
46.
47.
                    U_stack_top - PA2VA_OFFSET, PGSIZE, 23); // 映射用户栈 U|-|W|R|V
48.
49.
50.
           // to get the offset of the members in the struct
          #define OFFSET(TYPE , MEMBER) ((unsigned long)(&(((TYPE *)0)->MEMBER)))
51.
52.
53.
           const uint64 OffsetOfThreadInTask = (uint64)OFFSET(struct task struct, thread);
54.
                   const uint64 OffsetOfRaInTask =
               OffsetOfThreadInTask+(uint64)OFFSET(struct thread struct, ra);
                    const uint64 OffsetOfSpInTask =
55.
               OffsetOfThreadInTask+(uint64)OFFSET(struct thread_struct, sp);
                   const uint64 OffsetOfSInTask =
56.
               OffsetOfThreadInTask+(uint64)OFFSET(struct thread struct, s);
                   const uint64 OffsetOfSepcInTask
57.
               OffsetOfThreadInTask+(uint64)OFFSET(struct thread_struct, sepc);
58.
                    const uint64 OffsetOfSstatusInTask =
               OffsetOfThreadInTask+(uint64)OFFSET(struct thread struct, sstatus);
59.
                   const uint64 OffsetOfSscratchInTask =
               OffsetOfThreadInTask+(uint64)OFFSET(struct thread_struct, sscratch);
          cortsetorinreadiniask+(uint64)OFFSEI(struct thread_struct, sscratch);
const uint64 OffsetofPgdInTask = (uint64)OFFSET(struct task_struct, pgd);
printk("%d\n",OffsetofRaInTask);
printk("%d\n",OffsetofSpInTask);
printk("%d\n",OffsetofSinTask);
printk("%d\n",OffsetofSepcInTask);
printk("%d\n",OffsetofSstatusInTask);
printk("%d\n",OffsetofSscratchInTask);
printk("%d\n",OffsetofPgdInTask);
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
          printk("...proc_init done!\n");
69.
70. }
```

其中 create_mapping 函数即为在 lab3 的 vm.c 中定义的函数。接下去我们修改__switch_to,需要加入保存和恢复 sepc、sstatus、sscratch 以及切换页表的逻辑。在切换了页表之后,需要通过 fence.i 和 vma.fence 来刷新 TLB 和 ICache。修改后代码如下:

```
.globl __switch_to
1.
2.
      switch_to:
3.
        # save state to prev process
4.
        addi t0, a0, 40
        sd ra, 0*8(t0)
5.
        sd sp, 1*8(t0)
6.
        sd s0, 2*8(t0)
7.
        sd s1, 3*8(t0)
8.
9.
        sd s2, 4*8(t0)
10.
        sd s3, 5*8(t0)
        sd s4, 6*8(t0)
11.
12.
        sd s5, 7*8(t0)
        sd s6, 8*8(t0)
13.
        sd s7, 9*8(t0)
14.
        sd s8, 10*8(t0)
15.
```

```
16. sd s9, 11*8(t0)
17.
       sd s10, 12*8(t0)
        sd s11, 13*8(t0)
18.
19.
       csrr t1, sepc
20.
        sd t1, 14*8(t0)
21.
       csrr t1, sstatus
22.
        sd t1, 15*8(t0)
23.
       csrr t1, sscratch
       sd t1, 16*8(t0)
24.
25.
26.
       # restore state from next process
27.
       addi t0, a1, 40
28.
       ld ra, 0(t0)
29.
       ld sp, 8(t0)
       ld s0, 2*8(t0)
30.
       ld s1, 3*8(t0)
31.
       ld s2, 4*8(t0)
32.
33.
       ld s3, 5*8(t0)
34.
       ld s4, 6*8(t0)
       ld s5, 7*8(t0)
35.
       ld s6, 8*8(t0)
36.
37.
       ld s7, 9*8(t0)
       ld s8, 10*8(t0)
38.
39.
       ld s9, 11*8(t0)
40.
       ld s10, 12*8(t0)
41.
       ld s11, 13*8(t0)
42.
       ld t1, 14*8(t0)
43.
       csrw sepc, t1
44.
       ld t1, 15*8(t0)
45.
       csrw sstatus, t1
       ld t1, 16*8(t0)
46.
       csrw sscratch, t1
47.
48.
49.
       # switch page table
50.
        addi t0, zero, 1
51.
        slli t0, t0, 63
52.
       ld t1, 176(a1)
       li t2, PA2VA_OFFSET
53.
        sub t1, t1, t2 #VA->PA
54.
        srli t1, t1, 12 #get PPN
55.
56.
       or t0, t0, t1
57.
        csrw satp, t0
58.
       # flush tlb
59.
```

```
60. sfence.vma zero, zero
61.
62. # flush icache
63. fence.i
64.
65. ret
```

(三) 修改中断入口/返回逻辑(_traps)以及中断处理函数(trap_handler) RISC-V 中只有一个栈指针寄存器(sp),因此需要我们来完成 用户栈与内核栈的切换。由于我们的用户态进程运行在 U-Mode 下,使用的运行栈也是 U-Mode Stack,因此当触发异常时,我们首先要对 栈进行切换(U-Mode Stack -> S-Mode Stack)。同理,让我们完成了 异常处理,从 S-Mode 返回至 U-Mode,也需要进行栈切换(S-Mode Stack -> U-Mode Stack)。

某个进程第一次被运行时,会先在 S-Mode 下进入__dummy 函数,再从这里返回 U-Mode。因此,我们要对__dummy 作一些修改。在初始化进程时,thread_struct.sp 保存了 S-Mode sp,thread_struct.sscratch 保存了 U-Mode sp,因此在 S-Mode -> U->Mode 的时候,我们只需要交换对应的寄存器的值即可。修改后代码如下:

```
    __dummy:
    __csrr t0, sscratch
    __csrw sscratch, sp
    __mv sp, t0
    __sret
```

同理,在_traps 的首尾我们都需要做类似的交换寄存器的操作。注意如果是内核线程(没有 U-Mode Stack)触发了异常,则不需要进行 S-Mode Stack 和 U-Mode Stack 之间的切换。由于内核线程的 sp 永远指向 S-Mode Stack,sscratch 为 0,所以我们可以根据 sscratch 的值来判断该线程是否是内核线程。同时,我们在_traps 还要保存和恢复进程的 sepc、sstatus 等寄存器的值,以供后续使用。在调用 trap_handler 之前,先将栈指针的值存入寄存器 a2,供 trap_handler 使用。

修改后的_traps 代码如下:

```
    _traps:
    csrr t0, sscratch
```

```
3.
      beqz t0, _S_mode
4.
       csrw sscratch, sp
5.
       mv sp, t0 # switch stack from U-mode to S-mode
6.
7.
  _S_mode:
8.
       addi sp,sp,-34*8
9.
       sd x0,0*8(sp)
       sd x1,1*8(sp)
10.
       sd x2,2*8(sp)
11.
12.
       sd x3,3*8(sp)
13.
       sd x4,4*8(sp)
14.
       sd x5,5*8(sp)
       sd x6,6*8(sp)
15.
16.
       sd x7,7*8(sp)
17.
       sd x8,8*8(sp)
18.
       sd x9,9*8(sp)
      sd x10,10*8(sp)
19.
20.
       sd x11,11*8(sp)
21.
       sd x12,12*8(sp)
22.
       sd x13,13*8(sp)
       sd x14,14*8(sp)
23.
       sd x15,15*8(sp)
24.
25.
       sd x16,16*8(sp)
       sd x17,17*8(sp)
26.
27.
       sd x18,18*8(sp)
28.
       sd x19,19*8(sp)
29.
       sd x20,20*8(sp)
30.
       sd x21,21*8(sp)
31.
       sd x22,22*8(sp)
       sd x23,23*8(sp)
32.
33.
       sd x24,24*8(sp)
34.
       sd x25,25*8(sp)
       sd x26,26*8(sp)
35.
36.
       sd x27,27*8(sp)
37.
       sd x28,28*8(sp)
38.
       sd x29,29*8(sp)
       sd x30,30*8(sp)
39.
40.
       sd x31,31*8(sp)
       csrr t0, sepc
41.
       sd t0, 32*8(sp)
42.
43.
       csrr t0, sstatus
44.
       sd t0, 33*8(sp)
45.
       # save 32 registers and sepc to stack
46.
```

```
47.
       csrr a0, scause
48.
        csrr a1, sepc
49.
        mv a2, sp
50.
        jal trap_handler
51.
        # call trap_handler
52.
53.
        1d \times 0,0*8(sp)
54.
        ld x1,1*8(sp)
55.
        1d x2,2*8(sp)
56.
        ld x3,3*8(sp)
57.
        1d x4,4*8(sp)
58.
        1d x5,5*8(sp)
59.
        1d x6,6*8(sp)
60.
        1d x7,7*8(sp)
61.
        ld x8,8*8(sp)
        ld x9,9*8(sp)
62.
63.
        ld x10,10*8(sp)
64.
        ld x11,11*8(sp)
65.
        ld x12,12*8(sp)
66.
        ld x13,13*8(sp)
        ld x14,14*8(sp)
67.
68.
        ld x15,15*8(sp)
        ld x16,16*8(sp)
69.
70.
        ld x17,17*8(sp)
71.
        ld x18,18*8(sp)
72.
        ld x19,19*8(sp)
73.
        ld x20,20*8(sp)
74.
        ld x21,21*8(sp)
75.
        ld x22,22*8(sp)
76.
        ld x23,23*8(sp)
77.
        ld x24,24*8(sp)
78.
        ld x25,25*8(sp)
79.
        ld x26,26*8(sp)
80.
        ld x27,27*8(sp)
81.
        ld x28,28*8(sp)
82.
        ld x29,29*8(sp)
83.
        ld x30,30*8(sp)
84.
        ld x31,31*8(sp)
        ld t0, 32*8(sp)
85.
86.
        csrw sepc, t0
87.
        ld t0, 33*8(sp)
88.
        csrw sstatus, t0
89.
        addi x2,x2,34*8
```

```
90.
       # restore sepc and 32 registers (x2(sp) should be restore last) from
      stack
91.
92.
       csrr t0, sscratch
93.
       begz t0, return
94.
       csrw sscratch, sp
95.
       mv sp, t0 # switch stack from S-mode to U-mode
96.
97. return:
98.
       sret
99.
       # return from trap
```

Interrupt	Exception Code	Description
1	Datecption Code	Reserved
1	ı	Supervisor software interrupt
1	2–4	Reserved
1	5	Supervisor timer interrupt
1	6-8	Reserved
1	9	Supervisor external interrupt
1	10–15	Reserved
1	>16	Designated for platform use
0	0	Instruction address misaligned
0	1	Instruction access fault
0	2	Illegal instruction
0	3	Breakpoint
0	4	Load address misaligned
0	5	Load access fault
0	6	Store/AMO address misaligned
0	7	Store/AMO access fault
0	8	Environment call from U-mode
0	9	Environment call from S-mode
0	10–11	Reserved
0	10-11	Instruction page fault
0	13	Load page fault
0	14	Reserved
0	15	Store/AMO page fault
0	16-23	Reserved
0	24-31	Designated for custom use
0	32-47	Reserved
0	48-63	Designated for custom use
0	≥64	Reserved

uapp使用 ecall 会产生 ECALL_FROM_U_MODE exception。我们在 trap_handler 里面进行捕获。查询 riscv 手册,发现该异常对应的 scause 寄存器内的值 为 0x8(即中断位为 0,异常码为 8),如左表。

本实验中, uapp 在进行系统调用的时候使用 ecall。本次实验要求的系统调用有 64 号系统调用 sys_write(unsigned int fd, const char* buf, size_t count) 和 172 号系统调用 sys_getpid。系统调用发生时,调用号位于进程的 a7(x17)寄存器中,在 trap_handler 中

读取该寄存器值,根据具体值决定进行那种系统调用。将系统调用的返回值存于进程的 a0(x10)寄存器中。


系统调用 sys_write 的三个参数分别依次从进程的 a0 (x10)、a1 (x11)、a2 (x12) 这三个寄存器中读取。

针对系统调用这一类异常,在其处理完成之后,我们应该继续执行后续的指令,而 sepc 记录的是触发异常的指令地址,因此我们需要手动将 sepc + 4。

对寄存器的读取和写入都是对栈中的存储的寄存器值的操作,而非对寄存器本身的操作。为此,我们修改 trap_handler 的声明如下:

1. void trap_handler(uint64_t scause, uint64_t sepc, struct pt_regs *regs); 其中,在_traps 中我们将寄存器的内容连续的保存在 S-Mode Stack 上,因此我们可以将这一段看做一个叫做 pt_regs 的结构体,而 该结构体的地址就是 sp 寄存器内的值,我们已经在 traps 中通过

a2 寄存器将这个值传入 trap_handler。我们可以从这个结构体中取到相应的寄存器的值(如 syscall 中我们需要从 a0~a7 寄存器中取到参数,并将返回值写入 a0)。在本实验中,由于在_traps 中我们从低地址到高地址连续保存的寄存器依次为 x0~x31 和 sepc、sscratch,如下图:



所以我们在 trap.c 中,将结构体 pt regs 定义如下:

```
1. struct pt_regs{
2.     uint64_t x[32];
3.     uint64_t sepc;
4.     uint64_t sstatus;
5. };
```

最终修改 trap handler 如下:

```
1. void trap_handler(uint64_t scause, uint64_t sepc, struct pt_regs *regs) {
2.
      if (scause >> 63){ // 通过 `scause` 判断trap 类型
          if (scause % 8 == 5) { // 如果是interrupt 判断是否是timer interrupt
              // 如果是 timer interrupt 则打印输出相关信息,并通过
4.
                 `clock_set_next_event()`设置下一次时钟中断
              //printk("[S] Supervisor mode time interrupt!\n");
5.
              clock set next event();
6.
7.
              do_timer();
8.
          }
9.
10.
       // `clock_set_next_event()` 见 4.3.4 节
       else if (scause == 8) {
11.
12.
           uint64_t ret;
13.
           if (regs->x[17] == SYS_WRITE) {
```

```
14.
                ret = sys_write((unsigned int)(regs->x[10]),
                       (const char*)(regs->x[11]), (size t)(regs->x[12]));
15.
                regs->sepc += 4;
16.
            }
17.
            else if (regs->x[17] == SYS_GETPID) {
18.
                ret = sys_getpid();
19.
                regs->sepc += 4;
20.
            }
21.
            regs->x[10] = ret;
22.
23. }
```

(四) 添加系统调用

本次实验实现以下系统调用:

- 1. sys_write(unsigned int fd, const char* buf, size_t count): 该调用将用户态传递的字符串打印到屏幕上,此处 fd 为标准输出(1), buf 为用户需要打印的起始地址, count 为字符串长度,返回打印的字符数。
- 2. sys_getpid(): 该调用从 current 中获取当前的 pid 放入 a0 中返回, 无参数。

在目录 arch/riscv/include 下添加 syscall.h 文件,在目录 arch/riscv/kernel 下添加 syscall.c 文件,在其中实现 sys_write 和 sys_getpid。syscall.h 代码如下:

```
1. #define SYS WRITE 64
2.
   #define SYS GETPID 172
3.
4. #include "proc.h"
5. #include "stddef.h"
   #include "stdint.h"
7.
   extern struct task_struct* current;
8.
9.
10. uint64_t sys_write(unsigned int fd, const char* buf, size_t count);
11. uint64_t sys_getpid();
              syscall.c 代码如下:

    #include "syscall.h"

2. #include "printk.h"
4. uint64_t sys_write(unsigned int fd, const char* buf, size_t count)
```

```
5. {
        uint64_t length = 0;
6.
        if (fd == 1) { //stardard output
7.
8.
            for (size t i = 0; i < count; ++i) {
9.
                length += (uint64 t)printk("%c", buf[i]);
10.
            }
11.
12.
13.
        return length;
14. }
15.
16. uint64_t sys_getpid()
17. {
18.
        return current->pid;
19. }
```

(五) 修改 head.S 以及 start kernel

在之前的 lab 中,在 OS boot 之后,我们需要等待一个时间片,才会进行调度。我们现在更改为 OS boot 完成之后立即调度 uapp 运行。在 init/main.c 的 start_kernel 中,在 test()之前调用 schedule()。修改后 main.c 的代码如下:

```
    #include "printk.h"

2. #include "sbi.h"
3. #include "defs.h"
   #include "proc.h"
5.
   extern void test();
6.
7.
8.
   int start_kernel() {
        printk("[S-MODE] 2022");
9.
        printk(" Hello RISC-V\n");
10.
11.
12.
        schedule();
        test(); // DO NOT DELETE !!!
13.
14.
15.
        return 0;
16. }
```

将 arch/riscv/kernel/head.S 中设置 sstatus.SIE 为 1 的代码逻辑注释,确保 schedule 过程不受中断影响。

完成后编译运行程序,运行结果如下图:

程序正确运行。

(六) 添加 ELF 支持

件。

首先我们需要将 user/uapp.S 中的 payload 给换成我们的 ELF 文

```
    section .uapp
    incbin "uapp"
```

然后修改 arch/riscv/kernel/proc.c,添加包含:

```
1. #include "elf.h"
```

然后修改 task init()函数。定义函数 load program 如下:

```
static uint64_t load_program(struct task_struct* task) {
1.
         Elf64_Ehdr* ehdr = (Elf64_Ehdr*)uapp_start;
2.
3.
4.
         uint64_t phdr_start = (uint64_t)ehdr + ehdr->e_phoff;
5.
         int phdr_cnt = ehdr->e_phnum;
6.
7.
         Elf64_Phdr* phdr;
         int load_phdr_cnt = 0;
8.
         for (int i = 0; i < phdr cnt; i++) {
9.
             phdr = (Elf64_Phdr*)(phdr_start + sizeof(Elf64_Phdr) * i);
10.
11.
             if (phdr->p_type == PT_LOAD) {
12.
                 // alloc space and copy content
                 uint64_t offset = (uint64_t)(phdr->p_vaddr) - PGROUNDDOWN(phdr->p_vaddr);
13.
                 //align to the page
                 uint64_t size = PGROUNDUP(phdr->p_memsz + offset) / PGSIZE;
14.
15.
                 uint64_t target_addr = alloc_pages(size);
```

```
16.
                 uint64_t src_start = (uint64_t)uapp_start + phdr->p_offset;
17.
                 for (int j = 0; j < phdr->p_memsz; ++j)
18.
                     ((char*)(target_addr + offset))[j] = ((char *)src_start)[j];
19.
                 memset((void *)(target_addr + offset + phdr->p_filesz),
                    0, phdr->p_memsz - phdr->p_filesz);
20.
21.
                 // do mapping
22.
                 uint64_t perm = 0x11;
23.
                     perm |= (1 & phdr->p_flags) << 3;</pre>
24.
                     perm |= (2 & phdr->p_flags) << 1;</pre>
                                                                //W
25.
                     perm |= (4 & phdr->p_flags) >> 1;
                                                               //R
26.
                 create_mapping(task->pgd, PGROUNDDOWN(phdr->p_vaddr), target_addr - PA2VA_OFFSET,
27.
                     phdr->p_memsz + offset, perm);
28.
29.
30.
         // allocate user stack and do mapping
31.
32.
         uint64 U_stack_top = alloc_page();
         create_mapping(task->pgd, USER_END - PGSIZE, U_stack_top - PA2VA_OFFSET, PGSIZE, 23);
33.
34.
35.
         // following code has been written for you
36.
         // set user stack
37.
         // pc for the user program
38.
         task->thread.sepc = ehdr->e_entry;
39.
         // sstatus bits set
40.
         // SPP=0, SPIE=1, SUM=1
41.
         task->thread.sstatus = csr_read(sstatus);
42.
         task->thread.sstatus &= ~(1 << 8);
         task->thread.sstatus |= 1 << 18;
43.
44.
         task->thread.sstatus |= 1 << 5;
45.
         // user stack for user program
46.
         task->thread.sscratch = USER_END;
47. }
                    然后将 task init()中初始化进程 task[i]的循环的代码修改如下:
```

```
for (int i = 1; i < NR_TASKS; ++i) { // 初始化其他进程
1.
2.
           task[i] = (struct task_struct*)kalloc();
3.
           task[i]->pid = i;
4.
           task[i]->state = TASK_RUNNING;
5.
           task[i]->counter = 0;
6.
           task[i]->priority = rand();
7.
           task[i]->thread.ra = (uint64)&__dummy;
           task[i]->thread.sp = (uint64)task[i] + PGSIZE;
8.
           //创建进程自己的页表并拷贝
9.
10.
           task[i]->pgd = (pagetable_t)alloc_page();
11.
           for (int j = 0; j < 512; ++j)
12.
               task[i]->pgd[j] = swapper_pg_dir[j];
13.
14.
           load_program(task[i]);
15.
```

修改完毕后,编译运行程序,结果如下图:

🚺 tangkeke@DESKTOP-OV5USUM: ~/os/OS-experiments/lab4 Boot HART MIDELEG Boot HART MEDELEG 0x0000000000000022 : 0x000000000000b109 ..buddy_init done! 48 56 152 160 168 ...proc_init done! [S-MODE] 2022 Hello RISC-V SET [PID = 1 COUNTER = 10] SET [PID = 2 COUNTER = 10] SET [PID = 3 COUNTER = 5] SET [PID = 4 COUNTER = 2] switch to [PID = 4 COUNTER = 2] [U-MODE] pid: 4, sp is 0000003fffffffe0, this is print No.1 switch to [PID = 3 COUNTER = 5] [U-MODE] pid: 3, sp is 0000003fffffffe0, this is print No.1 [U-MODE] pid: 3, sp is 0000003fffffffe0, this is print No.2 switch to [PID = 1 COUNTER = 10][U-MODE] pid: 1, sp is 0000003fffffffe0, this is print No.1 [U-MODE] pid: 1, sp is 0000003fffffffe0, this is print No.2 [U-MODE] pid: 1, sp is 0000003fffffffe0, this is print No.3 switch to [PID = 2 COUNTER = 10] [U-MODE] pid: 2, sp is 0000003fffffffe0, this is print No.1 [U-MODE] pid: 2, sp is 0000003fffffffe0, this is print No.2 [U-MODE] pid: 2, sp is 00000003fffffffe0, this is print No.3 SET [PID = 1 COUNTER = 9] SET [PID = 2 COUNTER = 4] SET [PID = 3 COUNTER = 4] SET [PID = 4 COUNTER = 10] switch to [PID = 2 COUNTER = 4] [U-MODE] pid: 2, sp is 0000003fffffffe0, this is print No.4

程序正确运行。

三、讨论和心得

这次实验加深了对用户态进程的理解。不过最大的感想却是在 lab3 中写的 create_mapping 函数上。在一开始我们对每个用户态进程的页表沿用 lab3 的 create_mapping 时,程序出现了匪夷所思的错误,这大大拖慢了我们的实验进度。

后来我们在不断调试中,发现了问题出在 create_mapping 函数中访问低级页表时所使用的地址上。在 lab3 的这个函数中,我们根据上一级级页表中存储的 PPN 去访问下一级页表时,是直接拿下一级页表所在的物理地址去访问下一级页表的。这种实现思路其实是错误的,因为在通过设置 satp 寄存器来开启虚拟地址后,程序会认为所有地址都是虚拟地址,因而在使用任何一个地址时,程序都会首先通过 satp 所指向的页表,把这个地址转换成物理地址,来访问相应的内存空间。只不过在 lab3 中,在使用 create_mapping 做 swapper_pg_dir的映射时,虽然已经开启虚拟地址,但是所使用的虚拟地址页表 early_pgtbl 刚好包含虚拟地址到物理地址的等值映射,因此直接使用物理地址值访问下一级页表时,这个地址值刚好能够转换成值相等的物理地址。这就造成了直接使用物理地址也可行的假象。

但是 swapper_pg_dir 及其低级页表内并没有等值映射,值为物理地址的值的虚拟地址在页表中并没有被映射到物理地址。所以在后来给每个用户态进程的页表使用 create_mapping时,在访问低级页表时,由于此时已开启虚拟地址,并以 swapper_pg_dir 及其低级页表为虚拟地址页表,而这些页表并没有等值映射,所以直接拿物理地址值访问低级页表时,这些地址值是无法(或者可以但错误)映射到对应的物理地址的。在意识到这一点后,错误被顺利地解决,程序也可以正常运行了。

通过这些波折, 我们更深刻地理解了虚拟地址的运行原理。

四、思考题

- 1. 应该是一对一的。因为每个用户态线程在转到内核态时,所使用的栈都是互相独立的, 这说明不同用户态线程所转到的内核态线程是不同的。
- 2. 在可加载段中,可能包含.bss 节,该节包含的是未初始化或是要初始化为 0 的数据,这些数据没有必要存在磁盘中,因此磁盘中就不存储这些数据,以节省空间。但显然,在内存中,需要给这些数据分配空间,这就造成了 p_memsz(段在内存中占用的空间大小)大于 p filesz(段在磁盘中占用的空间大小)。

至于在其他段中,有些段在磁盘中存储了数据,但是这些数据并不需要加载到内存中,这就造成了 p filesz 非零但是 p memsz 为零的现象。

3. 因为只要不同进程使用的用来作虚拟地址映射的页表内容不同,相同的虚拟地址就会被映射到不同的物理地址。于是,即使多个进程的栈虚拟地址相同,每个进程对栈操作时,实际读写的内存空间也是不同的,这就保证了不同进程使用的栈的互相独立。

没有常规的方法。用户栈所在的物理地址只有在内核态才能知道。

五、附录

无。