
# **Supraleitung**

- 1-Ein Supraleiter verliert sprunghaft seinen elektrischen Widerstand bei einer bestimmten kritischen Temperatur, der **Sprungtemperatur** Tc.
- 2-Typische Sprungtemperaturen liegen fu"r elementare Supraleiter unter 10 K.
- 3-Bekannter **Hochtem- peratursupraleiter**: YBa2Cu3O7 (YBCO oder YBaCuO) mit Tc = 92 K.


## Interessante Beobachtungen:

- 28 Elemente werden unter Normaldruck supraleitend, weitere 13 unter hohem Druck. Kristallstruktur spielt keine Rolle.
- 'Gute Metalle' wie Cu und Ag sind keine Supraleiter.
- Ferromagnete sind (bis auf komplizierte Ausnahmen) nie supraleitend.
  Magnetische Verunreinigungen zersto ren die Supraleitung.
- 4-Supraleiter verdra ngen Magnetfelder aus ihrem Innern: **Meißner-Effekt**. Innerhalb des Supraleiters ist B = 0. (Meißner-Effekt: Verdra ngung des Magnetfeldes aus dem Supraleiter unterhalb der Sprungtemperatur.)
- 5-Dieses Ergebnis bedeutet, dass Supraleiter ideale Diamagnete sind.
- 6-(B-Feld )Sie ist die Flächendichte des magnetischen Flusses, der senkrecht durch ein bestimmtes Flächenelement hindurchtritt.




Lorentzkraft auf ein *positiv* geladenes Teilchen der Geschwindigkeit v (links) bzw. das vom Strom I durchflossene Leiterstück der Länge s (rechts) im dazu senkrecht verlaufenden Magnetfeld der Flussdichte B.

## 7- Magnet Klassen




Restmagnetismus, die Remanenz. Diese ist durch die Ausrichtung der Molekularmagnete bedingt. Erst durch einen entgegengesetzten magnetischen Fluss wird dieser Restmagnetismus kompensiert. Die Kraft, die dafür aufgewendet werden muss, ist die Koerzitivkraft. Sie wird in Ampere pro Längeneinheit (A/m) angegeben und ist abhängig vom magnetisierten Material und dem Verharrungsvermögen der mehr oder weniger stark in ihrer Lage gebundenen Molekularmagnete. Man unterscheidet daher zwischen weichmagnetischen Materialien mit niedriger Koerzitivkraft und hartmagnetischen Materialien, die eine hohe Koerzitivkraft aufweisen.






- Supraleiter sind ideale
  Diamagneten; χ<sub>m</sub> = -1
- Nicht abklingende Kreisströme in der Oberfläche des Leiters
- Im äußeren Magnetfeld ist ihr Inneres feldfrei
- Meißner-Ochsenfeld-Effekt



Supraleiter typ2 : Shubnikov-Phase in der das äußere Feld nach und nach in den Leiter einzutreten vermag.

7-Die Supraleitung bricht oberhalb des **kritischen Magnetfeldes** Bc zusammen.

Die Phase zwischen den kritischen Feldsta rken eines Supraleiters 2. Art heißt **Shubnikov- Phase**.



8-Hier kann das Magnetfeld in Form von **Flussschl auchen** in den Supraleiter eindringen. Jeder Flusschlauch wird von einem Suprastrom-Wirbel umgeben, der ihn gegen den umgebenden Supraleiter abschirmt. Im Innern des Flusschlauchs ist das Material selbst normalleitend.

9-Da ein elektrischer Strom ein Magnetfeld erzeugt, gibt es in Supraleitern auch einen **kritischen Strom**.

10-Ein Zinndraht mit 1 mm Durchmesser und einem kritischen Feld von 30 mT hat einen relativ kleinen kritischen Strom von Ic = 150 A. Nb hat ein kritisches Feld von 0,2 T und kann damit bei gleichem Radius etwa 1000 A tragen. Supraleiter 2. Art haben oberere kritische Felder Bc2 bis zu 40 T, und ko nnen so typisch mehrere 10 kA tragen.

#### 11-Bardeen-Cooper-Schrieffer-Theorie

Die Bardeen-Cooper-Schrieffer-Theorie (BCS-Theorie) ist die moderne Theorie der Su- praleitung.

Das zentrale Resultat der BCS-Theorie ist die Vorhersage einer Energielu cke im

### Supraleiter von einigen meV

12-Die Elektron-Phonon-Wechselwirkung U ist bei schlechten Leitern zudem besonders stark. Dies erkla rt, dass gute Leiter wie Cu nicht supraleitend werden.

#### Was ist BCS-Theorie?

Die Grundlage der BCS-Theorie war die experimentelle Beobachtung, dass die Supraleitung vieler Metalle eine relativ starke Abhängigkeit der Sprungtemperatur

## T\_C von der Masse M des untersuchten Metallisotops.

Dies legte nahe, dass ein Mechanismus der Supraleitung die Wechselwirkung mit den masseabhängigen, quantisierten Gitterschwingungen (deren Quanten Phononen genannt werden) sein müsse.

Dies kann man sich folgendermaßen vorstellen: Ein erstes Elektron verändert das Gitter (respektive eine Gitterschwingung) durch Energieabgabe derart, dass ein zweites Elektron (z. B. durch Veränderung seiner Bahn oder Aufnahme eines Phonons) einen gleich großen Energiegewinn erzielt. Dies ist nur möglich, falls die Gitterbausteine und die Elektronen sich langsam genug (daher nur unterhalb einer kritischen Stromdichte) bewegen.