内核模块

内核模块的编译

编写一个测试模块,只包含了最简单的模块加载和卸载

接下来通过makefile规则,使用make编译

```
TARGET = helloworld

KDIR = /usr/src/linux-headers-5.4.0-150-generic

PWD = $(shell pwd)

obj-m += $(TARGET).o

default:
    make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
```

在编译好后会生成.ko文件,这个文件就是要被加载的内核模块文件,是elf格式

接下来使用insmod helloworld.ko加载到内核中

如果需要移除模块, rmmod helloworld.ko即可

内核模块传参数

linux内核中,可以借助module_param函数完成参数传递

编译好之后,可以通过insmod传参

```
insmod ./simple.ko irq=44 devname=simpdev debug=1
```

```
[ 9320.513377] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 9406.889494] Bye!
[10895.101762] hello... irq=10 name=simpdev debug=0
[10915.558126] bye... irq=10 name=simpdev debug=0
[10939.182191] hello... irq=44 name=simpdev debug=1
mallang@ubuntu:~/study/module_para$
```

此时,模块中的参数就会变成我们传入的参数

同时也可以在不重新加载模块的情况下,更改模块的参数,在sys/module/模块名/parameters下有我们创建的所有参数名,我们可以在模块运行时,通过echo向参数重新写入

maliang@ubuntu:/sys/module/para/parameters\$ sudo sh -c 'echo "0" > /sys/module/p
ara/parameters/debug'

```
[11761.652023] hello... irq=44 name=simpdev debug=1
[11793.517418] bye... irq=44 name=si<u>m</u>pdev debug=0
```

内核模块符号导出

在内核模块中,a模块想让b模块使用自己的函数,就可以将自己的函数符号导出,让b使用,使用EXPORT_SYMBOL就可将符号导出

```
int add(int a,int b)
{
    return a+b;
}

EXPORT_SYMBOL(add);
```

当a模块的函数被b模块调用时,我们就可以说b模块依赖a模块,在两个模块同时被加载进内核时,a模块不可以被卸载,因为此时b模块还在依赖a模块,如果要卸载a模块就要先卸载b模块。

符号导出时建立在内核空间是所有进程共享一个内核空间上的。

字符设备驱动

字符设备驱动抽象

在LINUX中,内核将字符设备抽象成一个具体的数据结构(struct cdev),就是字符设备对象,这个对象记录了字符设备的设备号、内核对象,字符设备的open,read,write,close等(file_operations)。当我们要添加一个字符设备时,创建一个文件(设备节点)绑定对象的cdev。

```
<include/linux/cdev.h>
struct cdev {
  struct kobject kobj;
                                //内嵌的内核对象。
                                //该字符设备所在的内核模块的对象指针。
   struct module *owner;
   const struct file operations *ops;
                                //该结构描述了字符设备所能实现的方法,是极为关
键的一个结构体.
  struct list head list;
                                //用来将已经向内核注册的所有字符设备形成链表。
  dev t dev;
                                //字符设备的设备号,由主设备号和次设备号构成。
  unsigned int count;
                                //隶属于同一主设备号的次设备号的个数。
};
```

设备号

字符设备或者块设备都会有一个主设备号和此设备号,主设备号用来表示一个特定的的驱动程序,此设备号用来标识使用该驱动程序的其他设备。

在linux中,设备号用 dev_t 类型的变量进行标识,这是一个 32位 无符号整数,dev_t的高12位表示主设备号,低20位表示次设备号。

misc机制



在linux驱动中,驱动会被分为几类,例如input, tty等,当无法确定驱动是说明类型时,可以使用杂项设备-misc。misc设备的主设备号是10,不同的杂项设备通过次设备号区分

misc设备的结构体

```
struct miscdevice {
   int minor; //指定次设备号
   const char *name; //名字
   const struct file_operations *fops; //文件操作
   struct list_head list;
   struct device *parent;
   struct device *this_device;
   const struct attribute_group **groups;
   const char *nodename;
   umode_t mode;
};
```

在创建一个miscdevice结构体时,需要我们指定minor, name, fops这三个成员

```
static struct miscdevice misc_device = {
   .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
   .name = CHAR_NAME,
   .fops = &drv_fops,
};
```

fops就是文件的具体操作

```
static const struct file_operations drv_fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .open = drv_open,
    .release = drv_release,
    .read = drv_read,
    .write = drv_write
};
```

file_operations结构体:

read、write中:

```
copy_from_user(void *to, const void __user *from, unsigned long n)
copy_to_user(void __user *to, const void *from, unsigned long n)
```

在向内核中注册设备时只需要使用misc_register(&misc_device),将我们自己定义的misc_device 传入即可,在卸载设备时使用misc_deregister(&misc_device);

补充:

inode结构体

```
struct inode {
  . . . . . .
                          i rdev;
  dev t
  struct file_operations
                         *i_fop;
  . . . . . .
  union {
     struct pipe_inode_info *i_pipe; /* linux内核管道 */
     struct block_device *i_bdev; /* 如果这是块设备,则设置并使用 */
                          *i_cdev; /* 如果这是字符设备,则设置并使用 */
     struct cdev
     char
                          *i link;
                          i dir seq;
     unsigned
  };
} __randomize_layout;
```

10

kfifo

kfifo是内核里面的一个First In First Out数据结构,它采用环形循环队列的数据结构来实现;它提供一个无边界的字节流服务,最重要的一点是,它使用并行无锁编程技术,即当它用于只有一个入队线程和一个出队线程的场情时,两个线程可以并发操作,而不需要任何加锁行为,就可以保证kfifo的线程安全,在后面的io中我们是kfifo来写数据和读数据

无阻塞IO

无阻塞io,就是读数据时没有数据直接返回,不等待数据。在内核层里,我们可以先获取kfifo中是否有数据,如果没有数据返回-1,如果有数据就从kfifo中拷贝数据到用户层。

在写数据时从用户层向kfifo中写入,在读取时从kfifo中读出,在读出时,先判断一下kfifo里有没有数据,没有数据的话通过返回值告诉用户层没有数据

阻塞IO

阻塞IO通过wait_queue实现

wait_queue的定义和初始化

```
wait_queue_head_t wq;
DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(wq);
```

在读取时阻塞等待wait_event_interruptible(wq,data_flag);将当前线程放入wq中,如果被唤醒且data_flag为真时执行下面的操作

```
static ssize_t drv_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t
*ppos)
{
    int ret;
    unsigned int copied_count=0;
    int data_len = kfifo_len(&my_kfifo);
    if(data_len==0)
    {
        return -1;
    }
    wait_event_interruptible(wq,data_flag);
    data_flag=0;
    ret = kfifo_to_user(&my_kfifo, buf, count, &copied_count);
        if(ret != 0)
    {
            return -EIO;
            }
            printk("read success\r\n");
            return 0;
}
```

在写入时唤醒wake_up_interruptible(&wq),并置标志位为1

```
static ssize_t drv_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count,
loff_t *f_pos)
{
   int ret;
   unsigned int copied_count=0;
   ret = kfifo_from_user(&my_kfifo, buf, count, &copied_count);
      if(ret != 0)
   {
       return -EIO;
      }
   printk("write success\r\n");
   wake_up_interruptible(&wq);
   data_flag=1;
   return count;
}
```

多路复用poll

poll是实现多路复用IO的一种方法, poll的结构体是

fd是我们要监听的文件, event是我们要监听的事件, revents是内核中poll返回的事件。

在用户态:调用ret=poll(fds,1,5000); (poll的返回值:

返回值小于0. 表示出错。

返回值等于0,表示poll函数等待超时。

返回值大于0,表示poll由于监听的文件描述符就绪而返回。数值为就绪的文件数量)

当ret==1 并且revents为我们想要的事件时,就说明可以读取了

在内核层:

poll_wait等待wq被唤醒(wq仍然是被write唤醒的),被唤醒后返回状态,在用户态poll和drv_poll中间的一层,去判断返回值和预期的事件是否一致,根据这个再将最终的结果返回给用户层(poll的返回值)。

异步通知

前面几种的方式要么是尝试读取数据要么是阻塞等待数据到来,效率都不高。异步通知可以由写入者向读出者通知:我有数据了你来取。

驱动程序在有数据时,发送SIGIO信号给应用层,应用层收到信号后,执行信号处理函数,去收取数据。

应用层:

告诉内核层自己的pid和是否使能异步通知,并注册信号处理函数, f_flags 中有一个 FASYNC 位, 它被设置为 1 时表示使能异步通知功能。 当 f_flags 中的 FASYNC 位发生变化时, 驱动程序的 fasync 函数被调用

```
static void sig_func(int sig)
{
    char buffer[32];
    read(fd, buffer, 32);
    printf("%s\r\n", buffer

);
    signal(SIGIO, sig_func);
    fcntl(fd, F_SETOWN, getpid());
    int flags = fcntl(fd, F_GETFL);
    fcntl(fd, F_SETFL, flags | FASYNC);
```

内核层:

当改变了flag的fasync位时,内核层的fasync被调用,在这个函数中,主要是根据传进的参数(fd里包括了pid和fasync位)对data_fasy进行初始化

```
static int drv_fasync(int fd,struct file *file,int on)
{
    if(fasync_helper(fd,file,on,&data_fasync)>=0)
    {
        return 0;
    }
    else
    {
        return -EIO;
    }
}
```

当有数据时,发送信号给应用层

```
kill_fasync(&data_fasync, SIGIO, POLLIN);
```