
## IMD0030 – LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I

Aula 16 – Ponteiros Inteligentes.

(material baseado nas notas de aula do Prof. Silvio Sampaio e Prof. Ivan Ricarte -UNICAMP)




### Antes de Ponteiros Inteligentes, Informação útil

#### Deduzindo tipos com o uso de auto

- Em C++11 uma variável pode ser declarada como sendo "do tipo" auto
  - Isso diz ao compilador que o tipo da variável deverá ser deduzido de seus inicializadores (por isso devem ser inicializadas)
- Exemplos de uso:
  - int x; // a variável x é do tipo int declaração explícita (tipada)
  - o auto x = 10; // variável x é deduzida como sendo inteira, já que 10 é um inteiro

#### Uso comum do auto

```
using std::string;
using std::vector;
std::vector<std::string> nomes;
// Como é hoje
for(std::vector<string>::iterator i = nomes.begin(); i != nomes.end(); ++i)
// Muito mais fácil de ler.
for(auto i = nomes.begin(); i != nomes.end(); ++i)
```



# Agora retornamos ao início de Ponteiro Inteligentes

#### Alocação dinâmica de memória: Problemas comuns

- Memory Leak
  - Memória que é alocada não é devolvida (liberada)
- Buffer Overflow
  - Escrever fora da área alocada
- Memória não inicializada
  - Acesso a memória não inicializada
  - Pode induzir comportamentos "aleatórios"
- Double-free
  - A área de memória de um ponteiro é liberada mais do que uma vez
    - Origina crash na maioria das libcs

#### Ponteiros inteligentes em C++

In brief, smart pointers are C++ objects that simulate simple pointers by implementing operator-> and the unary operator\*. In addition to sporting pointer syntax and semantics, smart pointers often perform useful tasks—such as memory management or locking—under the covers, thus freeing the application from carefully managing the lifetime of pointed-to objects.

Andrei Alexandrescu, Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied. Addison-Wesley, 2001.

#### Uso de *smart pointers* para evitar *memory leak*

 Em C++ 11 é possível usar ponteiros inteligentes (smart pointers) para alocar memória dinamicamente sem ter que se preocupar com sua liberação após acabar o seu uso

```
void UsaPonteiroBruto()
   // Utiliza um ponteiro bruto -- não recomendado.
    Dado* umDado = new Dado();
   // Usa o umDado...
    // Não se esqueça de liberar da memoria!
    delete umDado;
void UseSmartPointer()
    // Declara como um ponteiro inteligente.
    unique ptr<Dado> umDado = new Dado();
    // Usa um Dado...
} // umDado é liberado da memória (removido) automaticamente.
```

### Estrutura mínima de um ponteiro inteligente

```
template <typename T>
               class PonteiroInteligente {
               public:
                    PonteiroInteligente (T* _ponteiro): ponteiro(_ponteiro);
                    ~PonteiroInteligente () {
                        delete ponteiro;
mais eficiente ao
                         std::cout << "Ponteiro liberado." << std::endl;</pre>
copiar objetos grandes
e permite operações
                       operator->() const { return ponteiro; };
como *T = <value>
                    T& operator*() const { return *ponteiro; };
               private:
                    T* ponteiro;
                                                  indica que o método é "read-only" e não pode modificar
                                                  membros não-estáticos da classe
```

#### Usando o PonteiroInteligente

#### Ponteiros Inteligentes no C++

- Recurso incorporado no C++11
- Classes parametrizadas (definidas na biblioteca **memory**) para ponteiros inteligentes:
  - unique\_ptr
  - shared\_ptr
  - o weak\_ptr
- Seleção da classe de ponteiro reflete a intenção do programador em seu uso
  - Ao contrário do que ocorre com ponteiro tradicional
- Tornam programação mais simples e código mais robusto

#### O ponteiro unique\_ptr


- Existe uma única referência para o objeto apontado
- Ponteiro não pode ser "copiado"
  - Não pode ser atribuído a outro ponteiro diretamente, armazenado em um container ou passado como argumento para uma função
- Posse do ponteiro pode ser transferida
  - Conteúdo é movido e área anterior passa a ser inválida
    - Mover é sempre mais eficiente que copiar
- Substitui auto\_ptr (é outro ponteiro inteligente)
- Para transferir a posse do ponteiro explicitamente, introduz função move()
- std::make\_unique() permite criar um ponteiro inteligente unique\_ptr (C++14)
  - "Don't write new"

#### Exemplo: unique\_ptr

```
#include <iostream>
#include <memory>
int main(int argc, char const *argv[])
    std::unique_ptr<int> ptr1(new int);
                                                    unique_ptr<int> ptr1 = make_unique<int>();
    std::unique_ptr<int> ptr2(nullptr);
    *ptr1 = 25;
    std::cout << (*ptr1) << std::endl;</pre>
    // ptr2 = ptr1; // Causaria erro!
    ptr2 = std::move(ptr1); // É preciso transferir a posse
    //std::cout << (*ptr1) << std::endl; // Causaria erro!</pre>
    std::cout << (*ptr2) << std::endl;
    return ∅;
```

#### O ponteiro shared\_ptr

- Ponteiro para um recurso que pode ser compartilhado
  - Com controle do número de referências
  - Somente quando última referência deixa de existir, o recurso é liberado
  - Ocupa o dobro de um ponteiro tradicional



#### Exemplo: shared\_ptr

```
1 #include <iostream>
 2 #include <memory>
 3 using namespace std;
 5 v class A {
 6 public:
        void show() { cout << "A::show()" << endl; }</pre>
 8 };
 9
10 int main()
11 , {
        shared_ptr<A> p1(new A);
12
        cout << p1.get() << endl;</pre>
13
        p1->show();
14
15
        shared_ptr<A> p2(p1);
16
        p2->show();
17
        cout << p1.get() << endl;___</pre>
18
        cout << p2.get() << endl;___</pre>
19
20
        cout << p1.use count() << endl.</pre>
21
        cout << p2.use count() << endl;</pre>
22
23
        p1.reset();
        cout << p1.get() << endl;</pre>
24
        cout << p2.use count() << endl;</pre>
25
        cout << p2.get() << endl;
26
27
28
        return 0;
29 }
```


```
0x625010
A::show()
A::show()
0x625010
0x625010
2
2
0
1
0x625010
```


```
1 // shared_ptr::get example
 2 #include <iostream>
 3 #include <memory>
5 int main () {
    int* p = new int (10);
    std::shared_ptr<int> a (p);
    if (a.get()==p)
10
       std::cout << "a and p point to the same location\n";</pre>
11
12
    // three ways of accessing the same address:
13
    std::cout << *a.get() << "\n";
    std::cout << *a << "\n";
14
15
    std::cout << *p << "\n";
16
17
    return 0:
18 }
19
```


cplusplus.org

#### Risco em compartilhar referências

- Referências cíclicas
  - Um objeto mantém referências circulares entre objetos
- Solução: uso do weak\_ptr
  - Ponteiro inteligente para uso em conjunto com shared\_ptr
  - Um weak\_ptr fornece acesso a um objeto que pertence a um ou mais instâncias de shared\_ptr, mas não participa de contagem de referência
  - Necessária em alguns casos para quebrar referências circulares entre instâncias shared\_ptr







Circular Reference

```
1 #include <iostream>
 2 #include <memory>
 3 int main()
 4 , {
 5
        // PROBLEM: ref will point to undefined data!
        int* ptr = new int(10);
        int* ref = ptr;
 7
 8
        delete ptr;
 9
10
        // SOLUTION: check expired() or lock() to determine if pointer is valid
11
        // empty definition
12
        std::shared_ptr<int> sptr;
13
14
        // takes ownership of pointer
15
        sptr.reset(new int);
16
        *sptr = 10;
17
18
        // get pointer to data without taking ownership
19
        std::weak_ptr<int> weak1 = sptr;
20
21
        // deletes managed object, acquires new pointer
22
        sptr.reset(new int);
23
        *sptr = 5;
24
25
        // get pointer to new data without taking ownership
26
        std::weak_ptr<int> weak2 = sptr;
27
28
        // weak1 is expired!
        if(auto tmp = weak1.lock())
29
30
            std::cout << "weak1 value is " << *tmp << '\n';
31
        else
32
            std::cout << "weak1 is expired\n";</pre>
33
34
        // weak2 points to new data (5)
35
        if(auto tmp = weak2.lock())
36
            std::cout << "weak2 value is " << *tmp << '\n';
37
        else
38
            std::cout << "weak2 is expired\n";
39
```

weak1 is expired weak2 value is 5

#### Prefira o std::make\_unique e std::make\_shared

- Dicas úteis:
  - Prefira usar o std::make\_unique e std::make\_shared como substituto ao uso direto do new
  - Recurso do C++14, o std::make\_unique constrói um std::unique\_ptr do ponteiro cru que o comando new produz
  - Recurso do C++11, o std::make\_shared constrói um std::shared\_ptr do ponteiro cru que o comando new produz

#### Exemplo: std::make\_unique

```
#include <iostream>
#include <memory>
int main(int argc, char const *argv[])
    std::unique_ptr<int> ptr1 = std::make_unique<int>(25);
    std::unique_ptr<int> ptr2(nullptr);
    std::cout << (*ptr1) << std::endl;
    // ptr2 = ptr1; // Causaria erro!
    ptr2 = std::move(ptr1); // É preciso transferir a posse
    //std::cout << (*ptr1) << std::endl; // Causaria erro!</pre>
    std::cout << (*ptr2) << std::endl;
    return ∅;
```

#### Exemplo: std::make\_shared

```
#include <iostream>
#include <memory>
void imprime(std::shared_ptr<int> valor) {
    std::cout << "Valor recebido: " << (*valor) << std::endl;</pre>
int main(int argc, char const *argv[])
    std::shared_ptr<int> ptr1 = std::make_shared<int>(33);
    imprime(ptr1);
    std::cout << (*ptr1) << std::endl;
    return ∅;
```

#### Novo paradigma: ponteiros inteligentes

- Quando usar ponteiros tradicionais em C++?
  - Praticamente NUNCA
- Quando usar os ponteiros inteligentes em C++?
  - Apenas quando a semântica de ponteiros for necessária
    - Quando um objeto precisa ser compartilhado
    - Quando é necessário fazer uma referência polimórfica (funções com mesmo nome, herança, funções virtuais, etc)
  - Para as demais situações, usar as classes da biblioteca padrão de C++ (STL)

