

现时一般工具书或教科书,多 将"抑木扶土"与"疏肝健脾"等 同起来,如《中医基础理论》(五 版统编教材,25页)谓"抑木扶土 法:是以疏肝健脾药治疗肝旺脾虚 的一种治法。又称疏肝健脾法……" 笔者认为此说欠妥,"抑木扶土" 和"疏肝健脾"属两种不同的治疗 方法,各有其不同的适应证,选方 用药亦各异, 不能等同视之, 混为 一法。

一、抑木扶土

抑木扶土, 是指通过平抑过旺 之肝木、扶助虚弱之脾土, 以治疗 肝旺冲逆脾胃虚弱证的方法, 适于 肝木乘土之证。本证之成因,多由 暴怒伤肝,肝气疏泄太过,气机横 侮或上逆, 升发有余, 其用亢强, 乘脾犯胃所致。另因脾土虚弱,不 耐肝木克制,亦可发病。症状多为 精神亢奋、急躁易怒、头目胀痛、 胸胁或少腹窜痛等。横逆犯胃,则 胃失和降、受纳腐熟功能障碍,而 胃脘攻撑作痛、嗳气泛酸、恶心呕 吐;犯牌,则运化升清功能失常,可 有眩晕、腹痛飧泄、肠鸣矢气等症。

抑木扶土有泄肝和胃、平肝益 胃、抑肝扶脾等治法,适于肝木亢

抑木扶土与疏肝健脾辨异

山东中医学院 王殿华 导师:迟华基 250014

主题词 中医治法 疏肝 健脾

盛乘袭弱土所致诸症的治疗。

- 1. 泄肝和胃法: 肝气(郁火) 犯胃,则胸胁胃脘攻窜作痛、痛势 较剧、嗳气呕逆、吞酸嘈杂、舌苔 薄黄、脉弦。治当泄肝和胃, 药用 黄连、栀子等, 方如左金丸。若郁 火为患、气郁病理明显者, 可合金 铃子散疏泄并图。
- 2. 平肝益胃法: 胃气虚弱, 肝木乘之, 而致胸脘痞硬、嗳气呕 逆、舌淡苔白、脉沉弦。治当平肝 益胃、降逆止呕, 药用代赭石、生 铁落、旋复花、党参等,方如旋复 代赭汤化栽。
- 3. 抑肝扶脾法: 肝强脾弱、 肝气犯脾,则肠鸣攻痛、腹痛即泻、 泻后痛减、矢气频作、舌淡苔薄白、 脉弦。治当抑肝扶脾,药用白芍、 白术、升麻等,痛泻要方为其对证

二、疏肝健脾

疏肝健脾, 是用疏理肝气和健 脾之药治疗肝郁脾虚的一种治法, 属木不疏土证治法之一。在生理上, 肝之正常疏泄, 有助于脾胃二脏的 **气机升降运动,以共同完成饮食物** 的消化与吸收, 称之"木疏土", 也叫"木克土"。在病理状态下, 肝木疏泄太过, 即克之有余, 可致 脾胃功能失常,是谓"木旺乘土"; 反之, 肝气郁结、疏泄不及, 失其 正常克制,亦影响脾胃的正常生理 功能,是谓"木不疏土"。其发病 多因情志不遂、郁怒伤肝、气机郁 滞、疏泄不及、升发乏力,而影响 脾土,导致脾胃气滞、功能低下。 临床可见精神抑郁、意志消沉、胸 胁胀满、脘腹痞闷、食少纳呆、大 便不调等。可因其具体症状对脾胃 的影响不同, 而有所侧重。

治疗木不疏土之证, 以疏木和 中为其要,疏肝健脾为常用治法之 一,另有疏肝和胃、疏肝运脾等法。

- 1.疏肝健脾法: 肝郁脾虚, 证见胁痛不舒、腹胀纳呆、神疲乏 力、大便溏泄、舌淡苔白、脉沉弦 或细弦。法当疏肝健脾,药用柴胡、 香附、党参、茯苓、白术等,用逍 遥散化裁治之。
- 2. 疏肝运脾法, 肝气郁滞、 脾胃失和、湿邪停滞,而致脘腹胀 闷不适、纳食不馨、嗳气泛恶、口 粘、苔腻等。治宜疏肝解郁、燥湿 运脾, 药用香附、木香、苍术、白 蔻仁之类,方选六郁汤(香附、川 芎、苍术、半夏、砂仁、甘草、栀 子)或柴芍六君子汤加减治之。

(作者简介: 刘树新,女,1939 年生,辽宁省沈阳市人。1965年毕 业于辽宁中医学院,长期从事中医 教学、医疗及科研工作,曾多次参加 全国高等中医院校统编教材、函授 教材及自考辅导资料的编写工作。 现任辽宁中医学院中医基础教研室 副主任、副教授。)

中医基础理论

3. 疏肝和胃法: 肝气郁结、胃气郁滞,则食欲不振、胃脘痞胀、频频嗳气、大便不畅、舌苔薄白、脉弦。治当疏肝解郁、理气和胃,药用柴胡、佛手、木香、陈皮等,柴胡疏肝散为其常用之方。

抑木扶土与疏肝健脾均属调理 肝脾(胃)、治疗肝脾失调病证的 治法,可统一曰"调理肝脾(胃) 法"。但是,前者适于肝木乘土之 证,后者用于木不疏土之证。二证 之成因,虽大多缘于精神刺激,但 肝木乘土是因于暴怒伤肝、怒而即 发、疏泄太过、肝气有余,木不疏 土则因于长期抑郁、情志不遂、疏 泄不及、肝气上逆,故同样影响脾土, 而机理有异。一为疏泄太过,气机 逆乱, 克之有余, 相乘为患; 一为 疏泄不及,气机郁滞,失其正常克 制,不疏所致。相乘者,可致脾胃 升降失职、脾失运化升清、胃失和 降受纳,故其病机特点为气有余而 逆乱乖戾、功能失常, 其脾胃症状 以痛、 泻、 呕为特点; 不疏者, 可致脾胃气滞气虚、脾运迟纯、胃 纳呆滞,故其病机特点为气郁结或 气虚而滞涩不畅、功能不足, 其脾 胃症状以脘腹胀闷不舒、纳呆食少 为常见。相乘者,因持强凌弱、直 接侵犯,故病势较急、证情且重; 不疏者,乃功能不及,故病势较缓、 病程较长。由此观之,肝木乘土与 木不疏土本非同证,故治当有别, 一应抑而治之,一需疏而和之。然 抑木扶土与疏肝健脾,皆各适其证, 任之一法难统二证,并二法为一法, 亦显然不妥。

就其治法本身之含义而言,抑 木扶土与疏肝健脾虽都属据五行相 克規律而定之法,但抑木扶土为抑 肝木之强而扶脾土之弱,使之恢复 肝木脾土协和之生理状态; 疏肝健 脾诸法则是以疏理肝气之郁以增肝 用,达健脾和胃以复脾运胃纳之常 为目的。虽然肝郁或为实证,脾胃 亦有湿阻、痰饮之邪,但从其用来 讲,均为扶其弱者。

抑木扶土与疏肝健脾之治均侧 重于肝,调肝以治脾胃。之所以要 抑木,是因为肝木过旺、疏泄太过、 气机逆乱、横侮中土,故治在"抑", 制约其气逆、横侮之病理。所选之 药,当以酸苦寒凉或重镇平肝之品, 苦泄其气,酸敛其性,重镇降逆, 可使肝气收敛, 逆乱之气折服。肝 气横侮中土以漏为主者,当酸而敛 之, 白芍为其首选; 肝阳素亢犯中 逆上明显者,需平而镇之,石决明、 代赭石可用; 气有余兼火者, 可苦 寒泻之,黄连、栀子必备。疏肝之 由, 乃因肝气郁结、疏泄不及、气 机不畅而失疏泄中焦之职,故治在 "疏",疏畅肝气之郁滞,恢复疏 泄中焦之常。所选之药, 当以辛香 走窜之品,如柴胡、香附、川芎、 橘叶等。若因肝气虚或肝血虚而致 肝郁不疏者,又当补气养血,以增 肝用而助疏泄。

另外,扶土之用有助于抑木,即所谓实牌防止肝传也;健脾和胃诸法有利于疏肝,运土所以疏木也。如痛泻要方治肝木乘土之泻,用白术健脾,以扶脾土之弱防乘之为患,有抑肝木之用;治肝郁脾虚之道患,,用白术、茯苓、甘草等健脾祛湿,使运化有权、气血化生有源,以生肝血、培土荣木,有开肝郁、利疏泄之能。

总之,抑木扶土与疏肝健脾, 不论从治法概念分析,还是从病理 机制或临床病证而言,都属于两种 不同的治疗方法,若混之为一,其理 悖谬,治之必殆,故二者不可不辨。

(作者简介:王殿华,男,36 岁,山东省聊城市人。1977年毕业 于山东省聊城卫校,现为山东中医 学院中医基础专业89级研究生。)