

KENMOE CARLOS

08/10/2025



Procédure : d'installation automatique avec MDT

1. Contexte du projet

Le serveur MDT est déjà installé et configuré.

Objectif :

- créer une image Windows personnalisée,
- intégrer les logiciels de comptabilité,
- déployer automatiquement les postes étudiants.

Logiciels utilisés :

- EBP
- Microsoft Office
- navigateur web
- lecteur PDF

2. Architecture utilisée

Serveur déjà présent

Le serveur contient :

- MDT
- WDS
- partage DeploymentShare

- PXE

3. Préparation du poste MASTER

Le poste master est le modèle de tous les futurs PC étudiants.

Étape 1 — Installer Windows proprement

Installer :

- Windows 10/11 Education

IMPORTANT :

- ne PAS joindre le domaine,
- utiliser un compte local.

Exemple : Compte local : MasterAdmin

Étape 2 — Installer les logiciels

Installer :

- EBP
- Microsoft Office
- Chrome/Firefox
- PDF Reader

Étape 3 — Configurer le poste

Configurer :

- menu démarrer,
- fond d'écran,
- raccourcis,
- paramètres régionaux,
- mises à jour Windows

Étape 4 — Nettoyage du poste

Supprimer :

- fichiers temporaires,
- comptes inutiles,
- historique.

Commande utile :

cleanmgr

4. Préparation SYSPREP

Pourquoi Sysprep ?

Sysprep :

- généralise Windows,
- supprime SID,
- prépare le clonage.

Sans Sysprep :

-  conflits machines
-  problèmes domaine
-  erreurs Windows

Étape 1 — Ouvrir Sysprep

Chemin :


- se prépare,
- supprimer les identifiants uniques,
- s'éteint automatiquement.


 **IMPORTANT :**

NE PLUS redémarrer Windows normalement après Sysprep.

C:\Windows\System32\Sysprep

Lancer : sysprep.exe







Task Sequence

Task Sequence

Computer Details
Locale and Time
Ready

Select a task sequence to execute on this computer.

- ☒ Windows 11
 - ☐ Déployer Windows 11 Pro 23H2
 - ☐ Capturer Windows 11

Back

Next



Task Sequence

Task Sequence


Computer Details
Locale and Time
Ready

Select a task sequence to execute on this computer.

- ☒ Windows 11
 - ☐ Déployer Windows 11 Pro 23H2
 - ☐ Capturer Windows 11

Back

Next



Étape 2 — Configurer Sysprep

Choisir :

Paramètre

Valeur

**System
Cleanup
Action**

Enter System
Out-of-Box Experience
(OOBE)

Generalize

OUI

**Shutdown
Options**

Shutdown

Puis :

- **cliquer sur OK.**

Résultat

Le PC :

Deployment Workbench

Information Center

Deployment Shares

MDT Deployment Share (W:\Deployments)

- > Applications
- ▼ Operating Systems
 - Windows 11
- > Out-of-Box Drivers
- > Packages
- > Task Sequences
- > Advanced Configuration
- > Monitoring

Name	Description	Platform
Windows 11 Pro in Windows 11 Pro 23H2 install.wim	Windows 11 Pro	x64

Import Operating System Wizard

OS Type

Choose the type of operating system to add.

- ☐ Full set of source files
The operating system being added consists of source files from a Windows DVD or USB installation media.
- ☒ Custom image file
Add a captured image (WIM file) that you wish to deploy.
- ☐ Windows Deployment Services images
Add the images available on a specific Windows Deployment Services server.

OS Type
Source
Image
Setup
WDS Server
Destination
Summary
Progress
Confirmation

Captures

Fichier Accueil Partage Affichage

← → ↕

Ce PC > WDS (W:) > DeploymentShare > Captures

Rechercher dans : Captures


Nom	Modifié le	Type	Taille
CAPTW11-01.wim	22/03/2024 10:20	Fichier WIM	331 776 Ko

Accès rapide

- Bureau
- Téléchargements
- Documents
- Images
- Boot
- sources
- Templates

Ce PC

- Lecteur de DVD (D:) C
- WDS (W:)
- Réseau



1. Configurer le BIOS/UEFI pour démarrer sur le réseau

Objectif

Permettre à la machine de démarrer via le réseau au



Capture Image

Task Sequence

Capture Image

Ready

Specify whether to capture an image.

- ☒ Capture an image of this reference computer.

Specify the UNC path where the image should be stored and the file name to use.

Location:

\\SRV-WDS\DeploymentShare\$\Captures X

File name:

CAPTW11-01.wim

- ☐ Sysprep this computer.

Initiate Sysprep for the operating system, but do not capture an image (useful when generating a VHD).

- ☐ Prepare to capture the machine.

Copy the needed Sysprep files to the proper location, but do nothing else.


- ☐ Do not capture an image of this computer.

This is a normal deployment, so an image does not need to be captured.

Back

Next

Cancel





Select Template

General Settings

Select Template

Select OS

Specify Product Key

OS Settings

Admin Password

Summary

Progress

Confirmation


The following task sequence templates are available. Select the one you would like to use as a starting point.

- Standard Client Task Sequence
- Sysprep and Capture
- Standard Client Task Sequence
- Standard Client Replace Task Sequence
- Standard Client Upgrade Task Sequence
- Custom Task Sequence
- Litetouch OEM Task Sequence
- Standard Server Task Sequence
- Standard Server Upgrade Task Sequence
- Post OS Installation Task Sequence
- Deploy to VHD Client Task Sequence
- Deploy to VHD Server Task Sequence

Previous

Next

Cancel



lieu du disque.

Actions

- Accéder au BIOS/UEFI (DEL, F2, ESC selon constructeur) ● Aller dans :
 - **Boot Options / Boot Order**
- Activer :
 - **Network Boot / PXE Boot**
- En UEFI :
 - Activer **IPv4 PXE**
- Mettre le boot réseau :
 - soit en priorité
 - soit accessible via menu boot (F12)

Ce qui se passe

La carte réseau utilise **PXE (Preboot Execution Environment)** pour :

- contacter un serveur DHCP
- récupérer les infos de boot réseau

2. Appuyer sur F12 lors du démarrage PXE

Objectif

Lancer manuellement le démarrage réseau.

Actions

- Au démarrage :

Press F12 for network boot

- Appuyer sur F12

Ce qui se passe

1. La machine envoie une requête DHCP :
 - Demande une IP
 - Demande un serveur de boot
2. Le serveur (souvent WDS + MDT) répond avec :
 - IP
 - serveur TFTP
 - fichier de boot (ex : [LiteTouchPE_x64.wim](#))

3. Sélection de la séquence MDT

Objectif

Choisir le scénario de déploiement.

Interface MDT (LiteTouch)

Tu arrives sur une interface graphique (WinPE) :

- Choix du **Deployment Share**
- Puis :
liste des **Task Sequences**

Exemple de séquences :

- Windows 10 Standard
- Windows 11 + logiciels
- Master entreprise

Ce qui se passe

- MDT charge un environnement **WinPE**
- Connexion au serveur MDT (via SMB)
- Chargement des scripts de déploiement

4. Cliquer sur système préparé au préalable → OK

Objectif

Choisir une image/configuration déjà prête.

Cas courant

Tu sélectionnes une tâche du type :

- “Poste standard entreprise”
- “Image master”

Cela inclut :

- OS Windows
- Drivers
- Applications
- Scripts (AD, antivirus, etc.)

Ce qui se passe

MDT exécute une **Task Sequence** composée de plusieurs étapes :

1. Partitionnement du disque
2. Formatage
3. Copie de l'image (WIM)
4. Injection des drivers
5. Installation des rôles/applications
6. Configuration système (nom PC, domaine...)

5. Chargement automatique de l'image MDT

Objectif

Installer Windows automatiquement.

Processus détaillé

1. Téléchargement de l'image via réseau
2. Application avec :
 - DISM ou ImageX
3. Redémarrage automatique
4. Phase OOBE automatisée

Ce qui se passe

- La machine passe de WinPE → Windows installé
- MDT continue les scripts en post-installation