目錄


作業系統:Overview	1
1. 電腦系統組織	1
2. 作業系統的角色	2
3. 不同角色對 OS 的觀點	2
4. 作業系統提供的服務(Operating-System Services)	3
5. 核心(kernel)	3
6. Polling(輪詢)	3
7. 中斷(Interrupts)	4
7.1 以 I/O system 來看 Interrupts(Chapter 12)	4
7.2 中斷向量表(Interrupt Vector Table)	5
8. 系統呼叫(System Calls)	6
9. Direct Memory Access(DMA)(由 Chapter12 補充的,可以在往後面放)	7
10. Multiprogramming & Multitasking	8
11. 電腦系統架構(Computer-System Architecture)	8
11.1 Symmetric Multiprocessing(SMP 對稱多處理)	8
11.2 Multicore Systems(多核心系統)	8
11.3 NUMA(非一致記憶體存取)	9
11.4 業集系統(Clustered Systems)	10
12. 開機流程(Bootstrap Process)	10
13. 雙模式(Dual-Mode)	11
14. 計時器(Timer)	12
15. Linker & Loader	12
16. I/O Systems Overview	13
16.1 記憶體對應 I/O(Memory-Manned I/O)	13

1. 電腦系統組織

現代電腦系統主要涵蓋一個或多個 CPU,多個裝置控制器(device controller),並透過系統匯流排(bus)連接彼此與記憶體(memory)。每個 controller 責一類裝置(如:磁碟、音訊、圖形),有些控制器可同時連接多個裝置(例如 USB hub)。

這些裝置控制器(device controller)內部會有緩衝區(local buffer)與特殊暫存器(registers),負責與其裝置間的資料搬移。 而作業系統為每個控制器提供驅動程式(device driver),讓 OS 能以一致的方式管理不同裝置。

Figure 1:典型的 PC 架構



2. 作業系統的角色

計算機系統可以粗略分為四個部分:

- 硬體(hardware): CPU、記憶體與 I/O 裝置,提供資源。
- 作業系統(operating system):協調硬體與應用程式的使用。
- 應用程式(application programs):如文字處理器、編譯器、網頁瀏覽器等。
- 使用者(user):最終使用者。

application programs
(compilers, web browsers, development kits, etc.)

operating system

computer hardware
(CPU, memory, I/O devices, etc.)

Figure 2:計算機系統的組成

3. 不同角色對 OS 的觀點

對一般使用者(User View)而言,作業系統就是操作電腦的介面,例如透過螢幕、鍵盤與滑鼠來執行應用程式。大多數使用者不會關心系統資源如何被共享或分配。因此,作業系統的設計重點在於提升使用便利性(ease of use),接著才考量效能(performance)與安全性(security),

對於系統觀點(System View),作業系統是最貼近硬體的程式管理並分配各種硬體資源,其角色可分為兩大部分:

- 1. 資源分配者(Resource Allocator): OS 管理並分配各種硬體資源,例如 CPU 時間、記憶體、儲存空間、I/O 裝置,目標是追求資源使用的效率(efficiency)與公平性(fairness)。
- 2. 控制程式(Control Program): OS 控制使用者程式的執行,防止錯誤行為與不當資源使用。尤其是對 I/O 裝置的直接操作,需特別加以管理與保護。

4. 作業系統提供的服務(Operating-System Services)

OS 的主要目的之一,是提供一個方便且高效的環境讓程式得以執行。OS 對「使用者」與「程式」都提供一組共通的基本服務。這些服務可以分為「幫助使用者與應用程式的服務」與「幫助系統自身運作效率的服務」:

服務名稱	說明
使用者介面 (User Interface)	提供 GUI(圖形介面)、CLI(命令列介面)、或觸控式介面,讓使用者與系統互動。
程式執行 (Program Execution)	載入程式到記憶體並執行它。若程式執行完成或錯誤終止,OS要能處理結束程
	序。
輸入/輸出操作 (I/O	管理所有 I/O 裝置。由於使用者無法直接操作硬體,因此 OS 必須提供中介方法
Operations)	來進行 I/O。
檔案系統操作 (File-System	提供建立、讀寫、搜尋、刪除檔案與資料夾的功能。也包含權限控管(誰可以存取
Manipulation)	哪個檔案)。
程式間通訊 (Communications)	同一台機器裡讓不同程序之間能夠溝通,可透過「共享記憶體」或「訊息傳遞
	(message passing)」來完成。
錯誤偵測 (Error Detection)	作業系統要能持續監控錯誤,包括硬體錯誤(如記憶體或網路)、I/O 錯誤(如印表
	機沒紙)、或程式錯誤(如存取非法記憶體)。有時必須終止程式,有時可回傳錯誤
	代碼讓程式自行處理。

Table 1:幫助使用者與應用程式的服務

Table 2:幫助系統自身運作效率的服務

服務名稱	說明
資源分配 (Resource Allocation)	當多個程序同時執行,系統要分配 CPU、記憶體、磁碟等資源。使用排程演算法
	(如 CPU scheduling)與資源管理方法。
使用記錄與帳務 (Accounting)	系統紀錄每個程式使用了多少資源,例如 CPU 時間、記憶體、磁碟空間等,用
	來做帳務分析或統計。
保護與安全 (Protection and	確保不同程序間無法任意干擾彼此,也防止非法使用者入侵系統。包括帳號密碼
Security)	登入、權限控制、防火牆等。

5. 核心(kernel)

核心(kernel)是作業系統中永遠在運行的程式,可以分為:

- 系統程式(system programs):輔助作業系統,但不一定屬於核心。
- 應用程式(application programs):用戶運行的程式,不參與作業系統運作。

6. Polling (輪詢)

Polling 是一種由 CPU 主動查詢裝置狀態的資料傳輸方式。Polling 是主機透過不斷詢問裝置是否準備好來進行資料傳輸的流程。步驟如下:

Table 3: Polling 簡易步驟

主機輪詢 busy bit (狀態暫存器),直到裝置準備好。

寫入資料 到 Data-out。

設定 command-ready。

裝置控制器接收命令 → 執行 → 清除 busy

7. 中斷(Interrupts)

了解完 Polling,就可以來看看 Interrupt,中斷(Interrupt)是 CPU 與外部裝置之間通訊的重要機制,可讓系統即時回應硬體事件,而非不斷輪詢(polling)浪費效能。基本流程如下:

- 1. CPU 執行使用者程式
- 2. 裝置控制器完成任務後發出中斷訊號(interrupt signal)
- 3. CPU 接收到中斷後,暫停目前執行的程式,並根據中斷向量表(Interrupt Vector Table)跳到對應的中斷服務程式 (ISR)
- 4. ISR(Interrupt Service Routine) 處理完事件後,還原先前 CPU 狀態,繼續執行原本的程式

7.1 以 I/O system 來看 Interrupts(Chapter 12)

那如果以 1.1 I/O system 來看 Interrupts(Chapter 12):

- 1. CPU 啟動 I/O
- 2. 裝置完成後產生 中斷信號 (interrupt request)
- 3. CPU 儲存狀態 → 跳轉至中斷處理程序 (ISR)
- 4. 處理完後返回原本任務




Figure 3: Interrupt-driven I/O cycle

7.2 中斷向量表(Interrupt Vector Table)

就是存放 ISR 的地方 (是一個指標陣列),讓 CPU 能根據中斷編號快速跳轉處理。中斷類型可以分為:

- Non-maskable:不可屏蔽中斷,無法被忽略,例如硬體錯誤
- Maskable:可屏蔽中斷,可由軟體設定是否暫時忽略

而當多個裝置共用同一條中斷線時,便可以使用中斷連鎖機制(Interrupt Chaining),即一個 ISR 執行後,主動查詢其 他可能發出中斷的裝置,依序處理。




Figure 4:中斷處理的基本流程圖(Interrupt Handling Flow)

8. 系統呼叫 (System Calls)

事件大多透過中斷(interrupt)來通知 OS。其中 Interrupt 可以分為:

- 硬體中斷:例如滑鼠移動、磁碟完成。
- 陷阱(Trap)/ Exception:例如:除以零錯誤、記憶體違規存取)

同時,又有另一種「軟體中斷」: System call(系統呼叫),是用來請求 OS 幫忙執行特權任務(例如存檔)。

開發者寫程式通常使用的是 API (Application Programming Interface),例如 read()。而這其實是「包裝好」的 system call,由作業系統提供的函式庫(如 Linux 的 libc)實作。優點為跨平台、簡單好寫,不用煩惱細節。




Figure 5:呼叫 read 時的 System Calls 邏輯

Table 4: System Calls 種類

分類	常見功能	範例 system call
Process Control	建立、終止程序、等待、記憶體分配等	fork(), exec(), exit()
File Management	建立、開啟、讀寫、關閉檔案	open(), read(), write()
Device Management	請求/釋放裝置、讀寫、移動資料	ioctl(), read(), write()
Information	時間、日期、系統資訊、屬性查詢與設定	gettimeofday(), getpid()
Communication	進程之間的訊息交換(Message/Shared memory)	pipe(), shm_open()
Protection	設定/查詢權限、限制資源使用	chmod(), umask()

對於 System Call 的參數傳遞形式,如果是少量參數就直接用佔存器;如果參數較多,就使用 stack(推入資料)或記憶體區塊(把所有參數放進記憶體,然後只傳這個位置)。

備住:Linux 結合以上兩種:少的用暫存器,多的就用 block。

Table 5: 系統呼叫(System Call)vs. 中斷(Interrupt)

特徴	系統呼叫(System Call)	中斷(Interrupt)
----	-------------------	---------------

誰觸發	程式主動請求	硬體或裝置主動發出
時機	程式需要作業系統幫忙時	例如鍵盤輸入、網路封包到達時
控制權轉移	使用者程式請求進入核心	當前執行單元被「打斷」進入核心
是否可預期	可預期	多半不可預期
範例	read(), write(), open()	鍵盤輸入中斷、計時器中斷

9. Direct Memory Access(DMA)(由 Chapter 12 補充的,可以在往後面放)

在傳統的 I/O 模型中,資料傳輸是由 CPU 控制的:

- 1. CPU 從裝置讀取一筆資料
- 2. 再將資料寫入主記憶體
- 3. 每筆資料都要經過 CPU 操作(造成 overhead)

這樣這種方式在處理大量資料(如硬碟檔案、音訊串流)時效率低落。CPU 資源被浪費在搬運資料上,而無法專注處理其他運算任務。而 Direct Memory Access(DMA) 是一種由硬體控制器(稱為 DMA 控制器)所主導的資料傳輸機制。它允許 I/O 裝置(如硬碟、音效卡、網卡)直接與主記憶體(RAM)進行資料傳輸,跳過中央處理器(CPU)的介入,以節省 CPU 資源並提高效能。主機只需要事先提供這三個資訊:

- 來源/目的的記憶體位址
- 資料長度(要傳多少)
- 指令區塊 (Command Block): 用來描述任務的控制結構

DMA 步驟大致如下:

- 1. CPU 發出命令給驅動程式 (device driver) (假設要從 Drive 2 傳送資料到記憶體中的 x 位址)
- 驅動程式 (device driver) 會把指令更詳細的告訴磁碟控制器 (drive controller) (要傳送 c bytes 的資料到記憶 體位址 x)
- 3. DMA 控制器進行傳輸
 - I. 將磁碟資料逐步傳送到記憶體的位址 x,
 - II. 每傳一筆就更新記憶體位址 (x++),
 - III. 並將剩餘資料量 (c) 遞減,直到 c=0。
- 4. 資料傳完後,DMA 發中斷通知 CPU,這時 CPU 才再次介入做後續處理。




Figure 6: Steps in a DMA transfer.

10. Multiprogramming & Multitasking

- Multiprogramming:多個程式在記憶體, CPU 一次執行一個, 等待時切換
- Multitasking: Multiprogramming + 快速切換

11. 電腦系統架構(Computer-System Architecture)

現代電腦系統可能只用一個處理器,也可能有上百個處理器,設計和操作系統的支援方式會有所不同。早期電腦大多屬於單處理器系統(Single-Processor Systems),一個 CPU 核心(core) 執行所有指令與處理所有任務。而現代,多處理器系統(Multiprocessor Systems)則成為現代標準配置。多處理器系統(Multiprocessor Systems)可以進一步細分:

11.1 Symmetric Multiprocessing(SMP 對稱多處理)

所有 CPU 共用主記憶體與系統匯流排。每個 CPU 都是平等的,可以處理作業系統和應用程式。優點是 運行效率高,N 顆核心最多可同時跑 N 個程序。而缺點是當 CPU 太多時,彼此會爭搶匯流排,導致效能下降。

11.2 Multicore Systems(多核心系統)

一顆實體晶片上面有多個核心(cores),每個核心有自己的暫存器與 L1 cache,並共享 L2 cache。核心之間溝通快、耗能低,是現今最常見架構(如手機、筆電)。

11.3 NUMA(非一致記憶體存取)

每個 CPU 有自己的本地記憶體,彼此透過系統互連線互通資料,共享記憶體空間。適合大量 CPU 的擴充 (scalability) (多用於伺服器)。若 CPU0 存取 CPU3 的記憶體,會比較慢(有延遲 latency)→ 需做「CPU 排程」與「記憶體分配」優化來避免延遲




Figure 7:對稱式多處理架構(Symmetric Multiprocessing, SMP)

Figure 1.8 Symmetric multiprocessing architecture.





Figure 8:雙核心設計:兩個核心位於同一顆晶片上

Figure 9: NUMA(非一致性記憶體存取)多處理架構




11.4 叢集系統(Clustered Systems)

多台電腦(節點)組成一個群組,透過網路互連(如 LAN 或 InfiniBand)。每台電腦是完整的系統,可有多核心。

Table 6: Clustered Systems 的功能






12. 開機流程(Bootstrap Process)

電腦開機時,會執行 bootstrap program(啟動程式), bootstrap program 會儲存在 firmware(如 ROM),負責初始化 CPU、記憶體與裝置控制器,然後載入作業系統核心(kernel)。Kernel 開始執行後,會載入系統程式(稱為 daemon, 10

常駐程式),例如 Linux 中第一個系統程式是 systemd。系統完成開機後,就等待「事件」(例如:鍵盤輸入、網路請求)。

Figure 11: 開機流程



13. 雙模式(Dual-Mode)

目的是避免惡意或錯誤程式傷害系統, Dual-Mode 可以分為:

- User mode(使用者模式):執行使用者程式,受限、無法執行危險指令
- Kernel mode(核心模式):執行作業系統程式,有最高權限,可直接操控硬體

user process

user process executing calls system call return from system call (mode bit = 1)

kernel return from system call return from system call (mode bit = 1)

kernel mode bit = 0 kernel mode (mode bit = 0)

Figure 12: user mode 與 Kernel mode 的交互形式

Figure 13:電腦開機到進入使用者模式

14. 計時器(Timer)

定時中斷,強迫程式交出 CPU 控制權,目的是避免程式無限迴圈或長時間佔用 CPU

15. Linker & Loader

當你寫好一支程式,例如 main.c,你不能直接執行它。它必須經過以下流程:

main.c

Compiler:產生「物件檔」

main.o

Linker:合併多個物件檔 & 函式庫,生成「可執行檔」

静態連結:把函式庫直接寫進執行檔中

動態連結:只留下「之後再載入」的資訊,等真正要跑時再載入(像 Windows 的 .dll)

Loader 載入器:把程式載入記憶體,準備執行

呼叫 fork():建立一個新行程

呼叫 exec():載入 main 進記憶體並執行

Figure 14:從原始碼到可執行檔的載入與執行流程

16. I/O Systems Overview

作業系統為什麼要管理 I/O 裝置?I/O 裝置是計算機系統中不可或缺的一環,像是鍵盤、滑鼠(人機互動),硬碟、SSD(資料儲存),印表機、顯示器(輸出)。每個 I/O 裝置的速度與操作方式都不同,這對作業系統是個挑戰。而當前 IO 技術發展逐漸往以下兩種趨勢:(彼此衝突)

- 標準化 (Standardization): 軟體與硬體的 I/O 介面越來越標準化,讓新一代裝置可以無縫整合進現有系統。
- 多樣化 (Diversification): I/O 裝置的種類越來越多 (如 VR 控制器、掃描槍、機器手臂等),這讓整合變得更困難。

裝置透過 Port/BUS 傳送「電壓訊號」與系統互動,定義嚴格協定與傳輸時序。

Table 7: 硬體介面與連線方式

名稱	說明
Port (埠口)	裝置連接點,如 USB 埠、Serial Port(串列埠)
Bus (匯流排)	多裝置共用的傳輸線(如 PCIe、USB、SATA)
Daisy Chain	鍊狀連接裝置(常見於 SCSI)
PHY (Physical Layer)	OSI 七層中的實體層,常用於資料中心術語

monitor processor cache graphics bridge/memory memory PCIe bus expansion bus SAS controller keyboard interface expansion bus (disk) (disk) (disk) disk USB USB port port

Figure 15: A typical PC bus structure

16.1 記憶體對應 I/O(Memory-Mapped I/O)

那在我們之後會談到,我在記憶操作值這一塊,OS 並不是直接操作,而是會區分為「邏輯地址」與「實體地址」。 Memory-Mapped I/O 是一種 I/O 設計方法,將設備控制器的暫存器映射(map)到 CPU 可存取的實體記憶體空間中。這同時也表示:

- I/O 裝置的暫存器(例如:status、command、data)會佔用記憶體中的某些位址。
- CPU 可使用一般的資料存取指令 (例如 mov、ld、st) 直接對這些裝置暫存器讀寫,而不需要特殊的 I/O 指令 (如下圖所示)。

Figure 16: Device I/O port locations on PCs (partial)

I/O address range (hexadecimal)	device
000-00F	DMA controller
020–021	interrupt controller
040–043	timer
200–20F	game controller
2F8–2FF	serial port (secondary)
320–32F	hard-disk controller
378–37F	parallel port
3D0-3DF	graphics controller
3F0-3F7	diskette-drive controller
3F8–3FF	serial port (primary)