
Задание выполнил: студент группы 2345 Романенко Кирилл



- 1. Собрать схему из трёх серверов. Два сервера должны иметь как минимум 3 сетевых адаптера. Один сервер должен иметь 2 сетевых адаптера.
- 2. Первый интерфейс на каждой виртуальной машине имеет режим подключения bridge (сетевой мост) или nat для предоставления доступа в интернет и по ssh из родительской операционной системы. В этом примере используется bridge, так как есть роутер провайдера, который раздает IP-адреса.
- 3. Все последующие интерфейсы между серверами организуют отдельные изолированные сегменты. Режим подключения LAN Segment. Делается это, чтобы изолировать коммуникацию между сетевыми адаптерами устройств


Установил CentOS 7 в minimal конфигурации на три виртуальные машины в Virtual Box. Назвал их Server1, Server2 и Server3, в соответствии со схемой задания.


Настройки сети в VirtualBox для Server1 и Server2 совпадают – 3 сетевых адаптера (один Nat и две внутренних сети)

Настройки сети для Server3 содержат 2 сетевых адаптера (один Nat и одна внутренняя сеть)


Проброс портов на всех трёх машинах по одинаковым портам 10022 и 22

Скрины ниже






4. Настроить любой из интерфейсов между server1 и server2. Назначить на него адреса из подсети 192.168.12.0/24. Второй интерфейс между ними остается отключенным и в этом задании не участвует.



```
[root@server1 kdromanenko]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    ink/loopback 00:00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.8.1/8 scope host lo
        valid_Ift forever preferred_Ift forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_Ift forever preferred_Ift forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
000
    link/ether 08:00:27:17:88:c8 brd ff:ff:ff:fff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute dynamic enp0s3
        valid_Ift 84816sec preferred_Ift 84816sec
    inet6 fe80::c5f3:cc03:8705:d0ca/64 scope link noprefixroute
        valid_Ift forever preferred_Ift forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
000
        link/ether 08:00:27:a5:22:b1 brd ff:ff:ff:ff
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
000
        link/ether 08:00:27:a5:22:b1 brd ff:ff:ff:ff:ff
firef6 fe00::a97d:dba7:6360:82d9/64 scope link noprefixroute
        valid_Ift forever preferred_Ift forever
```

Установил редактор vim yum install vim

Настроил интерфейс enp0s8 vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8



DEVICE=emp0s8 IPADDR=192.168.12.1 PREFIX=24 ONBOOT=yes

Перезагрузил enp0s8

```
[root@server1 kdromanenko]# ifdown enp@s8
Выполнено: устройство «enp0s8» отключено.
[root@server1 kdromanenko]# ifup enp@s8
Соединение успешно активировано (адрес действующего D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveCo
nection/39)
[root@server1 kdromanenko]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
ааа
    link/ether 08:00:27:17:88:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute dynamic enp0s3
       valid_lft 82103sec preferred_lft 82103sec
    inet6 fe80::c5f3:cc03:8705:d0ca/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
ааа
    link/ether 08:00:27:a5:22:b1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.12.1/24 brd 192.168.12.255 scope global noprefixroute enp0s8 \,
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fea5:22b1/64 scope link
       \verb|valid_lft| for ever | preferred_lft| for ever |
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
    link/ether 08:00:27:8f:90:b7 brd ff:ff:ff:ff:ff
SERVER 2
sudo su
Переименовал машину в server2
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-1160.71.1.el7.x86_64 on an x86_64
r2 login: kdromanenko
Last login: Thu Aug 18 13:35:21 on tty1
[kdromanenko@r2 ~1$ sudo su
[root@r2 kdromanenko]# hostnamectl set-hostname server2
[root@r2 kdromanenko]# bash
[root@server2 kdromanenko]#
Ввёл команду ір а
[root@server2 kdromanenko]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
    link/ether 08:00:27:17:88:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute dynamic enp0s3
       valid_lft 82588sec preferred_lft 82588sec
    inet6 fe80::c5f3:cc03:8705:d0ca/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
    link/ether 08:00:27:50:ef:fa brd ff:ff:ff:ff:ff
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
000
    link/ether 08:00:27:04:93:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff
Установил редактор vim
```

yum install vim

Настроил интерфейс enp0s8 vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8

DEVICE=enp0s8 ONBOOT=yes IPADDR=192.168.12.2 PREFIX=24

Перезагрузил enp0s8

```
[root@server2 kdromanenko]# ifdown enp@s8
Выполнено: устройство «enp0s8» отключено.
[root@server2 kdromanenko]# ifup enp@s8
Соединение успешно активировано (адрес действующего D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveCo
nection/41)
[root@server2 kdromanenko]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
     link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
     inet 127.0.0.1/8 scope host lo
     valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
000
     link/ether 08:00:27:17:88:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute dynamic enp0s3
     valid_lft 81994sec preferred_lft 81994sec inet6 fe80::c5f3:cc03:8705:d0ca/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
     link/ether 08:00:27:50:ef:fa brd ff:ff:ff:ff:ff
     inet 192.168.12.2/24 brd 192.168.12.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
800
     link/ether 08:00:27:04:93:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff
     inet6 fe80::744a:5343:a6a5:103a/64 scope link noprefixroute
        valid lft forever preferred lft forever
```

Проверил связь машин

```
server1 – server2
```

```
[root@server1 kdromanenko]# ping 192.168.12.2

PING 192.168.12.2 (192.168.12.2) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.12.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.895 ms

64 bytes from 192.168.12.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.513 ms

64 bytes from 192.168.12.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.607 ms

^C
--- 192.168.12.2 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.513/0.671/0.895/0.165 ms

[root@server1 kdromanenko]#
```

server2 - server1

5. Настроить подсеть между server2 и server3 с адресами из подсети 192.168.23.0/24.

```
SERVER 2
Настроил интерфейс enp0s9
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s9
DEVICE=enp0s9
IPADDR=192.168.23.2
PREFIX=24
ONBOOT=yes
Перезагрузил enp0s9
[root@server2 kdromanenko]# ifdown enp0s9
Выполнено: устройство «enp0s9» отключено.
[root@server2 kdromanenko]# ifup enp@s9
Соединение успешно активировано (адрес действующего D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveCo
nection/49)
[root@server2 kdromanenko]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
     inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
     link/ether 08:00:27:17:88:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute dynamic enp0s3 valid_lft 81307sec preferred_lft 81307sec
     inet6 fe80::c5f3:cc03:8705:d0ca/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
     link/ether 08:00:27:50:ef:fa brd ff:ff:ff:ff:ff
     inet 192.168.12.2/24 brd 192.168.12.255 scope global noprefixroute enp0s8
    valid_Ift forever preferred_Ift forever inet6 fe80::a00:27ff:fe50:effa/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
    link/ether 08:00:27:04:93:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.23.2/24 brd 192.168.23.255 scope global noprefixroute enp0s9
    valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::a00:27ff:fe04:93c6/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

SERVER 3

```
sudo su
Переименовал интерфейс server3
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-1160.71.1.el7.x86_64 on an x86_64
r3 login: kdromanenko
Last login: Thu Aug 18 13:38:01 on tty1
[kdromanenko@r3 ~1$ hostnamect1 set-hostname server3
 === AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.hostname1.set-static-hostname ===
Чтобы настроить статическое имя компьютера, а также его «красивое» имя, нес
ацию.
Authenticating as: kdromanenko
==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
[kdromanenko@r3 ~1$ sudo su
[root@server3 kdromanenko]# hostnamectl set-hostname server3
[root@server3 kdromanenko]# bash
bash
[root@server3 kdromanenko]#
Ввёл команду ір а
[root@server3 kdromanenko]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
    link/ether 08:00:27:17:88:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute dynamic enp0s3
       valid_lft 84737sec preferred_lft 84737sec
    inet6 fe80::c5f3:cc03:8705:d0ca/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
    link/ether 08:00:27:f6:89:55 brd ff:ff:ff:ff:ff
```

Установил редактор vim yum install vim

Hастроил интерфейс enp0s8 vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8

DEVICE=enp0s8 ONBOOT=yes IPADDR=192.168.23.3 PREFIX=24_

```
Перезагрузил enp0s8
[root@server3 kdromanenko]# ifdown enp@s8
Выполнено: устройство «enp0s8» отключено.
[root@server3 kdromanenko]# ifup enp@s8
Соединение успешно активировано (адрес действующего D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveCo
[root@server3 kdromanenko]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
    link/ether 08:00:27:17:88:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute dynamic enp0s3
      valid_lft 83022sec preferred_lft 83022sec
    inet6 fe80::c5f3:cc03:8705:d0ca/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
000
    link/ether 08:00:27:f6:89:55 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.23.3/24 brd 192.168.23.255 scope global noprefixroute emp0s8
    valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::a00:27ff:fef6:8955/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
Проверил связь машин
server2 - server3
[root@server2 kdromanenko]# ping 192.168.23.3
PING 192.168.23.3 (192.168.23.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.23.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.930 ms
64 bytes from 192.168.23.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.05 ms
 C.
 --- 192.168.23.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.930/0.993/1.056/0.063 ms
[root@server2 kdromanenko]#
server3 – server2
[root@server3 kdromanenko]# ping 192.168.23.2
PING 192.168.23.2 (192.168.23.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.23.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.521 ms
64 bytes from 192.168.23.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.03 ms
 C,
 -- 192.168.23.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.521/0.780/1.039/0.259 ms
[root@server3 kdromanenko]#
```

6. На каждом из серверов <u>поднять dummy0-интерфейс</u> (<u>https://ixnfo.com/sozdanie-dummy-interfeysov-v-linux.html</u> и <u>https://www.cloud-native-everything.com/bridge-your-dummy-interface-in-centos7/</u>) и назначить на него ip-адрес 1.1.1.1/32, 2.2.2.2/32, 3.3.3/32 соответственно.

SERVER 1

Создал dummy

```
ip link add dummy0 type dummy
Присвоил ір
ip addr add 1.1.1.1/32 dev dummy0
Включил dummy
ip link set up dev dummy0
 👺 Server1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox
 Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
          valid_lft forever preferred_lft forever
      inet6 ::1/128 scope host
          valid_lft forever preferred_lft forever
 2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
      link/ether 08:00:27:17:88:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff
      inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute dynamic enp0s3 valid_lft 76782sec preferred_lft 76782sec inet6 fe80::c5f3:cc03:8705:d0ca/64 scope link noprefixroute
 valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen :
      link/ether 08:00:27:a5:22:b1 brd ff:ff:ff:ff:ff
      inet 192.168.12.1/24 brd 192.168.12.255 scope global noprefixroute enp0s8
          valid_lft forever preferred_lft forever
      inet6 fe80::a00:27ff:fea5:22b1/64 scope link
 valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
 999
      link/ether 08:00:27:8f:90:b7 brd ff:ff:ff:ff:ff
      inet6 fe80::a97d:dba7:6360:82d9/64 scope link noprefixroute
         valid_lft forever preferred_lft forever
5: dummy0: <BROADCAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000 link/ether 52:89:c5:a9:4a:3f brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 1.1.1.1/32 scope global dummy0
valid_lft forever preferred_lft forever [root@server] kdromanenkol# ip link set up dev dummy@ [root@server] kdromanenkol# ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.073 ms
  --- 1.1.1.1 ping statistics --
 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.038/0.056/0.073/0.016 ms
 [root@server1 kdromanenko]#
Настроил автоматическое поднятие модуля при запуске машины
vim /etc/modules
dummy
Настроил dummy0
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-dummy0
```

```
DEVICE=dummy

NAME=dummy0

DEVICE=dummy0

NACADDR=00:22:22:ff:ff

ONBOOT=yes

IPADDR=1.1.1.1

PREFIX=32

NETMASK=255.255.255.255

TYPE=Ethernet

NM_CONTROLLED=no
```

Перезагрузил dummy

ifdown dummy0

```
[root@server1 kdromanenko]# ifup dummy@
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
000
     link/ether 08:00:27:17:88:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute dynamic enp0s3
        valid_lft 73031sec preferred_lft 73031sec
     inet6 fe80::c5f3:cc03:8705:d0ca/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
000
     link/ether 08:00:27:a5:22:b1 brd ff:ff:ff:ff:ff
     inet 192.168.12.1/24 brd 192.168.12.255 scope global noprefixroute emp0s8
     valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::a00:27ff:fea5:22b1/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
000
link/ether 08:00:27:8f:90:b7 brd ff:ff:ff:ff:ff
5: dummy0: <BROADCAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 10
     link/ether 52:89:c5:a9:4a:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 1.1.1.1/32 brd 1.1.1.1 scope global dummy0
         valid_lft forever preferred_lft forever
```

SERVER 2

Создал dummy ip link add dummy0 type dummy

Присвоил ip ip addr add 2.2.2.2/32 dev dummy0

Включил dummy ip link set up dev dummy0

```
Iroot@server2 kdromanenkol# ip link add dummy0 type dummy
RTNETLINK answers: File exists
Iroot@server2 kdromanenkol# ip addr add 2.2.2.2/32 dev dummy0
Iroot@server2 kdromanenkol# ip link add dummy0 type dummy
RTNETLINK answers: File exists
Iroot@server2 kdromanenkol# ip addr add 2.2.2.2/32 dev dummy0
RTNETLINK answers: File exists
Iroot@server2 kdromanenkol# ip link set up dev dummy0

5: dummy0: <BROADCAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 10

6: link/ether 0e:7c:86:76:8f:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 2.2.2.2/32 scope global dummy0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::c7:86ff:fe76:8fe7/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
Iroot@server2 kdromanenkol#

Настроил автоматическое поднятие модуля при запуске машины
vim /etc/modules

dummy
```

Hастроил dummy0 vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-dummy0

NAME=dummy0 DEVICE=dummy0 ONBOOT=yes IPADDR=2.2.2.2 PREFIX=32 NETMASK=255.255.255.255 MACADDR=00:22:22:ff:ff:ff TYPE=Ethernet NM_CONTROLLED=no

Перезагрузил dummy

ifdown dummy0

```
[root@server2 kdromanenko]# ifup dummy@
[root@server2 kdromanenko]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>^mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
    link/ether 08:00:27:17:88:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute dynamic enp0s3
    valid_lft 72816sec preferred_lft 72816sec
inet6 fe80::c5f3:cc03:8705:d0ca/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
000
    link/ether 08:00:27:50:ef:fa brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.12.2/24 brd 192.168.12.255 scope global noprefixroute emp0s8
    valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::a00:27ff:fe50:effa/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
000
    link/ether 08:00:27:04:93:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.23.2/24 brd 192.168.23.255 scope global noprefixroute enp0s9
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe04:93c6/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
5: dummy0: <BROADCAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 101
    link/ether 00:22:22:ff:ff brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 2.2.2.2/32 brd 2.2.2.2 scope global dummy0
       valid_lft forever preferred_lft forever
SERVER 3
Создал dummy
ip link add dummy0 type dummy
Присвоил ір
ip addr add 3.3.3.3/32 dev dummy0
Включил dummy
ip link set up dev dummy0
[root@server3 kdromanenko]# ip link add dummy0 type dummy
RTNETLINK answers: File exists
[root@server3 kdromanenko]# ip addr add 3.3.3.3/32 dev dummy0
[root@server3 kdromanenko]# ip link set up dev dummy0
4: dummy0: <BROADCAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 10
    link/ether ca:af:d9:2d:ce:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 3.3.3.3/32 scope global dummy0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::c8af:d9ff:fe2d:ce22/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
Настроил автоматическое поднятие модуля при запуске машины
vim /etc/modules
dummy
```

```
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-dummy0

DEVICE=dummy0
ONBOOT=yes
IPADDR=3.3.3.3
PREFIX=32
NETMASK=255.255.255.255
MACADDR=00:22:22:ff:ff
TYPE=Ethernet
```

Перезагрузил dummy

NM_CONTROLLED=no

Hастроил dummy0

```
[root@server3 kdromanenko]# ifdown dummy0
[root@server3 kdromanenko]# ifup dummy0
[root@server3 kdromanenko]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
         valid_lft forever preferred_lft forever
     inet6 ::1/128 scope host
         valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default glen
     link/ether 08:00:27:17:88:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff
     inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute dynamic enp0s3
     valid_lft 73600sec preferred_lft 73600sec inet6 fe80::c5f3:cc03:8705:d0ca/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
     link/ether 08:00:27:f6:89:55 brd ff:ff:ff:ff:ff
     inet 192.168.23.3/24 brd 192.168.23.255 scope global noprefixroute emp0s8
     valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::a00:27ff:fef6:8955/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
4: dummy0: <BROADCAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 10
     link/ether 00:22:22:ff:ff:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 3.3.3.3/32 brd 3.3.3.3 scope global dummy0
     valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::222:22ff:feff:ffff/64 scope link
         valid_lft forever preferred_lft forever
```

7. На серверах установить пакет frr и настроить на роутерах ospf (https://bogachev.biz/2017/04/04/ustanovka-quagga-i-nastroika-ospf-v-centos-7/), добавив подсети 192.168.12.0/24, 192.168.23.0/24, 1.1.1.1/32, 2.2.2.2/32, 3.3.3/32 в аrea 0.

Ввёл одинаковые команды на все три сервера:

<u>Установил FRR на все три сервера:</u>

Установил frr в соответствии с документацией

possible values for FRRVER: frr-6 frr-7 frr-8 frr-stable # frr-stable will be the latest official stable release

FRRVER="frr-stable"

add RPM repository on CentOS 7

curl -O https://rpm.frrouting.org/repo/\$FRRVER-repo-1-0.el7.noarch.rpm sudo yum install ./\$FRRVER*

install FRR

sudo yum install frr frr-pythontools

Активирую демона ospfd

vim /etc/frr/daemons

В значении ospfd заменил значение с no на yes

Для активации новых настроек перезагрузил frr systemctl restart frr Проверил статус frr на всех трёх серверах systemctl status frr

■ frr.service - FRRouting

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/frr.service; disabled; vendor preset: disabled; Active: active (running) since 47 2022-08-18 19:24:50 MSK; Zmin 20s ago

Добавил сервис frr в автозагрузку, чтобы оно работало после перезагрузки systemctl enable frr

Настроил маршруты ospf:

Переключился в консоль vtysh vtysh

Сделал вывод сетей на экран, чтобы видеть сети и мог копировать в дальнейшей настройке sh ip route

configure terminal

router ospf

Для каждого сервера свои команды network

The state of the s				
server1	server2	server3		
network 192.168.12.0/24	network 192.168.12.0/24	network 192.168.23.0/24		
area 0	area 0	area 0		
network 1.1.1.1/32 area 0	network 192.168.23.0/24	network 3.3.3.3/32 area 0		
	area 0			
	network 2.2.2.2/32 area 0			

ex из уровня config terminal и далее из config

Проверил сети, которые анонсирую sh routing-config

```
server2# sh running-config
server1# sh running-config
                                  Building configuration...
Building configuration...
                                  Current configuration:
Current configuration:
                                  frr version 8.3
                                  frr defaults traditional
frr version 8.3
frr defaults traditional
                                  hostname server2
hostname server1
                                  log syslog informational
log syslog informational
                                  no ip forwarding
no ip forwarding
                                  no ip∨6 forwarding
no ip∨6 forwarding
                                  router ospf
router ospf
                                   network 2.2.2.2/32 area 0
                                   network 192.168.12.0/24 area 0
 network 1.1.1.1/32 area 0
network 192.168.12.0/24 area 0
                                   network 192.168.23.0/24 area 0
exit
                                  exit
end
                                  end
                                  server2#
server1#
server3# sh running-config
Building configuration...
Current configuration:
frr version 8.3
frr defaults traditional
hostname server3
log syslog informational
no ip forwarding
no ip∨6 forwarding
router ospf
 network 3.3.3.3/32 area 0
network 192.168.23.0/24 area 0
exit
end
server3# _
Записал в файл
```

8. Убедиться, что маршрутизация работает, и с server1 вы должны пинговать 3.3.3.3 адрес на server3. Убедитесь, что нужный тип трафика разрешен в firewalld и что трафик не улетает в интернет при помощи traceroute.

```
Выполнил на всех серверах
Проверил соседей sh ospf neighbor Вывод команды ничего не нашел. Вышел на уровень выше ех
Проверил сетевую активность с помощью tcpdump
```

Вывод показал, что пакет отправляются, но в ответ ничего.

Проверил firewall systemctl status firewalld

[root@server1 kdromanenko]# systemctl status firewalld ■ firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Чт 2022-08-18 13:57:56 MSK; 6h ago

Отключил firewall, проверил статус и записал в permament systemctl stop firewalld systemctl status firewalld systemctl enable firewalld

[root@server3 kdromanenko]# systemctl status firewalld ■ firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; vendor preset: enabled Active: inactive (dead) since 4т 2022-08-18 20:38:10 MSK; 6s ago

Проверил сетевую активность с помощью tcpdump Вывод показывает, что длина запроса увеличилась.

Проверил соседей vtysh sh ip ospf neighbor Вывол:

оывод.			
server1			
Neighbor ID Pri State RXmtL RqstL DBsmL	Up Time	Dead Time Address	Interface
192.168.12.2 Î Full/DR 0 0 0	13m38s	31.100s 192.168.12.2	enp0s8:192.168.12.
server2			
Neighbor ID Pri State RXmtL RqstL DBsmL 192.168.12.1 1 Full/Backup 0 0 0	Up Time	Dead Time Address	Interface
	8m25s	34.548s 192.168.12.1	enp0s8:192.168.12.
192.168.23.3 1 Full/DR 0 0 0	8m05s	34.303s 192.168.23.3	enp0s9:192.168.23.
server3			
*Neighbor ID Pri State h RXmtL RqstL DBsmL 192.168.23.2 1 Full/Backup 1 0 0	Up Time	Dead Time Address	Interface
	9m11s	38.927s 192.168.23.2	enp0s8:192.168.23.

Проверил маршруты sh ip route Вывод:

```
server1
K>* 0.0.0.0/0 [0/100] via 10.0.2.2, enp0s3, 01:23:54
    1.1.1.1/32 [110/10] via 0.0.0.0, dummy0 onlink, weight 1, 00:39:29
C>* 1.1.1.1/32 is directly connected, dummy0, 01:23:54
0>* 2.2.2.2/32 [110/110] via 192.168.12.2, enp0s8, weight 1, 00:10:39
0>* 3.3.3.3/32 [110/210] via 192.168.12.2, enp0s8, weight 1, 00:10:20
C>* 10.0.2.0/24 is directly connected, enp0s3, 01:23:54
K>* 169.254.0.0/16 [0/1005] is directly connected, dummy0, 01:23:54
    192.168.12.0/24 [110/100] is directly connected, enp0s8, weight 1, 00:40:
C>* 192.168.12.0/24 is directly connected, enp0s8, 01:23:54
0>* 192.168.23.0/24 [110/200] via 192.168.12.2, enp0s8, weight 1, 00:10:39
server2
OK>* 0.0.0.0/0 [0/100] via 10.0.2.2, enp0s3, 01:25:38
O>× 1.1.1.1/32 [110/110] ∨ia 192.168.12.1, enp0s8, weight 1, 00:12:38
    2.2.2.2/32 [110/10] via 0.0.0.0, dummy0 onlink, weight 1, 00:37:47
OC>* 2.2.2.2/32 is directly connected, dummy0, 01:25:38
OD>* 3.3.3.3/32 [110/110] via 192.168.23.3, enp0s9, weight 1, 00:12:18
KC>* 10.0.2.0/24 is directly connected, enp0s3, 01:25:38
OK>* 169.254.0.0/16 [0/1005] is directly connected, dummy0, 01:25:38
    192.168.12.0/24 [110/100] is directly connected, enp0s8, weight 1, 00:38:
OC>* 192.168.12.0/24 is directly connected, enp0s8, 01:25:38
    192.168.23.0/24 [110/100] is directly connected, enp0s9, weight 1, 00:37:
C>* 192.168.23.0/24 is directly connected, enp0s9, 01:25:38
server3
K>* 0.0.0.0/0 [0/100] via 10.0.2.2, emp0s3, 01:25:49
0>* 1.1.1.1/32 [110/210] via 192.168.23.2, enp0s8, weight 1, 00:12:40
0>* 2.2.2.2/32 [110/110] via 192.168.23.2, enp0s8, weight 1, 00:12:40
    3.3.3.3/32 [110/10] via 0.0.0.0, dummy0 onlink, weight 1, 00:35:45
C>* 3.3.3.3/32 is directly connected, dummy0, 01:25:49
C>* 10.0.2.0/24 is directly connected, enp0s3, 01:25:49
K>* 169.254.0.0/16 [0/1004] is directly connected, dummy0, 01:25:49
0>* 192.168.12.0/24 [110/200] via 192.168.23.2, enp0s8, weight 1, 00:12:40
    192.168.23.0/24 [110/100] is directly connected, enp0s8, weight 1, 00:36:
C>* 192.168.23.0/24 is directly connected, enp0s8, 01:25:49
```

Проверил "server1 вы должны пинговать 3.3.3.3 адрес на server3" ping 3.3.3.3 Не пингуется

Проверил traceroute traceroute 3.3.3.3

И

traceroute -I 3.3.3.3 (буква «i» в верхнем регистре) Вывод одинаковый:

```
[root@server1 kdromanenko]# traceroute 3.3.3.3
traceroute to 3.3.3.3 (3.3.3.3), 30 hops max, 60 byte packets
2
3
 4
5
6
 7
9
[root@server1 kdromanenko]# traceroute -I 3.3.3.3
traceroute to 3.3.3.3 (3.3.3.3), 30 hops max, 60 byte packets
2
3
4
5
6
 7
8
9
10
11
12
13
14
15
```

Получается, что соседство установлено, но внутренняя служба хоста не пропускает пакеты через себя. Forward на server2 выключен? (https://losst.ru/nastrojka-yadra-linux#netipv4ip_forward и https://adminunix.ru/nastrojka-sysctl/)

SERVER2 sysctl -a | grep .foward net.ipv4.ip_forward = 0 Значит выключен

Включил forward на server2

-w позволяет записать значение, чтобы оно не изменилось после перезагрузки sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Проверил командой sysctl -a | grep .foward и вывод показал, что все записалось

```
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
```

```
SERVER 1
ping 3.3.3.3
[root@server1 kdromanenko]# ping 3.3.3.3
PING 3.3.3.3 (3.3.3.3) 56(84) butes of data.
64 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.705 ms
64 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.50 ms
64 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.23 ms
64 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.24 ms
 C,
 --- 3.3.3.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.705/1.171/1.502/0.293 ms
Вывод: условие выполняется.
```

- 9. Ha server3 создайте 2 папки nfs 1 и nfs 2, добавьте их в exports
- 10. Убедитесь, что только server1 может их примонтировать.
- 11. Убедитесь, что после перезагрузки server1 все еще может писать и читать файлы в примонтированных папках

https://voxlink.ru/kb/linux/montirovanie-setevoj-papki-s-pomoshhju-nfs/

```
SERVER 3
Установил nfs
yum install nfs-utils nfs-utils-lib
Установил rpcbind
yum install rpcbind
Добавил в автозагрузку и запустил сервис
chkconfig nfs on
chkconfig rpcbind on
service rpcbind start
service nfs start
service nfs status
 nfs-server.service - NFS server and services
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
 Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
          └order-with-mounts.conf
  Active: active (exited) since Nr 2022-08-19 12:26:02 MSK; 15min ago
Main PID: 1990 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  CGroup: /system.slice/nfs-server.service
Создал папки в директории /home/kdromanenko
mkdir nfs 1
mkdir nfs 2
```

```
[root@server3 kdromanenko]# mkdir nfs_1
[root@server3 kdromanenko]# mkdir nfs_2
[root@server3 kdromanenko]# ls -al
итого 28
drwx----. 5 kdromanenko kdromanenko
                                       146 авг 19 12:14
drwxr-xr-x. 3 root
                                        25 авг 18 12:45
                         root
-rw-r--r--. 1 kdromanenko kdromanenko
                                        18 ноя 24 2021 .bash_logout
                                       193 ноя 24 2021 .bash_profile
-rw-r--r-. 1 kdromanenko kdromanenko
-rw-r--r-. 1 kdromanenko kdromanenko
                                       231 ноя 24 2021 .bashrc
                                     15484 авг 18 19:12 frr-stable-repo-1-0.el7.noarch.rpm
-rw-r--r--. 1 root
                         root
drwxr-xr-x. 4 kdromanenko kdromanenko
                                        39 авг 18 12:38 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 root
                                        6 авг 19 12:14 nfs_1
                         root
                                         6 abr 19 12:14 nfs_2
drwxr-xr-x. Z root
                         root
Добавил в exports
vim /etc/exports
/home/kdromanenko/nfs_1 192.168.12.1(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
/home/kdromanenko/nfs_2    192.168.12.1(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
exportfs -a
Добавил временное правило
iptables -A INPUT -s 192.168.12.1 -j ACCEPT
SERVER 1
Установил nfs
vum install nfs-utils nfs-utils-lib
Создал папки
/home/kdromanenko
mkdir nfs_1
mkdir nfs 2
[root@server3 kdromanenko]# mkdir nfs_1
[root@server3 kdromanenko]# mkdir nfs_2
[root@server3 kdromanenko]# ls -al
итого 28
drwx----. 5 kdromanenko kdromanenko
                                       146 abr 19 12:14 .
                                        25 авг 18 12:45 ...
drwxr-xr-x. 3 root
                         root.
                                       18 ноя 24 2021 .bash_logout
193 ноя 24 2021 .bash_profile
-rw-r--r-. 1 kdromanenko kdromanenko
rw-r--r-. 1 kdromanenko kdromanenko
                                       231 ноя 24 2021 .bashrc
rw-r--r-. 1 kdromanenko kdromanenko
                                15484 авг 18 19:12 frr-stable-repo-1-0.el7.noarch.rpr
-rw-r--r--. 1 root
                         root
                                        39 авг 18 12:38 .mozilla
drwxr-xr-x. 4 kdromanenko kdromanenko
                                        6 авг 19 12:14 nfs_1
6 авг 19 12:14 nfs_2
drwxr-xr-x. 2 root
                         root
drwxr-xr-x. 2 root
                         root
Монтирую папки
mount 192.168.23.3:/home/kdromanenko/nfs_1 /home/kdromanenko/nfs_1
mount 192.168.23.3:/home/kdromanenko/nfs 2 /home/kdromanenko/nfs 2
Проверил маунт
df -h
```

```
[root@server1 kdromanenko]# df -h
Файловая система
                                      Размер Использовано
                                                            Дост Использованох Смонтировано в
devtmpfs
                                        484M
                                                        0
                                                            484M
                                                                            0% /dev
tmpfs
                                        496M
                                                           496M
                                                                            0% /dev/shm
                                                        Й
                                        496M
tmpfs
                                                     6,8M
                                                           489M
                                                                            2% /run
                                        496M
                                                           496M
tmpfs
                                                       0
                                                                            0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root
                                        3,5G
                                                     2,6G
                                                           995M
                                                                           14% /boot
/dev/sda1
                                       1014M
                                                     140M
                                                           875M
tmpfs
                                        100M
                                                        0
                                                            100M
                                                                            0% /run/user/1000
192.168.23.3:/home/kdromanenko/nfs_1
                                        3,5G
                                                     2,6G 1008M
                                                                           72% /home/kdromanenko/nfs
192.168.23.3:/home/kdromanenko/nfs_2
                                        3,5G
                                                     2,6G
                                                          1008M
                                                                           72% /home/kdromanenko/nfs
```

Командой mount проверил примонтированные директории

192.168.23.3:/home/kdromanenko/nfs_1 on /home/kdromanenko/nfs_1 type nfs4 (rw,relatime,vers=4.1,rs; e=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.12.1 local_lock=none,addr=192.168.23.3)

192.168.23.3:/home/kdromanenko/nfs_2 on /home/kdromanenko/nfs_2 type nfs4 (rw,relatime,vers=4.1,rs e=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.12. local lock=none,addr=192.168.23.3)

Для автозапуска после перезагрузки добавил запись в /etc/fstab

```
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Thu Aug 18 12:38:00 2022
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
/dev/mapper/centos-root /
                                                       xfs
                                                                defaults
UUID=c3eb0c24-d295-476d-84f3-c5776d9a5e8a /boot
                                                                           xfs
                                                                                                       00
                                                                                    defaults
/dev/mapper/centos-swap swap
192.168.23.3:/home/kdromanenko/nfs_1
                                                                defaults
                                                                                  0 0
                                                       swan
                                              /home/kdromanenko/nfs_1 nfs
                                                                                  auto, noatime, no lock, bg. nfsv
rs=3,intr.tcp,actimeo=1800 0 0
192.168.23.3:/home/kdromanenko/nfs_1
                                                                                  auto, noatime, no lock, bg, nf sv
                                             /home/kdromanenko/nfs_1 nfs
 s=3,intr,tcp,actimeo=1800 0 0
```

Проверил

mount -fav

```
[root@server1 kdromanenko]# mount -fav
: ignored
```

/boot : already mounted

swap : ignored

/home/kdromanenko/nfs_1 : already mounted /home/kdromanenko/nfs_1 : already mounted

SERVER 3

Pаскомментирую правила vim /ets/sysconfig/nfs

```
LOCKD_TCPPORT=32803
LOCKD_UDPPORT=32769
MOUNTD_PORT=892
STATD_PORT=662
STATD_OUTGOING_PORT=2020
```

Перезагрузил service nfs restart service rpcbind restart

```
Удалил временное правило
iptables -D INPUT -s 192.168.12.1 -j ACCEPT
Внёс ір клиента в iptables
[root@server3 kdromanenko]# iptables -N NFS
[root@server3 kdromanenko]# iptables -A NFS -s 192.168.12.1 -j ACCEPT
[root@server3 kdromanenko]# iptables -A NFS -j RETURN
Открыл порты в iptables
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dport 111,2049,32803,892,662 -j NFS
iptables -A INPUT -p udp -m multiport --dport 111,2049,32769,892,662 -j NFS
Сохранил настройки iptables в файл
(https://losst.ru/kak-sohranit-pravila-iptables)
iptables-save > /home/kdromanenko/iptables rules.ipv4
Записал скрипт на автозагрузку правил
vim /home/kdromanenko/iptables_DZ2
#!/bin/sh
/sbin/iptables-restore < /home/kdromanenko/iptables_rules.ipv4
Изменил права созданного файла
chmod +x /home/kdromanenko/iptables_DZ2
Перезагрузил
Проверил, открывается ли на клиентском сервере server1
[root@server1 kdromanenko]# du -hs /home/kdromanenko/nfs_1
        /home/kdromanenko/nfs 1
[root@server1 kdromanenko]# du -hs /home/kdromanenko/nfs_2
        /home/kdromanenko/nfs_2
```

12. * Ha server3 создайте iSCSI target размером 2GB и примонтируйте этот LUN на server1. Создайте там файловую систему xfs. Убедитесь, что диск будет активным после перезагрузки.