## Выполнил: студент группы 2345 Романенко Кирилл

1. Настроить nic teaming между двумя интерфейсами — server1 и server2. Подсеть 192.168.12.0/24 будет находиться теперь на team0-интерфейсе.

https://skrinhitam.wordpress.com/2019/10/30/how-to-configure-network-teaming-incentos-rhel-7/

### SERVER1

Установил team yum install teamd

Для настройки интерфейса использую enp0s8 и enp0s9, которые настраивал в ДЗ №2.

```
[root@serverl kdromanenko] # ip a
1: 1o: <LOOPBACK, UP, LOWER UP> mtu 65536 qdi
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid lft forever preferred lft fore
   inet6 ::1/128 scope host
      valid lft forever preferred lft fore
2: enp0s3: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER UP
   link/ether 08:00:27:17:88:c8 brd ff:ff
   inet 192.168.1.81/24 brd 192.168.1.255
      valid lft 24577sec preferred lft 245
   inet6 fe80::c5f3:cc03:8705:d0ca/64 scor
      valid lft forever preferred lft fore
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP
   link/ether 08:00:27:a5:22:b1 brd ff:ff
   inet 192.168.12.1/24 brd 192.168.12.255
      valid lft forever preferred lft fore
   inet6 fe80::a00:27ff:fea5:22b1/64 scope
       valid lft forever preferred lft fore
4: enp0s9: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER UP
   link/ether 08:00:27:8f:90:b7 brd ff:ff
    inet6 fe80::a97d:dba7:6360:82d9/64 scor
       valid lft forever preferred lft fore
[root@serverl kdromanenko]#
```

Изменил настройки enp0s8 и enp0s9. Чтобы интерфейсы были up, но без ip

vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8

```
DEVICE=enp0s8
DEVICETYPE=Teamport
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team0
NM_CONTROLLED=no
TEAM_PORT_CONFIG='{"prio": 100}'
```

vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s9

```
DEVICE=enp0s9
DEVICETYPE=Teamport
```

```
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team0
NM_CONTROLLED=no
TEAM_PORT_CONFIG='{"prio": 100}'
```

Создал и настроил новый интерфейс: team0 vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team0

```
DEVICE=team0
DEVICETYPE=Team
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
NM_CONTROLLED=no
IPADDR=192.168.12.1
PREFIX=24
TEAM_CONFIG='{"runner": {"name": "activebackup"}, "link_watch": {"name": "ethtool"}}'
```

Отключил интерфейсы enp0s8 и enp0s9 ip link set enp0s8 down ip link set enp0s9 down

Поднял team0 ifup team0

#### Проверил

ip a

```
5: team0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:a5:22:bl brd ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.12.1/24 brd 192.168.12.255 scope global team0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::a00:27ff:fea5:22b1/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

#### teamdctl team0 state

```
[root@server1 kdromanenko]# teamdct1 team0 state
setup:
 runner: activebackup
ports:
 enp0s8
   link watches:
     link summary: up
     instance[link watch 0]:
       name: ethtool
       link: up
       down count: 0
 enp0s9
   link watches:
     link summary: up
     instance[link watch_0]:
       name: ethtool
       down count: 0
runner:
 active port: enp0s8
```

### SERVER2

Установил team yum install teamd

Для настройки интерфейса использую enp0s8 и enp0s9, которые настраивал в ДЗ №2.

```
[root@server2 ~] # ip a
1: 1o: <LOOPBACK, UP, LOWER UP>
    link/loopback 00:00:00:00:
    inet 127.0.0.1/8 scope hos
      valid lft forever prefer
    inet6 ::1/128 scope host
       valid lft forever prefe
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAS</p>
   link/ether 08:00:27:2f:cb:
    inet 192.168.1.34/24 brd 1
      valid 1ft 22579sec prefe
    inet6 fe80::a00:27ff:fe2f:
      valid lft forever prefe
3: enp0s8: <BROADCAST, MULTICAS</p>
   link/ether 08:00:27:50:ef:
    inet 192.168.12.2/24 brd 1
       valid lft forever prefer
    inet6 fe80::a00:27ff:fe50:
      valid lft forever prefer
4: enp0s9: <BROADCAST, MULTICAS
    link/ether 08:00:27:04:93:
    inet 192.168.23.2/24 brd 1
      valid lft forever prefer
    inet6 fe80::a00:27ff:fe04:
      valid lft forever prefer
```

Создал и настроил новый интерфейс: team0 vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team0

```
DEVICE=team0
DEVICETYPE=Team
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
NM_CONTROLLED=no
IPADDR=192.168.12.2
PREFIX=24
TEAM_CONFIG='{"runner": {"name": "activebackup"}, "link_watch": {"name": "ethtool"}}'
```

Изменил настройки enp0s8 и enp0s9. Чтобы интерфейсы были up, но без ip

vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8

```
DEVICE=enp0s8
DEVICETYPE=Teamport
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team0
NM_CONTROLLED=no
TEAM_PORT_CONFIG='{"prio": 100}'
```

```
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s9
 DEVICE=enp0s9
 DEVICETYPE=Teamport
 ONBOOT=yes
 TEAM_MASTER=team0
 NM CONTROLLED=no
 TEAM_PORT_CONFIG='{"prio": 100}'
Отключил интерфейсы enp0s8 и enp0s9
ip link set enp0s8 down
ip link set enp0s9 down
Поднял team0
ifup team0
Проверил
ip a
5: team0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:50:ef:fa brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.12.2/24 brd 192.168.12.255 scope global team0
   valid lft forever preferred lft forever inet6 fe80::a00:27ff:fe50:effa/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
teamdctl team0 state
setup:
  runner: activebackup
ports:
  enp0s8
    link watches:
      link summary: up
      instance[link watch 0]:
        name: ethtool
         link: up
         down count: 0
  enp0s9
    link watches:
      link summary: up
      instance[link_watch_0]:
        name: ethtool
         link: up
         down count: 0
runner:
  active port: enp0s8
SERVER 1 и SERVER 2
Проверил связность
[root@server1 kdromanenko]# ping 192.168.12.2
PING 192.168.12.2 (192.168.12.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.12.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.759 ms
64 bytes from 192.168.12.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.997 ms
 -- 192.168.12.2 ping statistics ---
```

2. На интерфейсе team0 сервера server2 назначить статический IP из подсети 192.168.12.0/24.

packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms

tt min/avg/max/mdev = 0.759/0.878/0.997/0.119 ms

Поменял настройку интерфейса vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team0 ПОСЛЕ ДΟ DEVICE=team0 DEVICE=team0 DEVICETYPE=Team DEVICETYPE=Team ONBOOT=yes ONBOOT=yes **BOOTPROTO**=none **BOOTPROTO**=static NM CONTROLLED=no NM CONTROLLED=no IPADDR=192.168.12.2 IPADDR=192.168.12.2 PREFIX=24 PREFIX=24 TEAM\_CONFIG='{"runner": {"name": TEAM\_CONFIG='{"runner": {"name": "activebackup"}, "link\_watch": {"name": "activebackup"}, "link\_watch": {"name": "ethtool"}}' "ethtool"}}' Перезагрузил интерфейс team0 ifdown team0 ifup team0 Проверил понятие интерфейса и связность с SERVER 1 ip a 6: team0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER\_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:50:ef:fa brd ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.12.2/24 brd 192.168.12.255 scope global team0 valid\_lft forever preferred\_lft forever inet6 fe80::a00:27ff:fe50:effa/64 scope link valid lft forever preferred lft forever ping 192.168.12.1 PING 192.168.12.1 (192.168.12.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.12.1: icmp\_seq=1 ttl=64 time=0.833 ms 64 bytes from 192.168.12.1: icmp\_seq=2 ttl=64 time=1.09 ms --- 192.168.12.1 ping statistics ---2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms tt min/avg/max/mdev = 0.833/0.962/1.091/0.129 ms

3. На сервере server2 настроить DHCP-сервер для выдачи динамического IPадреса интерфейсу team0 сервера server1, а также IP-адрес DNS-сервера 3.3.3.3.

#### SERVER 2

Установил dhcp yum install dhcp

Скопировал пример настройки файла в /etc/dhcp/dhcpd.conf cp /usr/share/doc/dhcp-4.2.5/dhcpd.conf.example /etc/dhcp/dhcpd.conf

Закомментировал все строчки конфига, чтобы потом включить только нужные опции

sed s/^/#/ /etc/dhcp/dhcpd.conf | tee /etc/dhcp/dhcpd.conf

# Раскомментировал файл dhcpd.conf

vim /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
## A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.12.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.12.100 192.168.12.199;
  option domain-name-servers 3.3.3.3;
# option domain-name "internal.example.org";
  option routers 192.168.12.1;
  option broadcast-address 192.168.12.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
```

Включил dhcpd при загрузке системы, а также запустил службу systemctl enable dhcpd systemctl start dhcpd systemctl status dhcpd

#### SERVER 1

Поменял настройку интерфейса

vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team0

ДО	ПОСЛЕ
DEVICE=team0	DEVICE=team0
DEVICETYPE=Team	DEVICETYPE=Team
ONBOOT=yes	ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none	BOOTPROTO=dhcp
NM_CONTROLLED=no	NM_CONTROLLED=no
IPADDR=192.168.12.2	TEAM_CONFIG='{"runner": {"name":
PREFIX=24	"activebackup"}, "link_watch": {"name":
TEAM_CONFIG='{"runner": {"name":	"ethtool"}}'
"activebackup"}, "link_watch": {"name":	
"ethtool"}}'	

Перезагрузил интерфейс team0 ifdown team0 ifup team0

Проверил поднятие интерфейса и выдачу ір по dhcp ір а

```
8: team0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:a5:22:bl brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.12.100/24 brd 192.168.12.255 scope global dynamic team0 valid_lft 585sec preferred_lft 585sec inet6 fe80::a00:27ff:fea5:22b1/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever
```

Вывод: Выдан ipv4 на 585 sec

4. При помощи DHCP выдать серверу Server1 2 статических маршрута 4.4.4.4/32 и 5.5.5.0/24 с next hop интерфейса team0 на сервере server2

https://lyalyuev.info/2016/12/06/how-to-push-routes-from-isc-dhcp-server/

```
SERVER 2
Настроил DHCP
vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
Ввёл конфигурацию в основной файл таким образом
option classless-routes code 121 = array of unsigned integer 8;
option classless-routes 32, 4,4,4,4, 192,168,12,2,
         32, 5,5,5,5, 192,168,12,2;
option classless-routes-win code 249 = array of unsigned integer 8:
option classless-routes-win 32, 4,4,4,4, 192,168,12,2,
         32, 5,5,5,5, 192,168,12,2;
subnet 192.168.12.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.12.100 192.168.12.199;
  option domain-name-servers 3.3.3.3;
 option routers 192.168.12.1;
  option broadcast-address 192.168.12.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
option classless-routes code 121 = array of unsigned integer 8;
 option classless-routes 32, 4,4,4,4, 192,168,12,2,
                 <mark>3</mark>2, 5,5,5,5, 192,168,12,2;
option classless-routes-win code 249 = array of unsigned integer 8;
option classless-routes-win 32, 4,4,4,4, 192,168,12,2,
           32, 5,5,5,5, 192,168,12,2;
Перезагрузил сервис dhcpd и проверил статус
systemctl restart dhcpd
systemctl status dhcpd
```

```
[root@server2 ~]# systemctl status dhcpd
 dhcpd.service - DHCPv4 Server Daemon
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dhcpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
    Active: active (running) since UT 2022-08-25 18:58:34 MSK; 2s ago
      Docs: man:dhcpd(8)
               man:dhcpd.conf(5)
  Main PID: 2768 (dhcpd)
    Status: "Dispatching packets..."
    CGroup: /system.slice/dhcpd.service L2768 /usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dhcpd --no-pid
авг 25 18:58:34 server2 dhcpd[2768]:
авг 25 18:58:34 server2 dhcpd[2768]:
abr 25 18:58:34 server2 dhcpd[2768]: No subnet declaration for enp0s3 (192.168.1.34).
abr 25 18:58:34 server2 dhcpd[2768]: ** Ignoring requests on enp0s3. If this is not what abr 25 18:58:34 server2 dhcpd[2768]: you want, please write a subnet declaration abr 25 18:58:34 server2 dhcpd[2768]: in your dhcpd.conf file for the network segment abr 25 18:58:34 server2 dhcpd[2768]: to which interface enp0s3 is attached. **
abr 25 18:58:34 server2 dhcpd[2768]:
 abr 25 18:58:34 server2 dhcpd[2768]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
 abr 25 18:58:34 server2 systemd[1]: Started DHCPv4 Server Daemon.
DHCP настроен и активирован
```

5. Настроить DNS-сервер для зоны example.com на сервере server3. Создать прямую и обратную зоны, а также несколько записей с разными RR. Убедиться, что только запросы на IP-адрес 3.3.3.3 будут обслуживаться этим DNS-сервером.

```
SERVER 3
Установил необходимые пакеты
yum install bind bind-utils
Открыл файл и внес правки
vim /etc/named.conf
  Закомментировал строку
include "/etc/named.rfc1912.zones";
 Добавил строку
include "/etc/named/named.conf.local";
 include
include
Создал зоны для домена example.com
vim /etc/named/named.conf.local
zone "example.com" {
type master;
file "/etc/named/zones/db.example.com";
};
 Далее в этом файле создал PTR-зону
zone "168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/named/zones/db.168.192";
```

```
zone "example.com" {
type master;
file "/etc/named/zones/db.example.com"; #файл конфига зоны
};
zone "168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/named/zones/db.168.192"; #файл конфига обратной зоны для 192.168.1.0/24
};
Расширил зону до 192.168.0.0, т.к. сервер локальный

Создал файл зон внутри /etc/named/zones
chmod 777 /etc/named
mkdir /etc/named/zones
```

Дополнил файл зон

vim /etc/named/zones/db.example.com

```
$TTL 604800

@ IN SOA ns1.example.com. admin.example.com. (
20210806
604800
86400
2419200
604800 )
IN NS ns1.example.com.
ns1.example.com. IN A 192.168.1.220
ns1.example.com. IN A 192.168.1.220
text.example.com. IN A 192.168.1.221
img.example.com. IN A 192.168.1.222
static.example.com. IN A 192.168.1.223
```

Дополнил файл обратной зоны vim /etc/named/zones/db.168.192

```
$TTL 604800

@ IN SOA example.com. admin.example.com. (

20210806

604800

86400

2419200
```

```
604800)
IN NS ns1.example.com.
220.1 IN PTR ns1.example.com.
221.1 IN PTR text.example.com.
222.1 IN PTR img.example.com.
223.1 IN PTR static.example.com.
                  SOA
                           example.com.
                                             admin.example.com. (
                           nsl.example.com.
220.1
                  PTR
                           nsl.example.com.
                           text.example.com.
                  PTR
 222.1
                  PTR
                           img.example.com.
                  PTR
                           static.example.com.
Проверил созданные файлы named-checkconf и named-checkzone
named-checkconf /etc/named/named.conf.local
named-checkzone example.com /etc/named/zones/db.example.com
вывод:
zone example.com/IN: loaded serial 20210806
OK
named-checkzone 168.192.in-addr.arpa /etc/named/zones/db.168.192
zone 168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 20210806
OK
Включаю автозапуск
systemctl enable named
systemctl start named
```

6. Настроить фаерволл на серверах server2 и server3, чтобы разрешить только соответствующие запросы (DHCP/DNS).

```
На обоих серверах работаю через iptables
ss -tunap
Открытые порты DHCP – udp 68, DNS – tcp/udp 53
iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 68 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 68 -j ACCEPT
```