Analyse von Heuristiken zur Evaluierung von Assoziationsregeln

Diplomvortrag
im Fachbereich "Knowledge Engineering"
Prof. Dr. Johannes Fürnkranz
TU-Darmstadt

Betreuer: Jan-Nikolas Sulzmann

Diplomand: Florian Nattermann

Übersicht

Einleitung

Regeln, Kontingenztabelle

Assoziationsregeln

Support, Confidence, Recall und der Assoziationsraum

- Accuracy
- Lift
- Leverage
- Phi-Koeffizient

Fazit

Ein Datensatz und eine Regel

Beispieldatenbank eines Supermarktes:

Attribut

		Pizza	Brot	Chips	Milch	Bier [*]
	1	ja	nein	nein	ja	ja
	2	nein	nein	ja	nein	nein
Eintrag/	3	nein	ja	ja	nein	nein
Datensatz	4	ja	ja	ja	nein	nein
	5	ja	ja	nein	ja	ja
	6	nein	nein	nein	nein	nein
	7	nein	ja	ja	nein	ja
	8	nein	nein	nein	nein	ja
	9	nein	ja	nein	nein	nein
	10	ja	ja	nein	nein	nein

Ein Datensatz und eine Regel

Regel R: $A \rightarrow B$: 1, 5

Körper A: Pizza:ja ∧ Chips:nein: 1, 5, 10

<u>Kopf</u> B: Bier:ja : 1, 5, 7, 8

True positives (C0=2): 1, 5

False positives (C1=1): 10

False negatives (C2=2): 7, 8

True negatives (C3=5): 2, 3, 4, 6, 9

	Pizza	Brot	Chips	Milch	Bier
1	ja	nein	nein	ja	ja
2	nein	nein	ja	nein	nein
3	nein	ja	ja	nein	nein
4	ja	ja	ja	nein	nein
5	ja	ja	nein	ja	ja
6	nein	nein	nein	nein	nein
7	nein	ja	ja	nein	ja
8	nein	nein	nein	nein	ja
9	nein	ja	nein	nein	nein
10	ja	ja	nein	nein	nein

Kontingenztabelle:

	В	B	
Α	C0	C1	А
Ā	C2	C3	Ā

	В	B
Α	2	1
Ā	2	5

Anzahl aller Einträge in der Datenbank: N = C0 + C1 + C2 + C3

Support, Confidence und Recall

R: Pizza:ja
$$\land$$
 Chips:nein \rightarrow Bier:ja

A B

B

A C0=2 C1=1

A C2=2 C3=5


	Pizza	Brot	Chips	Milch	Bier
1	ja	nein	nein	ja	ja
2	nein	nein	ja	nein	nein
3	nein	ja	ja	nein	nein
4	ja	ja	ja	nein	nein
5	ja	ja	nein	ja	ja
6	nein	nein	nein	nein	nein
7	nein	ja	ja	nein	ja
8	nein	nein	nein	nein	ja
9	nein	ja	nein	nein	nein
10	ja	ja	nein	nein	nein

$$support(R) = supp(R) = \frac{C0}{N} = \frac{2}{10} = 0.2$$


$$confidence(R) = conf(R) = \frac{supp(R)}{supp(A)} = \frac{C0}{C0 + C1} = \frac{2}{3}$$

$$recall(R) = \frac{C0}{C0+C2} = \frac{supp(R)}{supp(B)} = \frac{2}{4} = 0.5$$


Der P-N-Raum




Assoziationsraum




	В	B
Α	C0	C1
Ā	C2	C3



Assoziationsraum




	В	B
Α	C0	C1
Ā	C2	C3




Assoziationsraum


R: Pizza:j	ja ∧ Chips:nein	\rightarrow	Bier:ja
	Α		В

	В	B
Α	C0	C1
Ā	C2	C3







```
For (C0=0 ; C0 \le N ; C0++)
   For (C1=0 ; C1 <= N-C0 ; C1++)
      For (C2=0 ; C1 \le N-C0-C1 ; C2++)
```




$$N = 500$$




Support-Recall-Raum



Confidence-Recall-Raum



Confidence-Recall-Raum



	В	B
Α	C0	C1
Ā	C2	C3

$$supp(R) = \frac{C0}{N}$$
 \longrightarrow $C0 = supp(R) N$

$$conf(R) = \frac{C0}{C0 + C1}$$
 \longrightarrow $C1 = C0 \left(\frac{1}{conf(R)} - 1\right)$


$$recall(R) = \frac{C0}{C0+C2}$$
 \longrightarrow $C2 = C0 \left(\frac{1}{recall(R)} - 1\right)$

$$C3 = N - C0 - C1 - C2$$


Supportwert klein, also auch C0-Wert klein

Falls
$$C0 = 0$$
 \Longrightarrow $supp(R) = 0$ $conf(R) = 0$

Falls
$$C0 = 1$$
 \Longrightarrow $supp(R) = sehr klein $conf(R) = [0, 1]$$



C1 groß (=
$$N$$
-C0) und C0 klein



Für Regel R: A → B gilt:


In diesem Datensatz erfüllen alle Einträge die Vorrausetzung A, aber nur wenige Datensätze hiervon haben die gesuchte Klassifikation B.

Supportwert klein, also auch C0-Wert klein

Falls
$$C0 = 0$$
 supp $(R) = 0$

Falls
$$C0 = 1$$
 supp(R) ≈ 0

Falls
$$C1 = 0$$
 \longrightarrow $conf(R) = 1$



Für Regel R: $A \rightarrow B$ gilt:

Es erfüllen gar keine oder kaum Datensatzeinträge die Bedingung A. Wenn doch dann sehr wenige und dann ist B auch immer erfüllt.


Supportwert groß, also auch C0-Wert groß

Falls
$$C0 \approx N$$
 supp(R) = 1

$$\longrightarrow conf(R) = \left[\frac{C0}{C0 + N - C0}, \frac{C0}{C0 + 0} \right]$$

$$conf(R) = [supp(R), 1]$$

$$conf(R) = 1$$



Für Regel R: $A \rightarrow B$ gilt:

Alle Datensätze erfüllen die Regel R. Fast jeder Datensatz der die Voraussetzung A erfüllt, erfüllt auch die Klassifikation B.


Die Accuracyheuristik

Accuracy

Im P-N-Raum:

$$acc(R) = \frac{p + (N-n)}{P+N} \approx p-n$$

	В	B
Α	C0	C1
Ā	C2	C3
А	C2	C3



• Im Assoziationsraum: $acc(R) = \frac{C0 + C3}{N} = supp(R) + \frac{C3}{N}$

Accuracy


Im P-N-Raum:

$$acc(R) = \frac{p + (N-n)}{P+N} \approx p-n$$

	В	B
Α	C0	C1
Ā	C2	C3


• Im Assoziationsraum: $acc(R) = \frac{C0 + C3}{N} = supp(R) + \frac{C3}{N}$

• $acc(R) = 1 - supp(R)(conf(R)^{-1} + recall(R)^{-1} - 2)$



$$N = 100$$


$$acc(R) = 0.3$$



$$N = 100$$


$$acc(R) = 0.3$$

$$acc(R) = 1 - supp(R)(conf(R)^{-1} + recall(R)^{-1} - 2)$$




$$N = 100$$

$$acc(R) = 0.2$$




$$N = 100$$

$$acc(R) = 0.6$$



$$N = 100$$

$$acc(R) = 0.8$$




$$N = 100$$

$$acc(R) = 0.3$$

$$acc(R) = \frac{C0 + C3}{N} = supp(R) + \frac{C3}{N}$$



$$acc(R) \ge supp(R)$$



$$\frac{1}{conf(R)} = \frac{1 - acc(R)}{supp(R)} + 2 - \frac{1}{recall(R)}$$


Kurve verläuft immer
vom Punkt (0,0)
zum Punkt (acc(R), acc(R))

$$0 \leq conf(R) \leq 1$$

$$\frac{1 - acc(R)}{supp(R)} + 2 - \frac{1}{recall(R)} \ge 1$$

$$min(conf(R)) = min(recall(R)) = \frac{1}{1 - acc(R)} + 1$$

Accuracy im Recall-Confidence-Raum




Auf der Diagonalen gilt:

$$conf(R) = recall(R) = \frac{2}{\frac{1 - acc(R)}{supp(R)} + 2}$$

$$max\{supp(R)\} = acc(R)$$

$$\max\{conf(R)\} = \max\{recall(R)\} = \frac{2}{\frac{1}{acc(R)} + 1}$$

Accuracy im Recall-Confidence-Raum



Accuracy im Recall-Confidence-Raum

$$\frac{1}{conf(R)} = \frac{1 - acc(R)}{supp(R)} + 2 - \frac{1}{recall(R)}$$


Wenn der Accuracywert sehr groß ist: $acc(R) \rightarrow 1$

$$\frac{1 - acc(R)}{supp(R)} + 2 \rightarrow 2$$


$$conf(R) \rightarrow \frac{1}{2 - \frac{1}{recall(R)}}$$

Wenn der Recallwert sich nur minimal verändert, dann kommt es zu einer großen Veränderung des Confidencewertes

Accuracy - Felder



Accuracy - Felder



Minimum Confidencewert:

$$min(conf(R)) = \frac{1}{\frac{1 - acc(R)}{supp(R)} + 1}$$

$$supp(R) \leq acc(R) \leq supp(R) \left(1 - \frac{1}{conf(R)}\right) + 1$$

Fazit - Accuracy

Die Accuracyheuristik gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass andere Kombinationen von gekauften Produkten auch auf den Klassifikationsartikel schließen lassen:

- Die Information der Exklusivität einer Produktkombination wird durch den Confidence- und Recall-Wert bestimmt.
- Da Supportwert und Datensatzgröße bekannt sind, kann man aus C1 und C2 den Wert C3 ermitteln.
- Da nur die Summe von C1 und C2 zur Bestimmung von C3 notwendig ist, ergibt sich die Vertauschungsunabhängigkeit von Confidence- und Recall-Wert.
- Dies ist auch anhand der Achsensymmetrie der Mittellinie in den Abb. vom Recall-Confidence-Raum zu erkennen.

Die Liftheuristik

Lift

• $lift(R) = \frac{supp(R)}{supp(A)supp(B)} = \frac{conf(R)}{supp(B)}$

	В	B
Α	C0	C1
Ā	C2	C3


$$lift(R) = \frac{conf(R)recall(R)}{supp(R)}$$


$$supp(R) = \frac{conf(R)recall(R)}{lift(R)}$$


$$conf(R) = \frac{lift(R)supp(R)}{recall(R)}$$

$$recall(R) = \frac{lift(R)supp(R)}{conf(R)}$$


$$supp(B) = \frac{supp(R)}{recall(R)} = \frac{C0+C2}{N}$$









- Die Kurven fangen alle in dem Punkt (0,0) an.
- Mit steigendem Confidencewert steigt auch der Supportwert immer weiter an, bis zu einem Maximalpunkt P_{smax}, welcher sich mit dem Liftwert verändert.
- Nach dem Maximalpunkt fällt der Supportwert, mit steigendem Confidencewert, wieder ab und schneidet die Confidence-Achse im Liftwert.
- Für Confidence- und Recall-Werte größer als der Liftwert ist die Punktwolke nicht definiert.








$$lift(R) = \frac{conf(R)recall(R)}{supp(R)}$$

$$supp(R) = \frac{conf(R)recall(R)}{lift(R)}$$

$$conf(R) = \frac{lift(R)supp(R)}{recall(R)}$$

$$recall(R) = \frac{lift(R)supp(R)}{conf(R)}$$



Am Punkt P_{max} :


$$supp(R) = \frac{conf(R)^2}{lift(R)}$$

$$\frac{d}{d \, supp(R)} conf(R)$$


$$= \frac{d}{d \, supp(R)} \sqrt{(supp(R) \, lift(R))}$$

$$= \left(\frac{lift(R)}{2 \, \sqrt{(supp(R) \, lift(R))}} < 1\right)$$

$$lift(R) > supp(R) > \frac{lift(R)}{4}$$




Liftwertfelder



$$1 \geq lift(R) \geq conf(R)$$

Liftwertfelder



$$lift(R) \leq \frac{conf(R)}{supp(R)}$$

Lift

$$lift(R) = \left[conf(R), \frac{conf(R)}{supp(R)}\right]$$

- Wenn ein Punkt in der Nähe des Punktes (1,1) liegt, dann ist der Liftwert ca. 1.
- Wenn ein Punkt in der Nähe der Diagonalen liegt, dann ist der Liftwert ebenfalls ca. 1.
 - Es sein denn der Punkt liegt in der Nähe des Punktes (0,0), dann ist jeder Liftwert möglich.
- Wenn der Punkt in der Nähe des Punktes (0,1) liegt, dann ist der Liftwert entweder ca. 1 oder sehr groß.

Die Leverageheuristik

Leverage

• leverage(R) = supp(R) - supp(A)supp(B)

	В	B
Α	C0	C1
Ā	C2	C3

$$leverage(R) = supp(R) - \frac{supp(R)^{2}}{conf(R)recall(R)}$$

$$supp(R) = \frac{conf(R)recall(R)}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4 leverage(R)}{conf(R)recall(R)}}\right)$$


$$conf(R) = \frac{supp(R)^{2}}{recall(R) \cdot (supp(R) - leverage(R))}$$

$$recall(R) = \frac{supp(R)^2}{conf(R) \cdot (supp(R) - leverage(R))}$$

$$recall(R)conf(R) = \frac{supp(R)^2}{supp(R)-leverage(R)}$$

$$egin{array}{lll} L_{+} &=& |leverage(R)| \ L_{-} &=& - & |leverage(R)| \end{array}$$


Positiver Leveragewert




$$supp\left(R\right) \ = \ \frac{conf\left(R\right)recall\left(R\right)}{2} \ \left(\ 1 \ \pm \sqrt{1 - \frac{4\,L_{+}}{conf\left(R\right)recall\left(R\right)}} \right) \ > \ 0$$


$$4L_{+} \leq conf(R)recall(R)$$

Positiver Leveragewert




Negativer Leveragewert





Negativer Leveragewert



Leverage


$$leverage(R) = \left[\frac{conf(R)-1}{4}, \frac{conf(R)}{4}\right]$$

Dieses Intervall hat eine konstante Breite von 0.25

Der Punkt P_{smax} liefert nur Informationen über die Punktwolke falls man weiß, dass man sich auf der Grenzlinie befindet.

 Das Intervall lässt sich durch die Analyse des Coverage-Confidence-Raums noch einschränken.

Leverage im Coverage-Confidence-Raum



Die Phi-Koeffizienten-Heuristik

Phi-Koeffizient

Der Phi-Koeffizient:

	phi(R)	= -	P(A,B) - P(A)P(B)
			$\sqrt{P(A)P(B)(1-P(A))(1-P(B))}$

	В	B
Α	C0	C1
Ā	C2	C3

P.-N. Tan, V. Kumar and J. Srivastava: Selecting the right interestingness measure for association patterns.


Phi-Koeffizient - Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest:

•
$$phi(R) = \frac{P(A,B) P(A,B) - P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)P(B)(1-P(A))(1-P(B))}}$$


Der allgemeine Phi-Koeffizient beachtet nicht nur die Wahrscheinlichkeit der richtigen Klassifikation sondern auch die Vermeidung der Falschen!

Phi-Koeffizient


Positiver Phi-Koeffizientenwert



Positiver Phi-Koeffizientenwert




Phi-Koeffizientenwert




$$phi(R) = 0.25$$

$$phi(R) = 0.95$$


Negativer Phi-Koeffizientenwert



Negativer Phi-Koeffizientenwert



Negativer Phi-Koeffizientenwert



$$max\{-\sqrt{1-conf(R)}, \frac{supp(R)-1}{1+supp(R)}\}$$

Vorläufiges Fazit

Fazit

- Es ist möglich Heuristiken im Assoziationsraum darzustellen.
- Man benötigt bei der Darstellung nicht die Größe N der Datenbank.
- Mit Support-, Confidence- und Recall-Wert kann man den jeweiligen Heuristikwert entsprechend berechnen
- Nur mit Support- und Confidence-Wert ist es lediglich möglich den jeweiligen Heuristikwert einzuschränken.

Referenzen

- [1] P.-N. Tan, V. Kumar and J. Srivastava: Selecting the right interestingness measure for association patterns. In Proceedings of the Eight A CM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, July 2002.
- [2] Johannes Fürnkranz and Peter Flach: ROC 'n' rule learning towards a better understanding of covering algorithms. Machine Learning, 58(1):39-77, 2005
- [3] Roberto J. Bayardo Jr. and Rakesh Agrawal: *Mining the Most Interesting Rules* Appears in Proc. of the Fifth ACM SIGKDD Int'l Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining, 145-154, 1999.
- [4] Tianyi Wu, Yuguo Chen, Jiawei Han: Association Mining in Large Databases: A Re-examination of Its Measures. Proceedings PKDD 2007: 621-628
- [5] Frederik Janssen: Eine Untersuchung des Trade-Offs zwischen Precision und Coverage bei Regel-Lern-Heuristiken Diplomarbeit TU Darmstadt 2006
- [6] Frederik Janssen and Johannes Fürnkranz: On Trading Off Consistency and Coverage in Inductive Rule Learning TU Darmstadt 2006
- [7] Rakesh Agrawal, Tomasz Imielinski and Arun Swami: *Mining Association Rules between Sets of Items in Large Databases* IBM Almaden Research Center
- [8] Bart Goethals: Survey on Frequent Pattern Mining University of Helsinki
- [9] Alípio M. Jorge, Paulo J. Azevedo: An experiment with association rules and classification: post-bagging and conviction Universität von Porto
- [10] Véronique Tietz: Verallgemeinerung von Assoziationsregeln
- [11] J.Lehn, H.Wegmann: Einführung in die Statistik

Vielen Dank!!!

Anhang !!!

Die Klösgenheuristik

Klösgenheuristik

$$klosgen(R) = coverage(R)^{w} precgain(R)$$

$$klosgen(R) = supp(A)^{w} (conf(R) - supp(B))$$


$$klosgen(R) = \left(\frac{supp(R)}{conf(R)}\right)^{w} \left(conf(R) - \frac{supp(R)}{recall(R)}\right)$$

$$klosgen(R) = supp(A)^{w} \frac{leverage(R)}{supp(A)}$$

$$x=w-1$$


$$klosgen(R) = supp(A)^{x} leverage(R)$$

Negative Klösgenwerte





 $klosgen(R) = supp(A)^{x} leverage(R)$

Positive Klösgenwerte



 $klosgen(R) = supp(A)^{x} leverage(R)$






$$min\{\Delta CO\} = 1$$

 $\Rightarrow \Delta supp(R) = \frac{1}{N}$

Analog zum Supportwert geht man beim Confidencewert vor. Hinzu kommt die Information das der neue Confidencewert entscheidend vom gerade ermittelten C0-Differenzwert abhängt

$$conf\left(R_{1}\right) \hspace{0.2cm} = \hspace{0.2cm} \frac{C0 + \Delta \hspace{0.1cm} C0}{C0 + \Delta \hspace{0.1cm} C0 + C1 + \Delta \hspace{0.1cm} C1} \approx \hspace{0.1cm} \frac{C0}{C0 + C1} \hspace{0.2cm} = \hspace{0.2cm} conf\left(R_{2}\right)$$

$$\Delta C1 = \frac{\Delta C0 C1}{C0}$$




$$\Delta CI = \frac{\Delta C0 C1}{C0}$$

Da Delta C1 ganzahlig ist, muss der Zähler ein vielfaches von C0 sein. Es ergeben sich eine Fülle von konstanten Confidencefunktionen, auf denen die Cluster liegen können.

$$C1 = \frac{\Delta C1 \ C0}{\Delta C0} \longrightarrow conf(R) = \frac{\Delta C0}{\Delta C1 + \Delta C0}$$

$$\frac{\Delta C1}{C1} = \frac{\Delta C0}{C0}$$

Wobei C0 und C1 das Zentrum des Clusters definieren und die Werte Delta C0 und Delta C1 die Abweichung der einzelnen Clusterpunkte widerspiegeln.




$$\frac{\Delta C1}{C1} = \frac{\Delta C0}{C0}$$

Wenn der Wert Delta C0 steigt, dann muss der Wert Delta C1 proportional steigen.

Daraus folgt, dass sich der Confidencewert kaum verändert, da das Verhältnis zwischen Nenner und Zähler in etwa gleich bleibt.


$$cOnf(R) = \frac{\Delta CO}{\Delta CI + \Delta CO}$$


Wenn sich der Confidencewert stark verändert aber der Supportwert nicht, dann muss der Wert Delta C0 klein sein und der Wert Delta C1 groß.



$$cOnf(R) = \frac{\Delta CO}{\Delta CI + \Delta CO}$$

- Wenn sich der Confidencewert innerhalb eines Clusters kaum verändert, dann ist ein großer Delta-C0-Wert möglich, damit ergibt sich auch eine große Supportwertdifferenz.
- Wenn der Delta-C0-Wert, innerhalb eines Clusters klein ist, dann ergibt sich schon bei kleinsten Änderungen vom Delta-C1-Wert eine große Confidencewertdifferenz.





Dieses Verhalten ist unabhängig vom Ort und bewirkt ein ungefähr ähnliches aussehen aller Cluster.