



Integración de entidades externas

API REST de radicación de casos / Documentación técnica

Documento para equipo técnico (alarmas monitoreadas, apps con botón de pánico, otras centrales, sistemas municipales) que radica casos en FALCON CAD por API, sin intervención manual de un operador.

1. Descripción general

Este es el modelo pensado para "empresa con app móvil, botón de pánico": la API key vive en el *backend* de esa empresa, **nunca embebida en la app móvil misma**, y cada llamada a estos endpoints ya declara implícitamente el tenant (la instancia de FALCON CAD) y la entidad; el llamante no necesita saber ni declarar a qué instancia pertenece.

Con esta integración, la entidad puede:

- Radicar un caso nuevo en FALCON CAD (POST /integracion/casos).
- Consultar el estado de un caso que ella misma radicó (GET /integracion/casos/:id).

2. Convenciones generales

URL base

```
https://falcon-test.appjeylor.com/api
```

Todos los ejemplos de este documento usan esta URL base. Todo el tráfico va sobre HTTPS.

Autenticación

Cada solicitud lleva la API key de la **entidad** en el header:

```
x-api-key: <API key de la entidad>
```

La API key se genera al registrar la entidad y se puede rotar en cualquier momento; al rotarla, la anterior queda inválida de inmediato.

Multi-tenant sin declarar tenant

El llamante nunca dice "a qué instancia (tenant) pertenezco": el servidor lo resuelve a partir de la API key.



Formato de error

Formato estándar de la API:

```
{
  "statusCode": 403,
  "message": "La suscripción está suspendida. Contacte al proveedor.",
  "error": "Forbidden"
}
```

Vigencia de la instancia y de la integración

Además de que la API key de la entidad sea válida, el servidor exige que la instancia (tenant) dueña de esa entidad esté vigente (activa, no suspendida, no vencida) y que tenga contratada la integración api. Si algo de esto falla, la respuesta es **403 Forbidden** con un mensaje explicando el motivo — *aunque la API key de la entidad sea válida*. El código HTTP no distingue "su API key está mal" de "la instancia no está al día" (ambos casos usan 401/403); el texto de message es lo que los diferencia.

3. Endpoints

3.1 Radicar un caso

POST /integracion/casos

Crea un caso nuevo en FALCON CAD a nombre de la entidad dueña de la API key. El caso queda con canal integracion, enlazado a la entidad, y enrutado automáticamente a la agencia/canales que se le configuraron al registrarla.

Solicitud

```
POST https://falcon-test.appjeylor.com/api/integracion/casos
Content-Type: application/json
x-api-key: <API key de la entidad>
```

Cuerpo

```
{
  "codigoCaso": "102",
  "titulo": "Alarma activada sede norte",
  "descripcion": "Sensor de humo",
  "referencia": "ACME-77",
  "ciudadano": "Sede Norte",
  "telefono": "3001112233",
  "lat": 4.65,
  "lng": -74.05
}
```



Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
codigoCaso	string	Sí	Código del catálogo de tipificación del tenant (Catálogos → Códigos de caso). Clasifica el caso: de él salen la prioridad y, si la entidad no tiene agencia propia configurada, también a quién se sugiere enviarlo. Debe existir y estar activo, o se rechaza con 400.
titulo	string	No	Resumen de ese caso puntual (p. ej. "Alarma activada sede norte"). Si se omite, se completa con la descripción genérica del código de catálogo, pensado para entidades simples (una alarma) que no siempre tienen un texto propio que mandar.
descripcion	string	Sí	Detalle o narrativa adicional del caso, no es lo mismo que el título, es el "relato".
referencia	string	Sí	ID del caso en el sistema de la entidad, para su propia trazabilidad. Se anexa a la descripción como "Referencia externa: ...".
ciudadano	string	No	Nombre del solicitante o sede. Si se omite, se usa el nombre de la entidad.
telefono	string	Sí	Teléfono de contacto.
lat / lng	number	Sí	Coordenadas del incidente.

Respuesta 201 Created

```
{
  "caseId": "3f1b2c8a-7e21-4b9a-9c3d-1a2b3c4d5e6f",
  "estado": "nuevo",
  "titulo": "Alarma activada sede norte",
  "creadoEn": "2026-08-07T20:50:00.000Z"
}
```

El campo `caseId` es el identificador único y permanente del caso en FALCON CAD — es lo que hay que guardar del lado de la entidad para consultar su estado después y para cualquier cruce posterior (soporte, reportes, reclamos).

Errores

Código	Motivo
401 Unauthorized	Falta el header <code>x-api-key</code> , no corresponde a ninguna entidad, o la entidad está desactivada.



403 Forbidden	El tenant dueño de la entidad está bloqueado, suspendido o vencido, o no tiene contratada la integración api.
400 Bad Request	Falta codigoCaso, o el código no existe / está inactivo en el catálogo del tenant.

3.2 Consultar el estado de un caso

GET /integracion/casos/:id

Devuelve el estado actual de un caso, pensado para que la entidad haga seguimiento del suyo sin necesitar un usuario ni acceso a la interfaz de FALCON CAD. Solo devuelve casos radicados **por esa misma entidad**: pedir el id de un caso ajeno (o de otro tenant) responde 404, nunca revela que existe.

Solicitud

```
GET https://falcon-test.appjeylor.com/api/integracion/casos/{caseId}
x-api-key: <API key de la entidad>
```

Respuesta 200 OK

```
{
  "caseId": "3f1b2c8a-7e21-4b9a-9c3d-1a2b3c4d5e6f",
  "estado": "en_gestion",
  "titulo": "Alarma activada sede norte",
  "agencia": "Policía Nacional",
  "creadoEn": "2026-08-07T20:50:00.000Z",
  "actualizadoEn": "2026-08-07T20:55:00.000Z"
}
```

estado es uno de: nuevo, en_gestion, despachado, derivado, cerrado.

Errores

Código	Motivo
401 Unauthorized	API key inválida o entidad inactiva.
403 Forbidden	El tenant no está vigente, o no tiene contratada la integración api.
404 Not Found	El caso no existe, o pertenece a otra entidad.

4. Resumen

Elemento	Valor	Notas
URL base	https://falcon-test.appjeylor.com/api	Todo sobre HTTPS.
Autenticación	x-api-key	API key de la entidad (prefijo ek).



FALCON CAD

Radical caso	POST /integracion/casos	201 Created, devuelve casoId.
Consultar caso	GET /integracion/casos/:id	Solo casos propios de la entidad.
Alta / API key	Trámite interno	La gestiona el administrador de la instancia de FALCON CAD.

Ante cualquier duda durante la integración, contactar al administrador de la instancia de FALCON CAD con la que se está integrando.