



SpringBoot配置属性之MVC

springboot spring

xixicat 2016年01月15日发布

SpringBoot配置属性系列

- SpringBoot配置属性之MVC
- SpringBoot配置属性之Server
- SpringBoot配置属性之DataSource
- SpringBoot配置属性之NOSQL
- SpringBoot配置属性之MQ
- SpringBoot配置属性之Security
- SpringBoot配置属性之Migration
- SpringBoot配置属性之其他

另外附上个人关于springboot的一些文章

- SpringBoot前世今生
- SpringBoot集成mybatis
- SpringBoot四大神器之Actuator
- SpringBoot四大神器之Starter

序

主要是mvc相关的一些配置

mvc

- spring.mvc.async.request-timeout 设定async请求的超时时间,以毫秒为单位,如果没有设置的话,以具体实现的超时时间为准,比如tomcat的servlet3的话是10秒。
- spring.mvc.date-format
 设定日期的格式,比如dd/MM/yyyy.
- spring.mvc.favicon.enabled
 是否支持favicon.ico,默认为: true
- spring.mvc.ignore-default-model-on-redirect 在重定向时是否忽略默认model的内容,默认为true
- spring.mvc.locale
 指定使用的Locale
- spring.mvc.message-codes-resolver-format
 指定message codes的格式化策略(PREFIX_ERROR_CODE,POSTFIX_ERROR_CODE).
- spring.mvc.view.prefix 指定mvc视图的前缀.
- spring.mvc.view.suffix 指定mvc视图的后缀.

messages



回





- spring.messages.basename
 指定message的basename,多个以逗号分隔,如果不加包名的话,默认从classpath路径开始,默认: messages
- spring.messages.cache-seconds
 设定加载的资源文件缓存失效时间,-1的话为永不过期,默认为-1
- spring.messages.encoding
 设定Message bundles的编码,默认: UTF-8

mobile

- spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.enable-fallback
 是否支持fallback的解决方案,默认false
- spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.enabled
 是否开始device view resolver, 默认为: false
- spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.mobile-prefix 设定mobile端视图的前缀,默认为:mobile/
- spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.mobile-suffix 设定mobile视图的后缀
- spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.normal-prefix 设定普通设备的视图前缀
- spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.normal-suffix 设定普通设备视图的后缀
- spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.tablet-prefix 设定平板设备视图前缀,默认:tablet/
- spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.tablet-suffix 设定平板设备视图后缀。
- spring.mobile.sitepreference.enabled
 是否启用SitePreferenceHandler,默认为: true

view

- spring.view.prefix
 设定mvc视图的前缀。
- spring.view.suffix
 设定mvc视图的后缀

resource

- spring.resources.add-mappings
 是否开启默认的资源处理,默认为true
- spring.resources.cache-period 设定资源的缓存时效,以秒为单位。
- spring.resources.chain.cache
 是否开启缓存,默认为: true
- spring.resources.chain.enabled
 是否开启资源 handling chain, 默认为false
- spring.resources.chain.html-application-cache
 是否开启h5应用的cache manifest重写,默认为: false
- spring.resources.chain.strategy.content.enabled
 是否开启内容版本策略,默认为false
- spring.resources.chain.strategy.content.paths 指定要应用的版本的路径,多个以逗号分隔,默认为:[/**]









- spring.resources.chain.strategy.fixed.enabled 是否开启固定的版本策略,默认为false
- spring.resources.chain.strategy.fixed.paths 指定要应用版本策略的路径,多个以逗号分隔
- spring.resources.chain.strategy.fixed.version 指定版本策略使用的版本号
- spring.resources.static-locations
 指定静态资源路径,默认为classpath:[/META-INF/resources/,/resources/,/static/,/public/]以及context:/

multipart

- multipart.enabled
 是否开启文件上传支持,默认为true
- multipart.file-size-threshold
 设定文件写入磁盘的阈值,单位为MB或KB,默认为0
- multipart.location 指定文件上传路径.
- multipart.max-file-size
 指定文件大小最大值,默认1MB
- multipart.max-request-size
 指定每次请求的最大值,默认为10MB

freemarker

- spring.freemarker.allow-request-override
 指定HttpServletRequest的属性是否可以覆盖controller的model的同名项
- spring.freemarker.allow-session-override
 指定HttpSession的属性是否可以覆盖controller的model的同名项
- spring.freemarker.cache
 是否开启template caching.
- spring.freemarker.charset
 设定Template的编码.
- spring.freemarker.check-template-location 是否检查templates路径是否存在.
- spring.freemarker.content-type
 设定Content-Type.
- spring.freemarker.enabled
 是否允许mvc使用freemarker.
- spring.freemarker.expose-request-attributes
 设定所有request的属性在merge到模板的时候,是否要都添加到model中.
- spring.freemarker.expose-session-attributes
 设定所有HttpSession的属性在merge到模板的时候,是否要都添加到model中.
- spring.freemarker.expose-spring-macro-helpers
 设定是否以springMacroRequestContext的形式暴露RequestContext给Spring's macro library使用
- spring.freemarker.prefer-file-system-access
 是否优先从文件系统加载template,以支持热加载,默认为true
- spring.freemarker.prefix 设定freemarker模板的前缀.
- spring.freemarker.request-context-attribute 指定RequestContext属性的名.
- spring.freemarker.settings









- spring.freemarker.suffix 设定模板的后缀.
- spring.freemarker.template-loader-path
 设定模板的加载路径,多个以逗号分隔,默认: ["classpath:/templates/"]
- spring.freemarker.view-names 指定使用模板的视图列表.

velocity

- spring.velocity.allow-request-override
 指定HttpServletRequest的属性是否可以覆盖controller的model的同名项
- spring.velocity.allow-session-override
 指定HttpSession的属性是否可以覆盖controller的model的同名项
- spring.velocity.cache 是否开启模板缓存
- spring.velocity.charset
 设定模板编码
- spring.velocity.check-template-location
 是否检查模板路径是否存在.
- spring.velocity.content-type 设定ContentType的值
- spring.velocity.date-tool-attribute
 设定暴露给velocity上下文使用的DateTool的名
- spring.velocity.enabled
 设定是否允许mvc使用velocity
- spring.velocity.expose-request-attributes
 是否在merge模板的时候,将request属性都添加到model中
- spring.velocity.expose-session-attributes
 是否在merge模板的时候,将HttpSession属性都添加到model中
- spring.velocity.expose-spring-macro-helpers
 设定是否以springMacroRequestContext的名来暴露RequestContext给Spring's macro类库使用
- spring.velocity.number-tool-attribute
 设定暴露给velocity上下文的NumberTool的名
- spring.velocity.prefer-file-system-access
 是否优先从文件系统加载模板以支持热加载,默认为true
- spring.velocity.prefix
 设定velocity模板的前缀
- spring.velocity.properties
 设置velocity的额外属性.
- spring.velocity.request-context-attribute 设定RequestContext attribute的名.
- spring.velocity.resource-loader-path
 设定模板路径,默认为: classpath:/templates/
- spring.velocity.suffix
 设定velocity模板的后缀。
- spring.velocity.toolbox-config-location
 设定Velocity Toolbox配置文件的路径,比如/WEB-INF/toolbox.xml.
- spring.velocity.view-names
 设定需要解析的视图名称.

thymeleaf









- spring.thymeleaf.cache 是否开启模板缓存,默认true
- spring.thymeleaf.check-template-location
 是否检查模板路径是否存在,默认true
- spring.thymeleaf.content-type
 指定Content-Type,默认为: text/html
- spring.thymeleaf.enabled
 是否允许MVC使用Thymeleaf,默认为: true
- spring.thymeleaf.encoding
 指定模板的编码,默认为: UTF-8
- spring.thymeleaf.excluded-view-names
 指定不使用模板的视图名称,多个以逗号分隔。
- spring.thymeleaf.mode
 指定模板的模式,具体查看StandardTemplateModeHandlers,默认为: HTML5
- spring.thymeleaf.prefix
 指定模板的前缀,默认为:classpath:/templates/
- spring.thymeleaf.suffix 指定模板的后缀,默认为:.html
- spring.thymeleaf.template-resolver-order 指定模板的解析顺序,默认为第一个.
- spring.thymeleaf.view-names
 指定使用模板的视图名,多个以逗号分隔。

mustcache

- spring.mustache.cache
 是否Enable template caching.
- spring.mustache.charset 指定Template的编码.
- spring.mustache.check-template-location 是否检查默认的路径是否存在.
- spring.mustache.content-type 指定Content-Type.
- spring.mustache.enabled
 是否开启mustcache的模板支持.
- spring.mustache.prefix
 指定模板的前缀,默认: classpath:/templates/
- spring.mustache.suffix指定模板的后缀,默认:.html
- spring.mustache.view-names 指定要使用模板的视图名.

groovy模板

- spring.groovy.template.allow-request-override
 指定HttpServletRequest的属性是否可以覆盖controller的model的同名项
- spring.groovy.template.allow-session-override
 指定HttpSession的属性是否可以覆盖controller的model的同名项
- spring.groovy.template.cache
 是否开启模板缓存.
- spring.groovy.template.charset



国





- spring.groovy.template.check-template-location 是否检查模板的路径是否存在.
- spring.groovy.template.configuration.auto-escape
 是否在渲染模板时自动排查model的变量,默认为: false
- spring.groovy.template.configuration.auto-indent 是否在渲染模板时自动缩进,默认为false
- spring.groovy.template.configuration.auto-indent-string
 如果自动缩进启用的话,是使用SPACES还是TAB,默认为:SPACES
- spring.groovy.template.configuration.auto-new-line
 渲染模板时是否要输出换行,默认为false
- spring.groovy.template.configuration.base-template-class 指定template base class.
- spring.groovy.template.configuration.cache-templates
 是否要缓存模板,默认为true
- spring.groovy.template.configuration.declaration-encoding 在写入declaration header时使用的编码
- spring.groovy.template.configuration.expand-empty-elements
 是使用

- spring.groovy.template.configuration.locale 指定template locale.
- spring.groovy.template.configuration.new-line-string
 当启用自动换行时,换行的输出,默认为系统的line.separator属性的值
- spring.groovy.template.configuration.resource-loader-path 指定groovy的模板路径,默认为classpath:/templates/
- spring.groovy.template.configuration.use-double-quotes 指定属性要使用双引号还是单引号,默认为false
- spring.groovy.template.content-type 指定Content-Type.
- spring.groovy.template.enabled
 是否开启groovy模板的支持.
- spring.groovy.template.expose-request-attributes
 设定所有request的属性在merge到模板的时候,是否要都添加到model中.
- spring.groovy.template.expose-session-attributes
 设定所有request的属性在merge到模板的时候,是否要都添加到model中.
- spring.groovy.template.expose-spring-macro-helpers
 设定是否以springMacroRequestContext的形式暴露RequestContext给Spring's macro library使用
- spring.groovy.template.prefix 指定模板的前缀.
- spring.groovy.template.request-context-attribute 指定RequestContext属性的名.
- spring.groovy.template.resource-loader-path 指定模板的路径,默认为: classpath:/templates/
- spring.groovy.template.suffix 指定模板的后缀
- spring.groovy.template.view-names 指定要使用模板的视图名称.

http

- spring.hateoas.apply-to-primary-object-mapper
 设定是否对object mapper也支持HATEOAS,默认为: true
- spring http converters preferred-ison-manner









- spring.http.encoding.charset
 指定http请求和相应的Charset,默认: UTF-8
- spring.http.encoding.enabled
 是否开启http的编码支持,默认为true
- spring.http.encoding.force
 是否强制对http请求和响应进行编码,默认为true

json

- spring.jackson.date-format 指定日期格式,比如yyyy-MM-dd HH:mm:ss,或者具体的格式化类的全限定名
- spring.jackson.deserialization
 是否开启Jackson的反序列化
- spring.jackson.generator
 是否开启json的generators.
- spring.jackson.joda-date-time-format
 指定Joda date/time的格式,比如yyyy-MM-dd HH:mm:ss). 如果没有配置的话,dateformat会作为backup
- spring.jackson.locale
 指定json使用的Locale.
- spring.jackson.mapper 是否开启Jackson通用的特性.
- spring.jackson.parser
 是否开启jackson的parser特性.
- spring.jackson.property-naming-strategy
 指定PropertyNamingStrategy (CAMEL_CASE_TO_LOWER_CASE_WITH_UNDERSCORES)或者指定PropertyNamingStrategy子类的全限定类名.
- spring.jackson.serialization 是否开启jackson的序列化.
- spring.jackson.serialization-inclusion
 指定序列化时属性的inclusion方式,具体查看JsonInclude.Include枚举.
- spring.jackson.time-zone
 指定日期格式化时区,比如America/Los_Angeles或者GMT+10.

jersey

- spring.jersey.filter.order
 指定Jersey filter的order,默认为: 0
- spring.jersey.init
 指定传递给Jersey的初始化参数.
- spring.jersey.type
 指定Jersey的集成类型,可以是servlet或者filter.

2016年01月15日发布 •••



你可能感兴趣的文章

SpringBoot属性配置系列 45 收藏, 3k 浏览

SpringBoot配置属性之其他 4 收藏,5.1k 浏览







 \equiv

更多