Linux邮件服务器架设

66

主要关于CentOS中邮件服务器postfix的设置及邮件服务器相关的原理。

0x01邮件服务器架设的前提条件

- 1. 邮件服务器一定要有一个合法注册过的主机名才行。
- 2. 目前收信端的邮件服务器会针对邮件来源的IP进行反解,而如果你的网络环境是由拨号得来的而非固定的IP,该种IP会被视为垃圾邮件。
- 3. 需要DNS的MX及A标志。如果没有上游服务器,可以将自己的服务器设置为MX,利用自己当MX服务器。

0x02邮件传输所需要的组件

1. 电子邮件的传输过程示意图




图 20-1 电子邮件从邮件主机寄送信件示意图

2. 相关组件介绍:

66

- 1. MUA: 邮件用户代理人。主要的功能是收取邮件主机的电子邮件,以及提供用户浏览与编写邮件。比如雷鸟。
- 2. MTA:邮件发送代理人。主要的功能是接受邮件、使用简单的邮件传送协议(SMTP);转发邮件。注:我们一般提到的Mail Server 就是MTA。严格说来,MTA启示仅是指SMTP这个协议。
- 3. MDA: 邮件传送代理人。主要功能是分析由MTA所收到的邮件表头或内容等数据,来决定这封邮件的去向。过滤垃圾邮件;自动回复。注:各主要的MTA程序都有自己的MDA功能。
- 4. Mailbox: Linux系统默认的邮箱都是放在/var/spool/mail/邮箱账号中。

0x03用户收信时服务器端所提供的相关协议: MRA

- 1. MRA: 用户可以通过MRA服务器提供的邮政服务协议(POP)来接受自己的邮件,也可以通过IMAP协议将自己的邮件保留在邮件主机上面。
- 2. POP:
 - 1)MUA通过POP3协议连接到MRA的110端口,并且输入正确的用户名和密码来取得正确的认证和授权。
 - 2)取得授权后,MRA会前往该用户的Mailbox,取得相应的邮件并发送至MUA中。
 - 3)当所有的邮件发送完毕后,用户的Mailbox内的数据会被清空。
- 3. IMAP: 这个协议可以将Mailbox的数据存储到你主机上的用户主目录。
- 4. 要假设一台可以使用MUA进行首发邮件的MTA、MRA服务器,至少需要启动SMTP以及POP3这两个协议才行。
- 5. SMTP、POP3、IMAP都是明文进行传输的,加密传输需要使用POP3s和IMAPs。

0x04MTA服务器: Postfix基础设定

- 1. 所需要的软件与软件结构:
 - 1)CentOS 6.x默认提供了postfix软件,所以不需要再手动进行安装了。
 - 2) 它主要的配置文件都在/etc/postfix文件夹中。

66

/etc/postfix/main.cf是主要的postfix的配置文件,几乎所有的配置文件选项都在该文件中完成。

/etc/postfix/master.cf主要规定了postfix每个程序的工作的参数,这个配置文件默认已经配置好了,不需要再进行配置。 /etc/postfix/access可以设置开发Relay或拒绝来源和目标地址等信息的外部配置文件,需要再main.cf文件中开启。且设置完毕后需 要使用postmap来处理成数据库文件。

/etc/aliases作为邮件别名的设置,也可以作为邮件组的设置。

2. postfix程序的使用:

postconf: 查阅postfix的设置数据。

postfix: start/stop check: 检查postfix 的相关文件和数据库是否正确flush: 强制将正在邮件队列中的邮件寄出 reload: 重新载入配置

postalias: postalias hash:/etc/aliases 设置别名数据库。 postcat: 主要用于检查放在queue 当中的邮件内容。 postmap: postmap hash:/etc/postfix/access. postqueue: 用于查看邮件队列中的邮件。postqueue - p。

0x05postfix邮件服务器的设定

22.2.3 一个邮件服务器的设定案例

前面谈到 Mail server 与 DNS 系统有很大的相关性,所以当你想要搭建一台可以连上 Internet 的邮件服务器时,你必须要已经取得合法的 A 与 MX 主机名,而且最好反解也已经 向你的 ISP 申请修改设置了,这可是个大前提,不要忽略。在下面的练习当中鸟哥以之前 19章 DNS 内的设置为依据,主要的参数是这样的:

- 邮件服务器的主要名称为: www.centos.vbird。
- 邮件服务器尚有别名为 linux.centos.vbird 及 ftp.centos.vbird 也可以收发邮件。
- 此邮件服务器已有 MX 设置,直接指向自己(www.centos.vbird)。
- 單 这个 www.centos.vbird 有个 A 的标志指向 192.168.100.254。

在实际的邮件服务器设置当中,上述的几个标志是很重要的,请自行参考 DNS 章节的介绍。下面就让我们来实际设置 Postfix 服务器。

22.2.4 让 Postfix 可监听 Internet 来收发邮件

在默认的情况下, CentOS 6.x 的 MTA 仅针对本机进行监听, 测测看:

[root@www ~] # netstat -tlnp | grep :25

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 3167/master

所以如果你要对整个 Internet 开放的话,就需要努力搞定几个简单的设置。而几乎所有的设置你都可以通过 /etc/postfix/main.cf 这个文件搞定。修改前你需要注意的项目有:

- # "#"符号是注释的意思。
- 厨 所有设置值以类似变量的设置方法来处理,例如 myhostname = www.centos.vbird, 请注意等号的两边要给予空格符,且第一个字符不可以是空白,也就是"my.."要由行首写起。
- 可以使用 "\$" 来延伸使用变量设置,例如 myorigin = \$myhostname,会等于 myorigin = www.centos.vbird。
- 如果该变量支持两个以上的数据,则使用空格符来分隔,不过建议使用逗号加空格符来处理。例如:mydestination = \$myhostname, \$mydomain, linux.centos.vbird, 意指 mydestination 支持三个数据内容之意。
- 每 可使用多行来表示同一个设置值,只要在第一行最后有逗号,且第二行开头为空格符,即可将数据延伸到第二行继续书写(所以上面第二点才说,开头不能留白).

若重复设置某一项目,则以较晚出现的设置值为准!

要让你的 postfix 可以收发邮件时,你必须要启动的设置数据有下面这些:

myhostname: 设置主机名,需使用 FQDN

这个项目在于设置你的主机名,且这个设置值会被后续很多其他的参数所引用,所以必须要设置正确才行。你应该要设置成为完整的主机名。在鸟哥的这个练习当中,应该设置为:nyhostname = www.centos.vbird 才对。除了这个设置值之外,还有一个 mydomain 的设置项目、这个项目默认会取 \$myhostname 第一个 "."之后的名称。举例来说上头设置完毕后,最认的 mydomain 就是 centos.vbird。你也可以自行设置它。

myorigin: 发信时所显示的 "发信源主机" 项目

这个项目在设置"邮件头上面的 mail from 的那个地址",也就是代表本 MTA 传出去的邮件将以此设置值为准。如果你在本机寄信时忘记加上 Mail from 字样的话,那么就以此值为准了。默认这个项目以 \$myhostname 为主,例如: myorigin = \$myhostname。

■ inet_interfaces: 设置 Postfix 的临听接口(极重要)

在默认的情况下你的 Postfix 只会监听本机接口的 lo (127.0.0.1) 而已,如果你想要监听整个 Internet 的话,请开放成为对外的接口,或者是开放给全部的接口,常见的设置方法为。inet_interfaces = all. 由于如果有重复设置项目时,会以最晚出现的设置值为准,所以最好只保留一组 inet_interfaces 的设置。

☞ inet_protocols: 设置 Postfix 监听 IP 协议

默认 CentOS 的 Postfix 会去同时监听 IPv4、IPv6 两个版本的 IP, 如果你的网络环境 里面仅有 IPv4, 那可以直接指定 inet_protocols = ipv4 就会避免看到" :::1" 之类的 IP

mydestination: 设置"能够收信的主机名"(极重要)

这个设置项目很重要,因为我们的主机有非常多的名字,那么对方填写的 mail to 到底要写哪个主机名字我们才能将该邮件收下? 就是在这里规范的。也就是说,你的许多主机名当中,仅有写入这个设置值的名称才能作为 E-mail 的主机地址。在我们这个练习当中这部主机有三个名字,所以写法为: mydestination = \$myhostname, localhost, linux.centos.vbird, ftp.centos.vbird。

如果你想要将此设置值移动到外部文件,那可以使用类似下面的做法: mydestination = /etc/postfix/local-host-names,然后在 local-host-names 里面将可收信的主机名写入即可。一般来说,不建议你额外建立 local-host-names 这个文件,直接写入 main.cf 即可。特别留意的是,如果你的 DNS 里的设置有 MX 标志的话,那么请将 MX 指向的

那个主机名一定要写在这个 mydestination 内,否则很容易出现错误信息。一般来说,用户最常发生错误的地方就在这个设置里。

s mynetworks_style:设置"信任网络"的一项指标

这个设置值在规定与主机在同一个网络的可信任客户端。举例来说。鸟哥的主机 IP 是 192.168.100.254,如果我相信整个局域网络内(192.168.100.0/24)的用户的话,那我可规定此设置值为 subnet。不过,一般来说,因为下面的 mynetworks 会取代这个设置值,所以不设置也没有关系。如果要设置的话,最好设置成为 host 即可(亦即仅信任这部 MTA 主机而已)。

mynetworks: 规定信任的客户端(极重要)

你的 MTA 能不能帮忙进行 Relay 与这个设置值有很大关系。举例来说,当我要开放本机与内部网络的 IP 时,就可以这样进行设置: mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.100.0/24。如果你想要以 /etc/postfix/access 这个文件来控制 relay 的用户时,那 鸟 哥 可 以 建 议 你 将 上述 的 数 据 改 写 成 这 样: mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.100.0/24, hash:/etc/ postfix/access,然后你只要再建立 access 重整成数据库后,就能够设置 Relay 的用户了。

■ relay_domains: 规范可以帮忙 relay 的下一台 MTA 主机地址

相对于 mynetworks 是针对 "信任的客户端" 而设置的,这个 relay_domains 则可以视为 "针对下游 MTA 服务器"而设置的。举例来说,如果你这台主机是 www.niki.centos.vbird 的 MX 主机时,那你就需要在 relay_domains 设置针对整个 niki.centos.vbird 这个领域的目标邮件进行转发才行。在默认的情况下,这个设置值是 \$mydestination。

需要注意的是,Postfix 默认并不会转发 MX 主机的邮件,即如果你有两台主机,一台是上游的 MTAup,一台是下游的 MTAdown,而 MTAdown 规范的 MX 主机是 MTAup,由 22.1.2 节谈到的 DNS 的 MX 设置值与邮件传递方向,我们知道任何想要 寄给 MTAdown 主机的邮件,都会先经过 MTAup 来转发才行。此时如果那台 MTAup 没有开启帮 MTAdown 进行 Relay 的权限时,那么任何传给 MTAdown 的邮件将全部都被 MTAup 所退回,从此 MTAdown 就无法收到任何邮件了。

请你再想一想上一段的说明,因为如果你在大公司服务而且你的公司上、下游均有 Mail server 时,并且也已经设置 MX 的状况下,这个 relay_domains 就很重要。上游 的 MTA 主机必须要启动这个设置。一般来说除非你是某台 MTA 主机的 MX 源头, 否则这个设置项目可以忽略不设置。而如果你想要帮你的客户端转发邮件到某台特定 的 MTA 主机时,这个设置项目也是可以设置的。一般情况下保留默认值即可。

alias_maps: 设置邮件别名

这是设置邮件别名的设置项目, 只要指定到正确的文件去即可, 这个设置值可以保留

默认值。

在了解上述的设置后,以鸟哥的范例来看,鸟哥对更动过或注明重要的设置值以及相关文件是这样处理的:

```
root@www ~] # vim /etc/postfix/main.cf
myhostname = www.centos.vbird
                                      <==约在第
myorigin = $myhostname
                                      <==约在第 99 行
inet_interfaces = all
                                      <==约在第 114 行, 117 行要注释掉
inet protocols = ipv4
                                      <==约在第 120 行
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
 linux.centos.vbird, ftp.centos.vbird <==约在第 165,166 行
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.100.0/24, hash:/etc/postfix/access <==约在269
relay domains = $mydestination
                                      <==约在第 299 行
alias maps = hash:/etc/aliases
alias database = hash:/etc/aliases
                                      <==约在第 389, 400 行
# 其他的设置值就先保留默认值即可
[root@www ~] # postmap hash:/etc/postfix/access
 [root@www ~] # postalias hash:/etc/aliases
```

```
# 1. 先检查配置文件的语法是否有错误

[root@www ~] # /etc/init.d/postfix check <==没有信息,表示没有问题

# 2. 启动与观察 port number

[root@www ~] # /etc/init.d/postfix restart

[root@www ~] # netstat -tlunp | grep ':25'

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program ntcp 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 13697/maste
```

22.3 MRA 服务器: dovecot 设定

除非你想要在 MTA 上架设 Webmail, 否则, 你的 MTA 收下了邮件, 你总需要去收信的。那么收信要用的是哪个通信协议? 就是 22.1.4 节里面谈到的 POP3 以这就是所谓的 MRA 服务器。CentOS 6.x 使用的是 dovecot 这个软件来实现 MRA信协议的。但由于 POP3/IMAP 还有数据加密的版本,下面我们就依据是否加密(State of the dovecot)。

22.3.1 基础的 POP3/IMAP 设定

启动单纯的 POP3/IMAP 是很简单的,你需要先确定已经安装了 dovecot 这个 这个软件的配置文件只有一个,就是 /etc/dovecot/dovecot.conf。我们仅要启动 PC 而已,所以这样设置即可:

[root@www ~]# yum install dovecot [root@www ~]# vim /etc/dovecot/dovecot.conf # 找到下面这一行,大约是在第 25 行左右的地方,复制新增一行内容如下: #protocols = imap pop3 lmtp protocols = imap pop3

[root@www ~]# vim /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf ssl = no <==将第 6 行改成这样