热学2 热力学第一定律 基本内容及基本教学要求

- 1.掌握热力学第一定律表述(平衡态 微分形式)
- 2.熟练热一律在理想气体准静态过程中的应用
- 3. 会计算自由膨胀过程中的功能关系
- 4. 会判断可逆过程和不可逆过程
- 5.知道循环过程的功能关系 会计算热机效率 制冷机的制冷系数
- 6.掌握卡诺循环 记住卡诺热机效率 卡诺制冷机的制冷系数公式

一.基本物理量的计算

 $1.A.Q.\Delta E$ 的计算

(1)直接计算

计算公式

适用对象

适用条件

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p \, \mathrm{d}V$$

任何系统

准静态过程

 $Q = v C\Delta T$

任何系统

始末态为平衡态 C = const.

 $\Delta E = \nu \ C_V \Delta T$

理想气体

始末态为平衡态 C_{ν} = const.

(2)用热力学第一定律计算

$$dQ = dE + dA$$

适用于任何系统和任何过程

(3)用p—V图分析

- 1)过程曲线与V轴所围的面积 = A

3)绝热线上 Q=0


- 2. 理想气体的内能
- 1) 等体过程

系统作功和吸热: $dA_V = 0$, $dQ_V = v C_{V,m} dT$ 根据热 I 律: $dE_V = v C_{V,m} dT$

2) 任意元过程

dE 只与状态1、2有 关,与元过程无关, 与元过程无关, 因此计算dE 可选择 一条方便路径:


等温 + 等体过程



$$dE = dE_V + dE_T$$

$$= dE_V$$

$$= vC_{V,m} dT$$




一般情况下可认为 $C_{V,m}$ 与过程、温度无关,内能是状态函数,所以理想气体内能:

$$\Delta E = \nu C_{V, m} \Delta T$$

3. 绝热自由膨胀过程(功能关系)

刚性绝热壁 隔板



器壁绝热:
$$Q=0$$
 热 I 律 $E_1=E_2$ 向真空膨胀: $A=0$

对理想气体: $T_1 = T_2$

不是等温过程, 不是准静态过程

如果右边不是真空,给出功能之间的关系?

准静态等温膨胀过程: (隔板慢慢向右移动)

$$\Delta E = 0$$

$$Q = A = \int_{V_1}^{V_2} p \, dV = vRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = vRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$
$$= vRT \ln 2 > 0$$

— 吸热并对外作功过程

绝热自由膨胀过程: $\Delta E = A = Q = 0$


准静态等温膨胀过程 ≠ 绝热自由膨胀过程 ≠准静态绝热膨胀过程 (等熵过程)

4. 热机循环效率、做功与能量之间关系

设在整个过程中:

 Q_1 一吸收的总热量

 $|Q_2|$ — 放出的总热量



系统对外界作的净功A


= 系统净吸热 $Q_1 - |Q_2| > 0$

=循环曲线所围面积

定义热循环效率
$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

卡诺热机循环效率

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



致冷系数
$$w = \frac{Q_2}{|A|}$$

卡诺致冷机
$$\boldsymbol{w}_c = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

二. 讨论题目

1. 仔细审视下列两式

$$dQ = dE + dA$$

等价?


$$TdS = dE + dA$$


说说不同?

2. 在 *p* — *V* 图上能画出来的过程 是否一定是可逆过程?

3. 理想气体经历下述过程 讨论 $\triangle E$, $\triangle T$, A 和 Q 的符号

 $Q = \Delta E + A$






4. 理气分别由同一等温线 T_0 上两状态经历过程

a、b到达相同的末态 (T_f)


判断 \overline{C}_a , \overline{C}_b 的正负



三.计算题

1.已知: ν_1 mol、温度 T_1 的 He 气和

12 mol、温度 T_2 的 O_2 气经历如下过程




求: 终态的 T=?


- 2. 右图为一气缸,除底部导热外,其余部分都是绝热的.其容积被一位置固定的轻导热板隔成相等的两部分A和B,其中各盛有1mol的理想氮气.今将335J的热量缓慢地由底部传给气体,设活塞上的压强始终保持为1atm.
 - (1) 求A, B两部分温度的改变及吸收的热量

(导热板的吸热、活塞 的重量及摩擦均不计);

(2) 若将位置固定的 导热板换成可自由滑 动的绝热隔板,上述 温度改变和热量又如何?



- 3. 如下图, 瓶内盛有气体, 一横截面为A的玻 璃管通过瓶塞插入瓶内。玻璃管内放有一质量 为m的光滑金属小球(象一个活塞)。设小球 在平衡位置时,气体的体积为V,压强为 $p = p_0 + \frac{mg}{A}$,其中 p_0 为大气压强。现将小球稍向下 移,然后放手,则小球将以周期T在平衡位置 附近作简谐振动。假定在小球上下振动的过程 中, 瓶内气体进行的过程可看作准静态绝热过 程, 试求:
- (1) 使小球作简谐振动的准弹性力 F与小球相对其平衡位置的位移y之间的关系;
 - (2) 小球作简谐振动的周期T.




4. 一热机在1000K和300K的两热源之间工作,如果(1)高温热源提高为1100K,(2)低温热源降低为200K。试问,从理论上说,热机效率各可增加多少?为了提高热机效率,哪一种方案为好?

5. 设一动力暖气装置由一个热机和一个致冷机组合而成,即致冷机靠热机作功来运转。热机靠燃料燃烧时放出的热量工作,向暖气系统中的水放热。设热机锅炉的温度为 $t_1 = 210$ °C度,天然水的温度为 $t_2 = 15$ °C度,暖气系统的温度为 $t_3 = 60$ °C度,燃料的燃烧热为5000 kcal/kg

试求燃烧1.00kg燃料,暖气系统所得的热量。 假设热机和致冷机的工作循环都是理想卡诺循环。

- 6. 在高温热源为127℃,低温热源为27℃之间工作的卡诺热机,对外做净功8000J. 若维持低温热源温度不变,提高高温热源温度,使其对外做净功10000J. 假设这两次循环该热机都工作在相同的两条绝热线之间,试求:
 - (1) 后一个卡诺循环的效率;
 - (2) 后一个卡诺循环的高温热源的温度.



四.选做题

1.


摩尔单原子理想气体从某初态经历热容量为 C=2R(1+0.01T) 的准静态过程,到达温度为初态温度 2 倍、体积为初态体积 $\sqrt{2}$ 倍的终态。试求内能增量 $\triangle E$ 及系统对外所作的功W 。 \downarrow

分析 设初态温度为 T_0 。显然, $\Delta E = C_V(2T_0 - T_0) = C_VT_0$


$$Q = \int_{T_0}^{2T_0} C dT = \int_{T_0}^{2T_0} 2R (1 + 0.01T) dT$$
。因此,计算 $\Delta E \setminus Q \setminus W$ 的关键在于求出 $T_0 \cdot A = \int_{T_0}^{2T_0} C dT = \int_{T_0}^{2T_0} 2R (1 + 0.01T) dT$ 。因此,计算 $\Delta E \setminus Q \setminus W$ 的关键在于求出 $T_0 \cdot A = \int_{T_0}^{2T_0} C dT = \int_{T_0}^{2T_0} 2R (1 + 0.01T) dT$

通常的过程方程直接表为 p、V、T 中任意两个量变化时所遵循的一个关系。本题的过程方程稍有不同,表为热容量 C 随温度的变化。由 C 的定义,dQ=CdT,再利用热力学第一定律 $dQ=C_vdT+pdV$ 和状态方程 pV=vRT,即可将上述过程方程改写成T、V 之间的变化关系。由此,利用已知的初、终态的关系, T_0 可求,问题迎刃而解。 ψ


- 2. 过程如右图所示,讨论理想气体在下列过程中 ΔE , ΔT , W, Q的正负.
 - (1) 1→2→3过程;
 - (2) 1→2'→3过程;
 - (3) 比较上述两过程吸、放热的绝对值的大小



3.一定量的理想气体分别由初态a经过ab过程,和由初态c经cdb过程到达同一终态b,如下图所示,试比较这两个过程中气体与外界传递热量 Q_1 、 Q_2 的大小.



4. 如右图, 由绝热过程AB,CD, 等温过程DEA和任意过程BEC组成一循环过程ABCDEA,已知图中ECDE所包围的面积为70J, EABE所包围的面积为30J, DEA过程中系统放热100J,求整个循环过程ABCDEA中系统对外做功和BEC过程中系统从外界吸热各为何?



5. 环境温度 T_0 ,现一物体热容量C ,温度T 利用物体与环境的温差设计一热机,使热机效率最高,求最大输出功.