

## 大学物理 B(1)

清华大学物理系






#### § 7.5 波的能量 (energy of wave)

一. 波的能量

振动有能量,振动的传播将导致能量的传播。

- ①媒质质元能量是如何变化的?
- ②能量传播的规律如何?

以弹性棒中的简谐横波为例来分析:



$$\Delta W_{p} = \frac{1}{2} G \left( \frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^{2} \Delta V = \frac{1}{2} u^{2} \rho \left( \frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^{2} \Delta V$$

$$u = \sqrt{\frac{G}{\rho}} \rightarrow G = u^{2} \rho \qquad y = A \cos \omega \left( t - x / u \right)$$

$$\sum \frac{\Delta y}{\Delta x} \approx \frac{\partial y}{\partial x} = -\omega A \sin \omega (t - \frac{x}{u}) \cdot \frac{1}{u}$$

$$\Delta W_p = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega (t - \frac{x}{u})$$

$$\Delta W_k = \frac{1}{2} (\rho \Delta V) \left( \frac{\partial y}{\partial t} \right)^2$$

$$= \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega (t - \frac{x}{u}) = \Delta W_p$$

质元总能量  $\Delta W = \Delta W_p + \Delta W_k = 2\Delta W_p = 2\Delta W_k$  $= \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \omega (t - \frac{x}{u}) \Delta V$ 

振动系统:  $E_k \neq E_p$ ,  $E_k + E_p = \text{const}$ .

系统与外界无能量交换。

波动质元:  $\Delta W_k = \Delta W_p$ ,  $\Delta W_k + \Delta W_p \neq \text{const.}$  每个质元都与周围媒质交换能量。

能量密度 (energy density):

$$\mathbf{w} = \frac{\Delta W}{\Delta V} = \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \omega (t - \frac{x}{u}) \propto \omega^2 A^2 \quad (\$\text{\text{im}})$$

$$\overline{w} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} w \, dt = \frac{1}{2} \rho \omega^{2} A^{2} \qquad \text{适用于各种弹性波}$$


$$\rho \omega^{2} A^{2} \qquad \qquad \qquad t = 0$$

$$w = \rho \omega^{2} A^{2} \sin^{2} \omega (t - \frac{x}{u})$$

$$y = A \cos \omega (t - \frac{x}{u})$$

$$y = 0 \text{ 处}, \quad w = w_{\text{max}}, \quad y = A \text{ 处}, \quad w = 0$$

偏离平衡位置越远能量反而小,反之亦然。



能量"一堆堆"地传播。

#### 周期为T的简谐波通过时,质元做简谐振动,其 振动能量由动能和形变势能组成,则


- A 质元的动能和势能相同
- **B** 质元的动能和势能的时间平均值相同
- **反** 质元的振动能量守恒
- □ 质元的振动能量随时间变化周期为T

#### 二. 能流密度 (energy flux density)

波的传播 →能量传播 →能流

能流(密度)S——单位时间内通过垂直于波线 方向单位面积波的能量。

波的强度  $I = \overline{S}$ 



由图示有: 体积为u

$$I = wu = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2 u$$

$$= \frac{1}{2}z\omega^2 A^2$$

$$z = \rho u - \text{媒质的}$$
"特性阻抗"

利用  $I = \frac{1}{2}z\omega^2 A^2$  和能量守恒,可以证明,

#### 对无吸收媒质:

平面波

$$I = const. \rightarrow A = const.$$

球面波

$$r^2 I = \text{const.} \rightarrow A \propto \frac{1}{r}$$

柱面波

$$rI = \text{const.} \rightarrow A \propto \frac{1}{\sqrt{r}}$$

r —— 场点到波源的距离



#### 关于简谐波的能量,下列说法正确的是

- A 势能大的地方动能小,势能小的地方动能大
- B 介质上的质元做简谐振动 , 机械能守恒
- **介质上的质元的机械能不守恒**
- 势能为0的地方动能也为0

#### \*三.波的吸收 (absorption of wave)

波通过媒质时,一部分能量要被媒质吸收。造成吸收的因素:

- ①内摩擦: 机械能→热运动能(不可逆);
- ②热传导: 疏部、密部有温差,发生热交换, 机械能→热运动能 (不可逆);
- ③分子碰撞: 非弹性碰撞使分子规则振动能 →分子内部无规则的转、振能 (不可逆)。

定义吸收系数 
$$\alpha = \frac{-dA}{Adx}$$

成像?

#### 对平面波:

$$dA = -\alpha A dx \rightarrow \int_{A_0}^{A} \frac{dA}{A} = -\int_{0}^{x} \alpha dx$$

设 
$$\alpha = \text{const.}$$
 则

$$A = A_0 e^{-\alpha x}$$

$$: I \propto A^2$$
 :

$$I = I_0 e^{-2\alpha x}$$


$$u^{\uparrow} \rightarrow \alpha^{\uparrow} \begin{cases}
\hat{\Sigma}^{\uparrow}: \quad \alpha \propto \nu^2, \quad \alpha_{=} = 2 \times 10^{-11} \nu^2 \text{ m}^{-1} \\
\hat{M}: \quad \alpha \propto \nu, \quad \alpha_{=} = 4 \times 10^{-7} \nu \text{ m}^{-1}
\end{cases}$$

▲空气中低频波可传得很远

▲ ν 很大时(超声) α<sub>气</sub> >> α<sub>钢</sub>



#### \*四.波在界面的反射和透射



$$y_1 = A_1 \cos(\omega t - \frac{x}{\lambda_1} 2\pi + \phi_1)$$

$$y_1' = A_1' \cos(\omega t + \frac{x}{\lambda_1} 2\pi + \phi_1')$$

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t - \frac{x}{\lambda_2} 2\pi + \phi_2)$$

#### 机械波 L入射时,利用界面关系:

#### ①界面两侧质元位移相同(接触)

$$[y_1 + y_1']_{x=0} = [y_2]_{x=0}$$

#### ②界面两侧应力相等(牛顿第三定律)

$$\left[\frac{F_1}{S} + \frac{F_1'}{S}\right]_{x=0} = \left[\frac{F_2}{S}\right]_{x=0}$$

$$Y_{1} \left[ \frac{\partial y_{1}}{\partial x} + \frac{\partial y'_{1}}{\partial x} \right]_{x=0} = Y_{2} \left[ \frac{\partial y_{2}}{\partial x} \right]_{x=0}$$
 (纵波)

#### 将y的表达式代入界面关系

$$A_{1} \cos(\omega t + \phi_{1}) + A_{1}' \cos(\omega t + \phi_{1}') = A_{2} \cos(\omega t + \phi_{2})$$

$$\frac{Y_{1}}{\lambda_{1}} [A_{1} \sin(\omega t + \phi_{1}) - A_{1}' \sin(\omega t + \phi_{1}')] = \frac{Y_{2}}{\lambda_{2}} A_{2} \sin(\omega t + \phi_{2})$$

#### 考虑 $Y=\rho u^2$ $\lambda=uT$ 可得:

$$z_{1}[A_{1}\sin(\omega t + \phi_{1}) - A_{1}'\sin(\omega t + \phi_{1}')] = z_{2}A_{2}\sin(\omega t + \phi_{2})$$

$$A_{1}e^{i(\omega t + \phi_{1})} + A_{1}'e^{i(\omega t + \phi_{1}')} = A_{2}e^{i(\omega t + \phi_{2})}$$

$$z_{1}[A_{1}e^{i(\omega t + \phi_{1})} - A_{1}'e^{i(\omega t + \phi_{1}')}] = z_{2}A_{2}e^{i(\omega t + \phi_{2})}$$
**t=0时:**

$$\begin{split} A_1 e^{i\phi_1} + A_1 ' e^{i\phi_1'} &= A_2 e^{i\phi_2} \\ z_1 (A_1 e^{i\phi_1} - A_1 ' e^{i\phi_1'}) &= z_2 A_2 e^{i\phi_2} \end{split}$$

$$A_2 e^{i(\phi_2 - \phi_1)} = \frac{2z_1}{z_1 + z_2} A_1 \qquad \longrightarrow \qquad \phi_2 = \phi_1$$

#### 反射波:

透射波: 无特别

- (1) 波密→波疏,无特别
- (2) 波疏→波密, 反射波有相位突变 $\pi$

——半波损失



#### 一列波从某个媒质入射到另一个媒质,如下情形 会产生"半波损失"的是

- A 简谐波
- 垂直的从声阻抗相对较小的媒质入射到界 面,但两媒质的声阻抗差别不大
- 垂直的从声阻抗相对较小的媒质入射到界面,两媒质的声阻抗差别非常大

#### 能量传输比:

反射率 
$$R = \frac{I_1'}{I_1} = \left(\frac{A_1'}{A_1}\right)^2 = \left(\frac{z_1 - z_2}{z_1 + z_2}\right)^2$$

能量传输比: 
$$I = \frac{1}{2}z\omega^2 A^2$$
 反射率 
$$R = \frac{I_1'}{I_1} = \left(\frac{A_1'}{A_1}\right)^2 = \left(\frac{z_1 - z_2}{z_1 + z_2}\right)^2$$
 
$$R + T = 1$$
 (能量守恒)

- $\Delta z_1$ 、 $z_2$ 互换,R、T不变。
- $\Delta z_1 >> z_2$  或  $z_1 << z_2$ 时,  $R \approx 1$ ,  $T \approx 0$ ,全反射
- $\Delta z_1 \approx z_2$ 时, $R \approx 0$ (无反射), $T \approx 1$ ,全透射

#### 反射波:

$$A_1' = \frac{|z_1 - z_2|}{z_1 + z_2} A_1 \qquad \left\{ \begin{array}{ll} \phi_1' = \phi_1 & z_1 > z_2 \\ \phi_1' = \phi_1 - \pi & z_1 < z_2 \end{array} \right.$$

#### 透射波:

$$A_2 = \frac{2z_1}{z_1 + z_2} A_1 \qquad \phi_2 = \phi_1$$

$$\Delta z_1 >> z_2$$
 或  $z_1 << z_2$ 时,

反射波: 
$$A'_1 = A_1$$

透射波: 
$$z_1 << z_2$$
  $A_2 \approx 0$   $z_1 >> z_2$   $A_2 \approx 2A_1$ 

	$z(kg/m^2 \cdot s)$	$m{T}$
空气(标准状况)	420	空气→水 0.1%
水	1.5×10 <sup>6</sup>	空气→钢 0.004%
钢(按纵波算)	4.6×10 <sup>7</sup>	水→钢 12%

::要使声波进入钢,不能有气隙。

在钢表面涂一层油(耦合层),以增加透射率 实际的波发射和接收装置都需要设置耦合层, 以保证声阻抗的"匹配"。

### § 7.6 惠更斯原理(Huygens principle)

讨论与波的传播特性有关的现象、原理和几何方法。

由于某些原因,波在传播过程中其传播方向、频率和振幅都有可能改变。

惠更斯原理给出的方法(惠更斯作图法)

是一种处理波传播方向的普遍(简明)方法。

#### 一. 惠更斯原理(1690)

#### 1. 原理的叙述


媒质中任意波面上的各点,都可看作是 发射子波(次级波)的波源(点源),其后 的任一时刻,这些子波面的包络面(包迹) 就是波在该时刻的新的波面。


#### 2. 原理的应用

已知t时刻的波面 $\rightarrow t+\Delta t$ 时刻的波面,从而可进一步给出波的传播方向。

#### 例如,均匀各向同性媒质内波的传播:

平面波 球面波 t 时刻波面  $t+\Delta t$  时刻波面  $t+\Delta t$ 







向后?

#### 二. 波的衍射(wave diffraction)

衍射:波传播过程中,当遇到障碍物时, 能绕过障碍物边缘而偏离直线传播的现象。




相对障碍物(包括孔、缝)的线度而言,波长大衍射现象明显,波长小衍射现象不明显?



水波通过窄缝时的衍射

# Laser Diffraction and Interference

MIT Department of Physics Technical Services Group



广播和电 视哪个更 容易收到?





更容易听到男 的还是女的说 话的声音?



#### 下列说法正确的是

- A 电视信号更容易绕过障碍物
- **全** 躲在墙后面更容易听清楚男声
- **N** 躲在墙后面更容易听清楚女声