Motores y modelos

Marea, IA y Combinado

Marea: composición por reglas, sin descargas. IA: generación con un modelo compatible. Combinado: conserva una base Marea y ofrece una variación para comparar. Escucha ambas antes de elegir; más variación no implica más calidad.

Qué modelo pequeño elegir

MusicVAE Melody: melodías de cuatro compases. Melody Chords: melodías de dos compases con acorde de referencia. Drums: batería de dos compases. GrooVAE: humanización de batería de dos compases, en Combinado. La interfaz adapta la duración a cada modelo.

Cómo pedir una pieza

Estos modelos no leen prompts libres. Usa tarea, tempo, tonalidad y controles disponibles. En Marea, Cantidad de notas regula la densidad. En Combinado, Parecido a la base aparece cuando el modelo admite ese control. Para acordes, arpegios y golpes utiliza Marea o Audio por prompt.

Gestiona las descargas

Modelos IA muestra recomendaciones y requisitos. Seleccionar un modelo no lo descarga automáticamente: usa Descargar e instalar. Reconocer modelos instalados busca instalaciones compatibles. Añadir uno externo no garantiza que cualquier arquitectura se pueda ejecutar.

Notas y sonido

Editar notas modifica el patrón y crea una versión nueva. MIDI contiene eventos musicales; WAV contiene sonido. Los sonidos melódicos incluidos son sintetizados: exporta MIDI a otro instrumento si buscas un timbre distinto.

Canciones y continuidad

Un prompt útil

Indica género, energía, instrumentos, voz o instrumental y evolución deseada. Ejemplo: «Rock instrumental tranquilo, guitarra limpia, bajo cálido y batería suave; inicio contenido y final más intenso». Las descripciones preparadas siguen el idioma; tu texto se conserva al cambiarlo.

Duración y recursos

El desplegable limita las opciones según motor, operación, origen y restricciones conocidas. Los loops se expresan en compases. Un límite permitido no garantiza memoria suficiente. Con XL y mayor detalle, en GPU de hasta 12 GB se restringe la duración.

Continúa el audio anterior

Pulsa Crear siguiente parte en el resultado, o Canción por partes > Continuar desde. Se usa el final del origen para ampliar después. Intro utiliza el comienzo y amplía antes. El resultado conserva el original y añade la ampliación. Escucha la unión.

Remix no equivale a continuación

Si quieres prolongar la misma canción, usa ampliación con referencia. Primera parte / desde cero inicia una creación nueva. Completa las declaraciones de derechos cuando reutilices audio; estas declaraciones no garantizan ausencia de reclamaciones.

Cuándo tocar avanzados

Memoria automática es un punto de partida. Ahorrar VRAM reduce la presión sobre la GPU; Mantener en GPU requiere capacidad. Calidad controla el cálculo en modelos compatibles; Turbo conserva sus pasos fijos. La semilla ayuda a repetir condiciones, sin prometer audio idéntico. El planificador solo se usa si está instalado.

Edición y separación

Trabaja por selección

La pista es una línea temporal, no una categoría fija de instrumento. Usa Ctrl+clic o selección por rectángulo. Revisa el resaltado antes de aplicar cambios colectivos. Ctrl+Z deshace; Ctrl+Shift+Z rehace. Cambia la rejilla para elegir entre precisión y colocación libre.

Organiza antes de importar

Selecciona Mi carpeta / nombre en la biblioteca del editor. Importar audio e Importar carpeta respetan ese destino. Seleccionar una canción abre los controles de Tonadas, audios y fragmentos IA.

Dos procesos diferentes

Convertir en tonadas divide una mezcla: cada fragmento sigue conteniendo sus instrumentos. Separar pistas + tonadas usa Demucs para estimar fuentes y después divide los resultados. La aplicación aprovecha el modelo instalado de cuatro o seis pistas; los resultados heredan la carpeta del original.

Protege el montaje actual

La conversión abre un nuevo montaje. Si ya había clips, Marea guarda el montaje anterior antes de cambiar. Conserva también una copia .marea con nombre claro antes de un trabajo importante.

Evalúa el resultado

Puede haber fugas entre instrumentos, cortes poco musicales o cambios de continuidad. Comprueba límites de fragmentos, transiciones y repetición. Ajusta y escucha antes de reutilizar una pieza. La duración corta por sí sola no produce un loop limpio.

Micrófono, instrumentos y MIDI

Entrada de audio

En el editor abre Grabar / entradas. Selecciona micrófono o interfaz y mono/estéreo. Windows debe permitir el micrófono a aplicaciones de escritorio. Comprueba nivel y dispositivo con una toma corta antes de grabar algo importante.

Instrumentos físicos

Un instrumento necesita una entrada de audio apropiada, normalmente una interfaz. Marea recibe el dispositivo que ofrece Windows; la aplicación no sustituye la conexión física ni convierte una entrada de micrófono en entrada de instrumento.

Guardar la toma

La grabación guardada pasa a la biblioteca y puede insertarse en una pista nueva o existente. Las entradas solo se abren al grabar o conectar expresamente el teclado.

Teclado MIDI

Conecta el dispositivo MIDI desde Grabar / entradas. MIDI registra notas y eventos, no el audio real del teclado. Hay monitor opcional y preescucha sencilla; puedes descargar el MIDI original para usar otro instrumento compatible.

Límites actuales

Audio Windows MME, WAV 48 kHz / 16 bits y máximo 20 minutos. No hay ASIO ni calibración de latencia. No se graba SysEx. La prueba con micrófonos, interfaces y teclados físicos sigue pendiente; verifica tu equipo antes de una sesión importante.

Proyectos e intercambio

Tu copia principal

Guardar como .marea conserva audios utilizados y ajustes del editor en un proyecto transportable. No incluye los modelos descargados. Ctrl+O abre proyectos; Ctrl+N crea una sesión nueva. Guarda una copia con otro nombre para conservar hitos del trabajo.

Guardar como LMMS

La copia .mmp integra pistas y clips de audio. Volumen, efectos y fundidos quedan aplicados al sonido; las posiciones se redondean a la resolución de LMMS. No convierte el audio en notas ni en sintetizadores LMMS. La exportación de esta copia tiene un límite de 256 MB. Conserva el .marea.

Proyectos LMMS originales

La importación nativa de notas es parcial. Para escuchar presets, instrumentos y efectos originales utiliza el renderizado con LMMS compatible y sus plugins y muestras. Los cambios de la revisión nativa y sus VST3 no se incluyen en ese renderizado del original.

FL Studio

El intercambio FLP es parcial: sobre un original importado conserva datos y adapta patrones de notas y tempo compatibles. No reproduce el DSP de FL, no ofrece edición completa de su playlist y no crea un FLP nuevo desde cero. Falta validación con FL Studio instalado.

Elige el formato según el objetivo

.marea: continuar en Marea. .mmp: copia de audio para LMMS. MIDI: notas y tempo para otro instrumento. WAV o pistas de audio: trasladar el sonido. Ninguna opción garantiza equivalencia total entre programas.

Exportación y solución de problemas

Calidad de exportación

WAV ofrece 16 bits, 24 bits y 32 bits flotantes. FLAC conserva audio sin pérdida. MP3 ofrece 128, 192, 256 y 320 kbps, con 44,1/48 kHz. El diálogo limita combinaciones compatibles. Elige montaje completo o audio de biblioteca y revisa el destino.

Frecuencia y acabado

48 kHz es una elección práctica para fuentes de Marea. Remuestrear a una frecuencia superior no añade detalle real. Guarda un máster sin pérdida antes de crear un MP3. Escucha niveles y final del archivo exportado.

Si falla una generación

Revisa Trabajos y sus registros. Comprueba modelo instalado, memoria disponible, duración y operación. Prueba una duración menor o valores automáticos. No interpretes un error de memoria como prueba de que el proyecto se ha perdido.

Si no se escucha o no graba

Comprueba dispositivo de salida, volumen, entrada elegida y permisos de Windows. Haz una toma corta. MIDI y audio son distintos: recibir notas no significa recibir el sonido del teclado.

Ediciones y actualizaciones

Store administra instalación y actualización. Portable guarda datos en su subcarpeta data; el instalador utiliza datos separados del programa. No sincronizan bibliotecas: traslada .marea. Buscar actualizaciones abre Store, sin afirmar que haya una nueva versión. Ayuda conserva las notas y la guía.

Alcance de esta guía

Funciones de la versión 1.3.26. Bienvenida y accesos probados en entorno aislado; activación tras actualizar un MSIX firmado pendiente. No se ha repetido una evaluación musical de ACE-Step ni Demucs en esta entrega. Usa la escucha para decidir el resultado.