## 设计模式

设计模式

设计模式的八个原则:

重构关键技法

工厂模式

抽象工厂模式

单例模式

下面三个是组件协作类型的设计模式

模板方法

策略模式

观察者模式

## 设计模式的八个原则:

- 1. 依赖倒置原则:高层次的代码(稳定)不应该依赖低层次的代码(变化)、抽象的代码不应该依赖具体的代码。
- 2. 开放封闭原则: 类模块应该开放扩展的, 而其原先的代码尽量封闭不可改变。
- 3. 单一职责原则:一个类应该仅有一个变化的原因,该变化隐含了它的职责,职责太多时会导致扩展时对代码东拉西扯,造成混乱。
- 4. 替换原则: 子类必须能够替换它的基类 (IS-A), 继承可以表达类型抽象。
- 5. 接口隔离原则:接口应该小而完备,不该强迫用户使用多余的方法。
- 6. 优先使用组合而不是继承:继承通常会让子类和父类的耦合度增加、组合的方式只要求组件具备良好定义的接口。
- 7. 封装变化点:
- 8. 针对接口编程, 而不是针对实现编程。

#### 从封装变化角度对模式分类 ▶组件协作: ▶对象性能: > 数据结构 Template Method Singleton · Con Strategy Flyweight Ite Observer / Event ▶接口隔离: Chair Resp ▶单一职责: Façade > 行为变化 Decorator Proxy Comman Mediator Bridge Visitor ▶对象创建: Adapter 领域问题 ▶状态变化: Factory Method Abstract Factory Memento Prototype State Builder

## 重构关键技法

静态 动态 早绑定 晚绑定 继承 组合 编译时依赖 运行时依赖 紧耦合 松耦合

### 工厂模式

Factory Method Abstract Factory Prototype Builder


绕开new,避免对象创建过程中所导致的紧耦合,从而支持对象创建的稳定,是接口抽象之后的第一步 工作

new过程会依赖具体的类, 所以要避开。

通过虚函数实现一个多态的new。

定义一个用于创建对象的接口,让子类决定实例化哪一个类,使一个类的实例化延迟到子类。 (目的是解耦 手段是虚函数) 。

### 结构 (Structure)



红色的是稳定的部分, 蓝色的是不稳定的部分。

能够解决单个对象的需求变化,缺点在于要求创建的方法或参数要相同。

```
// 具体产品类B
class ConcreteProductB : public Product {
public:
   void operation() override {
       // 具体产品B的操作
       cout<<"B operation"<<endl;</pre>
   }
};
// 抽象工厂类
class Factory {
public:
   virtual Product* createProduct() = 0;
};
// 具体工厂类A
class ConcreteFactoryA : public Factory {
public:
   Product* createProduct() override {
       cout<<"A createProduct"<<endl;</pre>
       return new ConcreteProductA();
   }
};
// 具体工厂类B
class ConcreteFactoryB : public Factory {
public:
   Product* createProduct() override {
       cout<<"B createProduct"<<endl;</pre>
       return new ConcreteProductB();
   }
};
// 客户端代码
//在上述示例中,抽象产品类Product定义了产品的公共接口,
// 具体的产品类ConcreteProductA和ConcreteProductB
// 实现了该接口。抽象工厂类Factory定义了创建产品的接口,
// 具体的工厂类ConcreteFactoryA和ConcreteFactoryB
// 实现了该接口,并分别创建具体的产品。
int main() {
   Factory* factory = new ConcreteFactoryA(); // 或者可以使用工厂方法来创建具体的工厂
类
   Product* product = factory->createProduct();
   product->operation();
   delete product;
   delete factory;
   return 0;
}
```

### 抽象工厂模式

数据访问层需要创建一系列的对象,需要创建reader, writer等等不同的对象。比如调用不同的数据库的时候,需要绑定不同的数据库类型,这里就需要绕开new。

引入一个抽象工厂类和多个具体工厂类,使得客户端代码与具体工厂类解耦。每个具体工厂类负责创建一组相关的产品,产品之间有依赖关系。

最本质的区别就是:抽象工厂创建的是一组相关的对象。

### 单例模式

Singleton Flyweight

抽象来实现面向对象。

动机

- 特殊的类,必须保证在系统中只存在一个实例,才能保证逻辑正确性以及良好的效率
- 如何绕过常规的构造器,提供一种机制来保证一个类只有一个实例

```
class Singleton{
   // 这里要明确写在private中
   private:
       Singleton();
       Singleton(const Singleton & other);
   public:
       // 实例构造器可以是protected 方便子类创建
       static Singleton* getInstance();
       static Singleton* m_instance;
}
// 静态变量时堆对象
Singleton* Singleton::m_instance=nullptr;
// 线程非安全版本
SIngleton* Singleton::getInstance(){
   // 多线程情况下多次执行
   if(m_instance == nullptr){
       m_instance = new Singleton();
   return m_instance;
}
// 线程安全版本 但锁的代价过高
// 如果已经创建了 再访问就浪费 读的情况下就不用加锁
SIngleton* Singleton::getInstance(){
   // 多线程情况下加锁 等待执行
   Lock lock;
   if(m_instance == nullptr){
       m_instance = new SIngleton();
   return m_instance;
}
// 双检查锁 但由于内存读写reorder不安全
Singleton* Singleton::getInstance(){
   // 避免读取时候加锁
  if(m_instance == nullptr){
       Lock lock;
      // 这里的判断就是担心在35之后36行之前 有多个线 程进来,锁前锁后都要检查一遍
       if(m_instance == nullptr){
```

```
m_instance = new Singleton();
       }
  }
   return m_instance;
}
// reorder:代码会按照指令序列执行,但是到了指令层的时候,指令执行不一定是这样
m_instance = new Singleton();
先分配内存, 再调用构造器, 最后赋值返回
但是实际上可能是先分配内存, 直接赋值返回, 然后再调用构造器。
threadA进去构造,但是还没有调用构造器,此时threadB进来判断为nullptr,立马返回,但其实还没有构
造,还不能用。
// C++ 11版本之后的跨平台实现(volatile)
std::atomic<Singleton*> Singleton::m_instance;
std::mutex SIngleton::m_mutex;
Singleton* Singleton::getInstance(){
   Singleton* tmp = m_instace.load(std::memory_order_relaxed);
   std::atomic_thread_fence(std::memory_order_acquire); // 获取内存free
  if(tmp == nullptr){
   std::lock_guard<std::mutex> lock(m_mutex);
   tmp = m_instance.load(std::memory_order_relaxed);
       if(tmp == nullptr){
           tmp = new Singleton;
std::atomic_thread_fence(std::memory_order_release); // 释放内存fence
          m_instance.store(tmp,std::memory_order_relaxed);
  }
   return tmp;
}
```

#### C++11的单例模式

```
懒汉模式:
class A{
   A() {}
   A(const A& a)=delete;
   A& operaotr=(const A& a)=delete;
   // 懒汉模式的声明 声明的时候就已经初始化
   static A& GetInstance()
       static A a ;
      return a;
   }
   //饿汉模式的声明 调用这个函数的时候才进行初始化 但是会有重入的问题 这里使用call_once进
行初始化
   static A& GetInstance()
       static A* ptr = nullptr;
       if(!ptr)
       {
          ptr = new A;
```

```
}
return *ptr;
}
```

## 下面三个是组件协作类型的设计模式

框架和应用之间的关系


## 模板方法

类模式和对象方式: 类强调继承, 对象强调组合。

早绑定:晚写的代码调用早写的代码

晚绑定: 早写的代码调用晚写的代码, 延迟到子类, 支持子类的变化。 稳定中有变化。

使用虚函数实现晚绑定,或者函数指针。 让库函数开发人员调用应用开发人员的代码。 有一个稳定的点,寻找出合适的隔离点。 红色是稳定的部分,蓝色是变化的部分。




### 策略模式

扩充的时候能够不修改源代码,创建新的类去计算,剩下的不变。比如税的计算方法,增加不同的国家 对于会扩充税费的计算方法,但是只需要继承之前的策略实现新的策略就能够实现扩展。 枚举类型增加的时候需要修改代码

策略是可变的,但是基类的strategy和context是不变的,能够实现扩展且保持源代码稳定。

### 结构(Structure)



CSDN @国小天

注意:如果有 if-else 或者 switch-case 的情况就很有可能使用策略模式。从使用角度将,一些不使用的判断就会耗费资源。占据缓存内存等,对性能问题有顺带的好处。


## 观察者模式

一对多的依赖关系,一个变化有多个更新。

addObserver(xxx)

随意的添加观察者的数量,目标发送通知时无需指定观察者,通过通知机制自动执行。
OnProgress()就是通知, addobserver(xxx)就是订阅,可以 add 任意个观察者,目标无需考虑观察者,目标对象对此一无所知。


### 结构(Structure)



CSDN @国小天

对象复用:<u>享元模式</u> Flyweight:对于大量存在的细粒度对象,会产生很大的内存消耗。维护一个对象 池,当想要的对象在池中时,就不再创建,如果没有就新创建并加入,有点像线程池。

# 结构(Structure)



```
class FlyweightFactory
{
public:
  ~FlyweightFactory()
    for ( auto it = flies.begin(); it != flies.end(); it++ )
        delete it->second;
    }
    flies.clear();
  Flyweight *getFlyweight( const int key )
    if ( flies.find( key ) != flies.end() )
      return flies[ key ];
    Flyweight *fly = new ConcreteFlyweight( key );
    flies.insert( std::pair<int, Flyweight *>( key, fly ) );
    return fly;
  }
  // ...
private:
  std::map<int, Flyweight*> flies;
};
```