
🚒 救護影像抓取小幫手 快速操作指引

臺中市政府消防局 第三救災救護大隊 十九甲分隊 專用版 v3.9

系統概觀導覽

🌟 **三大核心自動化特色：**
① **免手動挑檔**：依據案件出勤時間，精準秒速篩選連續分割影片，返隊時間留空自動連續抓取。
② **免手動建資料夾**：依案號、日期（如 1023）及同仁姓名自動建立階層目錄，自動歸檔無須整理。
③ **智慧共用槽防呆**：針對行車卡與密錄 3 共用讀卡槽，嚴格實體連線偵測，自動提示換卡，絕不干擾背景拷貝。

🖥️ 軟體主介面全景實體畫面



▲ 程式全景實體畫面：最左側固定「＋」多任務分頁標籤、三步驟簡潔流暢佈局、基本設定與即時傳輸紀錄

📑 頂部多任務分頁（固定於最左側）

- **最左側「＋」按鈕**：點擊即可立即新增全新任務分頁（任務 #1、任務 #2...），各分頁獨立執行，支援多趟勤務同時處理。
- **分頁切換與關閉**：當前選中之分頁標籤左側顯示 ×，點擊 × 即可關閉該任務分頁。
- **快速設定分頁「⚙」**：固定於分頁列最右側，可切換至勤務表排班路徑及隨身碟磁碟標籤設定。


📋 日常勤務歸檔 3 步驟（標準 SOP）

直覺化三大步驟，約 15 秒內即可完成設定並開始自動拷貝

標準作業程序

【步驟 ❶：案號與出勤時段】


1. **案件案號（必填 17 碼）**：例如 `1131023-01`，即時統計輸入字數，滿 17 碼自動顯示綠色勾選防呆。
2. **出勤年份（民國 3 碼）**：系統自動帶入當年度民國年份（例如 113 或 115）。
3. **月份日期（4 碼 MMDD）**：自動帶入當天日期（例如 1023），外層目錄代碼自動對應。
4. **出勤時間（4 碼 HHMM）**：預設為**「當下時間往前推算 1 小時」**（例如 0930）。
5. **返隊時間（選填 4 碼）**：平時**留空即可**，系統將自動抓取至出勤後的最新錄影。



▲ 步驟 ❶ 實體畫面

【步驟 ❷：設備連線與出勤同仁】

1. **插上隨身碟**：將隨身碟或讀卡機插上電腦。
2. **一鍵整合執行**：點擊 **[⚡ 刷新連線並讀取排班]**。
   - 自動清空密錄 1、2、3 舊姓名 ➔ 偵測實體插入隨身碟 ➔ 僅開放有連線之設備。
   - 自動讀取排班表，依時段依序填入有連線/開放之密錄器同仁姓名！
3. **姓名快速對調**：若同仁拿錯設備，點擊 [⇅ 1 ⇄ 2 號]、[⇅ 2 ⇄ 3 號]、[⇅ 1 ⇄ 3 號] 或 [🔄 1→2→3 輪替] 即可秒速互換或輪替。



▲ 步驟 ❷ 實體畫面 (2人出勤常態)

> ⚠️ **核心硬體授權原則：**系統完全依照「使用者插入哪幾部設備」才開放對應欄位！若排班表人數大於連線設備數（例如排班 3 人但只插了 2 部密錄器），只會填入有連線的 2 部設備，未連線者保持鎖定（disabled）與空白，絕不誤填！

【步驟 ❸：開始比對時段並自動複製】

1. 點擊 **[🚀 開始比對時段並自動複製]**。
2. 系統自動彈出**「預檢確認視窗」**，確認各設備篩選出之影片部數。
3. 確認無誤後點擊「確定開始複製」，背景多執行緒全速傳輸，雙層進度條即時顯示各設備進度與整體完成率。
4. 如需中止，可隨時點擊 [⛔ 暫停並放棄]，系統將自動安全清理已複製之暫存檔案。



▲ 步驟 ❸ 實體畫面

⚡ 共用讀卡機專題防呆指南（行車 & 密錄 3）


行車紀錄器與密錄器 3 共用同一讀卡機插槽（同磁碟機代號，如 E:\）專用

共用槽專利機制

🔄 雙情境自動判斷與換卡邏輯

插卡情境	介面連線狀態與防呆	複製與換卡流程
情境 A (常態) **插行車紀錄器卡片**	• 行車紀錄器：🟢 **已連線** • 密錄器 3：⚪ 未連線 (共用槽) • **密錄器 3 自動保持鎖定**（disabled），不能填人名。若本次有第 3 人，由使用者點擊［🔒 手動解鎖］開放。	1. **無第 3 人（常見 2 人出勤，未填密錄 3 人名）**：行車與密錄 1、2 複製完成即圓滿結束，**完全不跳換卡提醒！** 2. **有第 3 人（使用者有 KEY 密錄 3 人名）**：行車複製完畢後，系統**跳出換卡提醒視窗**，換插密錄 3 繼續複製。
情境 B **只插密錄器 3 卡片**	• 密錄器 3：🟢 **已連線**（開放填姓名） • 行車紀錄器：⚪ 未連線 (共用槽) • 自動出現：☑ **本次需換卡複製行車紀錄器**（系統預設打勾）	1. **維持打勾（預設）**：密錄 3 複製完畢後，**跳出換卡提醒視窗**，提醒換插行車卡繼續複製。 2. **取消打勾（本次只需密錄 3）**：密錄 3 跑完直接結束，**不跳換卡！**

實體截圖：情境 B（插密錄 3 自動顯示換卡選項）



實體截圖：共用讀卡機獨立換卡提醒視窗



⚡ **背景不中斷拷貝技術：**換卡對話框彈出時，**密錄器 1 與密錄器 2 仍在背景線程全速持續拷貝中**，完全不受換卡對話框影響！同仁拔下卡片、換插目標卡片後，直接點擊「⚡ 我已換妥，繼續複製」即可。

預檢確認視窗與常用基本設定

預檢確認核對、未錄影空資料夾規範說明與常設路徑鎖定維護

維護與進階說明

預檢確認視窗與 0 部影片規範處理


1. **影片總數與時段預覽**：條列各設備篩選出之影片數量及最早/最晚時間，確保不抓錯影像。
2. **設備未錄到影片時（0 部）**：
   - 若該設備有插隨身碟但該時段無錄影，系統主動提供［☑ 建立空資料夾並備註原因］。
   - 下拉秒選原因（如：設備沒電、鏡頭髒污、密錄器送修、未錄影）。
   - 自動產出規範資料夾（如 `1131023-01(設備沒電)`）及包含隊名、人員、案號的 `說明.txt` 留存備查。



▲ 預檢確認視窗實體畫面

基本設定：行車紀錄器與密錄器（路徑鎖定保護）

- **【基本設定：行車紀錄器】**：設定存檔目錄與行車隨身碟來源。
- **【基本設定：密錄器】**：設定密錄器存放目錄，以及密錄器 1、2、3 各自的來源路徑。
- **平時點擊 [🔒 鎖定]**：按鈕變為［🔓 解鎖］且所有路徑輸入框變灰鎖定，防止同仁不小心誤點或打翻鍵盤改掉路徑！
- **自適應縮放與滾輪捲動**：視窗支援自由縮放最大化，滑鼠滾輪上下滾動即可完整檢視所有設定。



▲ 基本設定實體畫面（含鎖定防呆）

快速設定分頁（勤務表路徑與隨身碟標籤）

- **當月勤務表設定**：可選取單一 Excel 檔案或存放當月排班的資料夾；跨月時系統會主動提示切換確認。
- **設備 Volume Label 標籤**：設定各隨身碟標籤名稱（如 DASHCAM、BODYCAM1~3），隨插即用自動辨識磁碟機代號。



▲ 快速設定分頁實體畫面