一、基于虚拟技术的 Linux 安装

1. 新建虚拟机

- a) 安装位置剩余空间最少 20G
- b) 虚拟内存选择小于等于 2G
- c) 网络连接----桥接
- d) 虚拟磁盘类型 IDE
- e) 虚拟磁盘拆分成多文件、适中

2. 修改虚拟机设置

- a) 移除 autoinst.iso 光驱、floppy (软盘)、打印机等
- b) 添加串口 Serial Port
- c) 创建共享文件夹

3. 安装设置

【注】: (命令) linux rescue #用于系统修复

- a) 检测安装介质、安装号码 ------跳过
- b) 创建分区

类型	大小	作用	挂载点	
swap	内存2倍	虚拟内存		交换分区
ext3	100M	引导分区	/boot	
ext3	剩余全部	根	/	

- c) 软件选择"软件开发""网络服务""现在定制"
- d) 防火墙----禁用
- e) SELinux----允许

键盘组合键: <Ctrl +Alt+Backspace> ----- 作用: 重启 X-windows

二、系统的优化与基本设置

1. 安装虚拟机工具(VMware Tools)

- a. 挂载安装光盘
- b. 进入光盘目录 [root@localhost~]# cd /media/
- c. 将 VMware Tools 解包到 /usr/local/src tar -zxvf VMwaretools[tab][tab] -C /usr/local/src

d.执行安装脚本 *.pl

2. 修改终端下显示模式

- a. 打开/etc/grub.conf
- b. 在 kernel 行尾加入 vga=791

3. 修改系统默认运行级别

- a. 打开/etc/inittab
- b. 将 initdefault 行中的 5 改为 3
- 【注】修改完2、3文件后重启,系统将默认进入文本状态

Linux 的运行级别

- 0 关机
- 1 单用户无需登录直接获得root 权限(系统维护)
- 2 多用户、无网络(排除网络故障)
- 3 多用户、文本模式(系统、网络管理)
- 4 自定义
- 5 图形(桌面用户)
- 6 重启

4. 关闭冗余服务

在终端下执行 ntsysv

1-2	4) (14 1100 j b)			
<i>t</i> == -	haldaemon	图形界面支持		
保	kudzu	即插既用设备		
留留	messagebus	图形界面支持		
服	network			
服务	nfs	nfs 服务(网络文件系统可以将服		
	protmap	务器上的目录共享给远程的计算机,		

	并在远程计算机上挂载)
vmware-tools	
vmware-tal	
xfs	超级服务器可以管理很多
xineted	不能独立运行的网络服务

三、文件系统

	目录	作用	备注
	boot	Linux 内核、引导程序 (grub、lilo)	内核的作用: 文件管理、内存管理、进 程管理、设备管理
	bin	普通用户可以执行的命令	
	sbin	只有超级用户可以执行的 命令	
	etc	配置文件目录	
	proc	内核启动映像	观察内核的运行状态、微 调内核的一些参数
	sys	系统总线映射	
	usr	第三方软件目录	/usr/include C 头文件
	root	超级用户专属目录	
	home	普通用户家目录	
	media	光盘挂载目录	
,	mnt	外部存储设备挂载目录	
/	tmp	临时文件目录	
	var	日志 (网站) 等需要频繁访 问的文件	
	lib	C库目录	
		设备文件目录	每个文件对应一个设备, 而设备可能存在,也可能 不存在
		/dev/ttyn	物理终端
	1,	/dev/ptsn	虚拟终端
	dev	/dev/zero	只读 ——0
		/dev/null	只写 ——丢弃
		/dev/random	只读 ——随机数
		/dev/consde	操作系统所必须,关系到 系统登录
			741.70.77.74

四、常用操作

- 1. <Alt+Fn>n=1~7 ——物理终端间切换
- 2. 文本下启动图形界面 startx
- 3. 退出图形界面 <Ctrl+Alt+Backspace>
- 4. 图形界面下运行文本<Ctrl+Alt+Fn>n=1~6
- 5. 文本进入图形 <Alt+F7>
- 6. 终止程序运行 <Ctrl+C>
- 7. 执行程序运行命令时,在末尾家&——表示让程序在后台运行
- 8. 作业调度

jobs #查看作业号

fg 作业号 #将后台作业调入前台

<Ctrl+Z> 表示挂起前台作业

bg 作业号 #将挂起作业调入后台

- 9. <Ctrl+L> 清屏
- 10. history #显示历史命令 默认最多 1500 条
- 11.! 历史命令编号 #重新执行该命令
- 12. 历史相似命令
 - a. <Ctrl+r> 注: 在宿主机即虚拟机外将重启虚拟机
 - b. 输入相似部分
 - c. 回车执行
- 13. Tab 用法
 - a. 补全命令
 - b. 显示相似命令
 - c. 补全目录或文件

附: C 语言输入输出

1. printf

只能写标准输出中输出的字符串

2. fprintf

可以写任意文件中输出的字符串

【注】在 Linux 中一切皆文件

- a. stdin ——标准输入
- b. stdout ——标准输出 将数据存入缓冲区,待缓冲区满或遇到换行字符或程序结束时,才向输 出设备上输出内容
- c. stderr ——标准错误输出(不经过缓冲区直接输出) 例: fprintf(stdout, "Hello");

3. 返回值 return

- a. return EXIT_SUCCESS;
 - EXIT_SUCCESS 宏定义在 stdlib.h 文件中, 宏值为 0, 表示程序运行成功并退出
- b. return EXIT FAILURE;

EXIT_FAILURE 宏定义在 stdlib.h 文件中,宏值为 1,表示程序运行失败,并退出

注:返回值使用宏定义目的在于提高程序的可读性,在 main 中使用也可以在调用 exit 函数中使用。

void exit (int status) 结束当前进程,status 形参的值用于程序退出的值,相当于 main 函数中的 return 值

4. 异常处理

assert(0) //如果形参的值为真时,不做任何处理; 否则退出程序,并报错例:

```
#include <stdio.h>
#include <stdib.h>
void fun(void)
{
    int n = 0;
    assert(n!=0);
    fprintf(stdout, "%d\n", 5/n);
}
int main(int argc, char* argv[])
{
    fun();
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

例 2:

```
1 #include <stdio.h>
 2 #include <stdlib.h>
 3
 4 int main(int argc, char* argv[])
 5 {
 6
        int n = 0;
 7
 8
        while(1)
 9
10
             sleep(1);
             fprintf(stderr, "\r%02d", n++);
11
12
        }
13
        return EXIT_SUCCESS;
14
15 }
```

五、常用命令

a. 开关机命令

1. reboot
2. shutdown -r now } 重启
3. init 6
4. shutdown -h 0
5. poweroff
6. init 3
7. logout
8. exit } 退出登录(终端下)

b. 文件操作命令

1. pwd

功能:显示当前工作目录的绝对路径

2. ls

功能:显示文件和目录列表

语法: ls [参数列表] [文件或目录名称列表]

参数: -a 显示所有文件包括隐藏文件(文件名以.开始的文件)

- -1 以长格式显示文件完整信息
- -h 以适当单位显示文件大小(必须与-1配合)
- -R 递归显示目录中的所有文件
- -i 显示文件的 i 节点的值

节点:每个文件系统会对磁盘上的文件进行编号,这个号码在当前 文件系统中是唯一的

【注】中括号——可选项 尖括号——必选

列表用空格分隔,不特殊说明,次序不限

【附】提示符: \$PS1 用于定义 shell 提示符,显示内容与颜色

例: echo \$PS1

\u: 当前用户 \h: 当前主机

\w: 当前工作目录 # 超级用户

\\$:提示符类型 {

・\$ 普通用户

\A: 24 小时格式显示 HH:MM

我的设置:

PS1="\e[36m\A \e[32m[\u\e[31m@\e[33m\h \e[32m\w]\e[31m\\$\e[30m"] 显示效果:

21:16 [root@localhost ~1\$ls -a_

Is 长格式显示说明:

第一列: 文件权限及类型说明

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

文件类型 所有者权限 所属者权限 其他人权限

- [普通文件
 - d 目录
 - 1 符号链接(软链接)
 - p 管道文件
 - c 字符设备文件——顺序读写
 - b 块设备文件——随机读写(意义:统一设备访问接口,除特殊设备(网卡))
 - s 套接字文件

文件颜色

黑色——普通文件 蓝——目录 黄——设备 浅蓝——符号链接 红——压缩文件 绿——可执行文件 红闪——丢失目标的符号链接 紫——套接字 棕——管道文件

第二列: 硬连接数 (一个文件有几个文件名,而它的 i 节点号相同)

第三、四列:文件大小(空目录大小4096)

注: 设备文件表示主次设备号,设备号相同,表示使用相同的驱动程序,次设备号,表示不同的子设备

第五列:文件时间 ctime 创建时间

atime 最后访问 mtime 最后修改

注: alias ll='ls-l' (临时修改命令别名)

3. cd

功能:改变工作目录 语法: cd [目标目录]

示例: cd - (回到上一次所在工作目录)

4. mkdir

功能: 创建目录

语法: mkdir [参数] [目录列表]

参数: -p 递归创建

5. touch

功能:修改文件时间或创建一个空文件

语法: touch [文件列表]

注:如果文件存在用来修改或目录的时间(当前系统时间),否则创建一

空的普通文件

6. rm

功能:删除文件或目录

语法: rm [参数] [文件或目录列表]

参数: -r 删除目录时加此参数

-i 每删除一个文件或目录时提醒

-f 删除前不提醒

注: rm 命令默认情况下,不提示,直接删除,所以在很多操作系统上位 rm 命令起别名: alias rm='rm -i'

7. mv

功能: 文件目录移动或更目

语法: mv [参数] 源文件或目录 目标文件或目录

参数:-f 覆盖前不提醒(强制删除 force)

注:目标文件或目录,存在——移动;不存在——更名

8. cp

功能: 复制文件或目录

语法: cp [参数] 源文件或目录列表 目标文件或目录

参数: -r 复制目录,默认只复制文件不复制目录

-f 覆盖前不提醒

-a 不改变文件的权限和属性

注: 如果文件已存在,覆盖时保持原有权限属性不变

9. ln

功能: 创建链接文件

语法: In [参数] 源文件或目录 链接文件名

参数: -s 创建软连接(符号链接)文件

注: 默认情况下。 ln 创建硬连接文件

10.cat

功能: 查看文件

语法: cat [参数] 文件名

参数: -n 显示行号

-b 空行不显示行号

-s 连续多个空行,只显示一个空行

11.more

功能:分页显示文件 用空格翻页,q退出

12.less

功能:同 more

用pageup/down>翻页,q退出

13.tail

功能:显示文件尾部内容

语法: tail [-n 行号] 文件名

14.head

功能:显示文件首部内容,使用同tail

c. 查找相关

1. find

功能: 文件查找

语法: find 起始路径 -name 文件名 [-ls]

说明:基于文件名查找,[-ls]用于长格式显示查找结果

注: 文件名中可以使用通配符

*可以通配任意个任意字符?可以通配一个任意字符

2. grep

功能:基于文件内容查找

语法: grep [参数] 查找内容 起始路径或文件名

参数: -n 显示行号

-r 递归查找-i 忽略大小写

3. updatedb 与 locate

功能: 基于数据库进行查找

语法: 创建数据库(整个磁盘文件名数据库) updated

查找 locate 部分或全部文件名

注: 在更新数据库后的文件改变无法查找

4. which

功能:命令或命令别名查找

语法: which 命令或命令别名

d. 用户相关

1. group

功能:添加组

语法: group 组名 [-g 组 ID]

注: 系统会为用户和组进行编号, 小于 500 的为系统用户或系统组, 默认情

况下新添加的组和用户的 ID 由 500 开始

2. useradd 或 adduser

功能:添加用户

语法: useradd [-g 组名] [-d 家目录] 用户名

参数: -g--省略

i. 先创建与用户名相同的组

ii. 创建用户并添加到此组

-d——省略 创建家目录 /home/用户名

3. userdel

功能:删除用户

语法: userdel [-d] 用户名

参数: -d 删除用户的同时删除其家目录

4. group

功能: 删除组

语法: group 组名

注: 必须是空组才能删除

5. passwd

功能:修改用户密码

语法: passwd [用户名]

注:不加用户名,修改当前用户密码;否则,修改指定用户密码,但仅限超

级用户

6. su 与 exit

功能:用于切换用户

语法: 切换 su [-] [目标用户]

参数: - ——不写, 只切换用户不改变环境设置

省略目标用户——相当于 root

示例: _____\$PATH (root)

root \(\su \) = linfeng \(---\\$PATH(linfeng) \)

返回原用户 exit

e. 文件权限相关

1. chgrp

功能: 改变文件所属组

语法: chgrp 组名 文件或目录名列表 [参数]

参数:-R 递归修改

2. chown

功能: 改变文件或目录的所有者和所属组

语法: chown [参数] 所有者.所属组 文件或目录列表

参数: -R

说明: 所有者 —— 只修改所有者

所有者.所属组 —— 两者都修改

.所属组 —— 只修改所属组

示例: chown -R linfeng.embedded a.c

3. chmod

功能: 改变文件权限

语法: chmod [参数] 权限表达式 文件或目录列表

参数:-R 权限表达式:

i. 八进制

ii. 组合表达

所有者	u	+	r
所属组	g		W
其他人	r	-	X
以上三组	a	Ш	

示例: chmod u+x test #给 test 文件所有者执行权限

chmod ug+rw test

附:

etc/passwd #该文件存储用户的配置信息 etc/group #该文件存储用户组配置信息

f. 磁盘管理相关

1. fdisk

功能: (1) 分区管理

fdisk 磁盘设备文件名

示例: fdisk /dev/sda #对/dev/sda 磁盘进行分区

(2) 磁盘设备查看

fdisk -1

2. mount

功能:磁盘设备挂载

语法: mount [-t 分类类型] [-o 挂载参数列表] 设备文件名 挂载点

分区类型:

类型	用途	备注
vfat	Win下 fat 和 fat32	通常可省略参数 -t
ext3	Linux	
iso9660	光盘	
smbfs	Win 下网络邻居共享目录, Linux 对应	
	samba 文件系统	
nfs	Network file system	
yaffs	嵌入式设备,可读写文件系统	
ntfs	Win 下 ntfs	

挂载参数: ro 只读

rw 读写

gid 指定挂载点组 ID uid 指定挂载点用户 ID

mode=xxx 指定挂载点权限

iocharset=cp936 (字符设备乱码问题)

注: 在 UNIX 族操作系统上,将存储设备与目录进行关联的操作称为**挂载**,被关联的目录称为**挂载点。**

3. umount

功能: 卸载

语法: umount 挂载点或设备文件名

注: device a busy 的原因 —— 此设备正在使用

4. df

功能: 文件系统查看

语法: df [参数] [分区设备文件名或挂载点]

参数: -h 以适当单位显示大小

示例: df -h /dev/sda1

5. du

功能: 查看目录使用情况

语法: du [参数] [目录名]

参数: -s 只显示总计使用情况

-h 同上

示例: du -sh /mnt/usb

g. 系统管理

1. env

功能: 查看系统环境变量

变量格式: 变量=值

常见变量:

Ҳ里•	
HOSTNAME	当前主机名
SHELL	当前 shell
HISTSIZE	历史命令记录数量
USER	当前用户名
LS_COLORS	指定 ls 显示不同文件的颜色
PATH	命令路径
PWD	当前路径
LANG	当前语言类型
HOME	家目录
LOGNAME	登录用户名
OLDPWD	上一次所在工作目录

2. date

功能: 查看和修改系统时间 语法: (1) 查看 date

(2) 修改 date MMDDHHmm[[cc]YY][.SS]

月日时分 年 秒

3. hwclock

功能: 查看和修改 rtc 时钟语法: (1) 查看 hwclock

(2) 修改 hwclock -s (以rtc 时钟同步系统时钟)

hwclock -h (以系统时钟修改 rtc 时钟)

4. if config

功能: IP 查看与设置

语法: (1) 查看 ifconfig [网卡设备名]

(2) 配置 ifconfig 网卡设备名 IP 地址 [netmask(子网掩码)]

注: 网卡名 eth m[n]

m ——物理网卡 ID

n ——虚拟网卡编号(一个网卡最多虚拟四个网卡)

h. 包管理命令

1.tar

功能: 打包或解包

语法: 1) 打包 tar zcvfj 包文件名 目录

参数: z gzip 压缩

c 创建包(必选)

v 显示打包过程(可选)

f 打包成文件(必选)

j bizip 压缩

压缩类型比较:

类型	压缩比	速度	扩展名
bizip	大	慢	.tar .bz2
gzip	小	快	.tar .gt 或.tgz .

2) 解包 tar zxvf 包文件名 [-C 目标目录]

参数: x 解包

-C 指定解包路径

3) 查看包 tar ztvf 包文件名

2. rpm

功能: 红帽包管理用法: 1) 安装包

rpm -ivhU --nodeps rpm 包文件名

参数: -i 安装 (install)

-v 显示安装过程

-h 显示安装进度

-U 若包已安装则更新

--nodeps 不检查依赖关系直接安装

2) 查看系统已安装了哪些 rpm 包

rpm -qa

3) 卸载 rpm 包

rpm -e 包名

4) 查看已安装文件 rpm -ql 包名

❷: "|" 管道符

cmd1 | cmd2 —— cmd1 的标准输出将为 cmd2 的标准输入

附:

```
创建以下目录结构满足学习需要
```

```
/work/
|-- C
|-- C++
|-- database
|-- embedded
   |-- bootloader
| |-- filesystem
| |-- kernel
  |-- qt
  `-- toolchains
|-- process
|-- project
|-- qt
|-- shell
|-- signall
|-- socket
| |-- tcp
  | |-- client
  | `-- server
    `-- udp
|-- software
`-- systemcall
     |-- base
    |-- jpegdisplay
     `-- waveplay
```

遇到问题根据提示解决进行分析

- 1) 在哪里产生
- 2) 为什么产生
- 3)解决方案
- 4)解决问题(能备份一定要备份,数据无价)

I. 进程相关

1. ps

功能: 查看进程 语法: ps [参数]

参数: a 显示所有终端进程

u 显示进程详细信息

x 显示系统进程

示例: ps aux

每列意义: USER 进程拥有者

PID 进程号

> 注: 进程号范围 1~65535, 每个进程加 1, 循环递增使用 进程 ID 为 1 的进程为 init 进程是系统第一个进程, 又称 为初始进程,是所有进程的"父"进程,在系统运行过程中 其一直驻留内存

%CPU

内存占用率 %MEM VSZ 虚拟内存大小

RSS

物理内存大小 { ? 不依赖任何终端 进程所依赖的终端 { ttyn 占用终端 ptsn 虚拟终端 TTY

注:在 Linux 中所有设备个数标号几乎都从 0 开始, 因此 tty2 将表示第三个终端

S 休眠
R 运行中 STAT 进程运行状态-START TIME 运行时间(实际占用处理器的时间)

COMMAND 启动命令

2. top

功能: 动态进程查看

语法: top

命令: m 显示内存统计信息

q 退出

3. free

功能:显示内存信息

语法: free [参数]

参数: -g

-m

-k

-b

注:基本单位,默认以k为单位

4. kill

功能:给指定进程发送指定信号

语法 1: 查看信号列表

kill -l

KIII I	
SIGUP	挂起
SIGINT	终端中断信号
SIGAPRT	程序异常终止
SIGFPE	浮点数例外
SIGKILL	进程终止
SIGSEGV	段错误(内存非法访问, win 下蓝屏)

语法 2: 为进程发送信号

kill -信号值 进程 ID

注:信号——在Linux操作系统上用于实现进程间的简单通信

5. killall

功能:结束进程(基于进程启动命令)

语法: killall 进程启动命令

示例: killall httpd #daemon 进程守护注: 内部实际发送的信号为 SIGKILL

注: httpd 网站服务器程序, IIS, apache (阿帕奇)

六、VI 编辑器

a. 进入与退出

a) 1. 进入

Vi [文件名称] [+行号]

b) 2. 退出

保存并退出 :wq 退出 :q

不保存退出 (强制退出) :q!

保存 :W :w 文件名 另存为 强制保存 :w!

b. 工作模式

编辑模式: 功能等同于记事本

↑ Ii,Aa,Oo,Ss <**ESC**>

命令模式: 对 vi 下达简单编辑命令(默认)

末行模式: 下达文件操作命令或查找、另存为等相对复杂的操作命令

插入【【 。。。。行首

插入到当前光标前

追加 _「A

追加到当前光标后

..... <u>L</u>..... 在当前行下新建一行

。。。。。。 行 替换当前字符

c. 编辑命令


[n]yy 复制 n 行,复制一行时可省略 n复制 剪切 [n]dd 剪切 n 行,剪切一行时可省略 n

粘贴 将剪切板内容粘贴到当前行下(可视情况除外)

撤销 撤销编辑操作

恢复 :redo 恢复已经撤销的操作

d. 光标移动



- E 下一字符串尾
- e 下一单词尾
- gg 文件首
- G 文件尾
- :行号 调到第几行

e. 查找与替换

- 1. 完全匹配查找
 - 1) 将光标移动到要查找的单词上
 - 2) 接"#"
 - 3) 大写"N"下一处 小写"n"上一处
- 2. 部分匹配查找
 - 1) /字符串
 - 2) 大写 "N" 下一处 小写 "n" 上一处
- 3. 替换

:s/原串/新串[/g] #g 表示全局替换

f. 分屏操作

g. 可视

主要用于非整行的复制、粘贴、剪切操作

- 1. 将光标移动到可视的开始或结束处,按"v"
- 2. 通过光标移动命令将光标移动到可视的结束或开始处
- 3. 通过"d"剪切、"y"复制
- 4. 通过"p"可将剪切或复制的可视内容粘贴到光标后

f. Vi 配置

行号 :set nu

:set nonu

语法加亮 :syntax on

:syntax off

去除查找内容加亮 :nohlsearch

设置水平制表符缩进 :set ts=n #n 为缩进量

永久配置


i. 修改~/.bashrc

#加入 vi='vim'的别名命令

ii. 编辑 vi 配置脚本

~/.vimrc

七、Linux 主要配置文件



1. /etc/grub.conf

a. 全局变量(顶格)

default=值 #用于指定默认引导的操作系统(由 title 次序决定其值)timeoutout=值 #默认引导超时时间

splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz #背景图

#个性制作——320*480 索引图——保存 xpm 格式——gzip 压缩 #(hd0,0)表示第一块硬盘的第一分区,相当于/boot/

Hiddenmenu #隐藏操作系统菜单选项

title #菜单项文件

password=xxxxx #MD5 密码(128 位)

b. 局部变量(一个制表符)

root用于指定引导分区(内核所在分区,即/boot文件系统)

kernel /vmlinuz-2.6.18-308.el5 ro root=LABEL=/ rhgb quiet vga=791 #用于指定内核引导参数

- 1.内核所在文件 2.以只读方式挂载根分区
- 3.用于指定根文件系统的位置[标签](等同于 root=/dev/hda3)
- 4.启动时不打印任何信息
- 5.用于指定终端显示模式

vga——frame buffer 模式(以内存作显存,可不用显卡) 791——十六进制表示 1024*768*16bpps (16 表示十六位 色,屏幕上一点,占两个字节用来放三原色,rgb565)

5r | 6g | 5b

initrd #系统启动镜像文件 chainloader +1 #工具链

注:

注: 生成 MD5 密码命令

[root@linfeng ~]# grub-md5-crypt

sudo apt-get install hwinfo

安装完成后

sudo hwinfo —framebuffer

结果就可以看到:

Mode 0x0300: 640x400 (+640), 8 bits Mode 0x0301: 640x480 (+640), 8 bits Mode 0x0303: 800x600 (+800), 8 bits Mode 0x0305: 1024x768 (+1024), 8 bits Mode 0x0307: 1280x1024 (+1280), 8 bits

Mode 0x0311: 640x480 (+1280), 16 bits Mode 0x0312: 640x480 (+2560), 24 bits

http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?t=236915

2. /etc/inittab

格式: 标号:运行级别:动作:命令

- 1. 自定义(2~3 个字符)
- 2. 0~6之间,0项或多项,表示此配置项在哪个初始化级别下生效, 不写表示所有级别均生效

c initdefault #指定系统默认初始级别

3. 默认 { sysinit #指定系统初始化脚本(系统参数、环境变量) wait #等待该项执行完毕后,再执行其他配置项

3. /etc/fstab

格式:

设备文件名 挂载点 文件系统 挂载参数 开机是否磁盘检测 挂载次序

前四项参考 mount 1——检测 0——不检查

由 1~n 逐次挂载。0 最后推载,

注:如果在文件中出现的存储设备,挂载时仅需指定设备文件或挂载点即可。

例如: fatab 中有一行

/dev/cdrom /media iso9660 defualts 0 0

挂载此设备时,仅需执行 mount /dev/cdrom

mount /media

4. /etc/sysconfig/network

NETWORKING=yes/no #系统启动时是否开启 IPV4 网络支持

HOSTNAME=xx.xx.com #当前主机名称(全名)

GATEWAY=xx.xx.xx #网关 IP

注: 网络是否启动与网关地址配置,重启网络后生效

主机名配置重启系统后生效

重启网络方法:

service network restart Linux 下服务管理命令 start

服务名 stop

(见 ntsysv) \status

#状态

5. etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<u>xxx</u>(ethm[:n]/lo(回环))

DEVICE=xxx #设备名等同于(完全相同)

BOOTPROTO=static/dhcp #静态设置或动态获取

BROADCAST=xxxx #广播地址

HWADDR=xxxx #MAC 地址一般不能改动(可以没有,但不能错)

IPADDR=xxxx #IP 地址 NETMASK=xxxx #子网掩码 NETWORK=xxxx #网络

ONBOOT=yes/no #网卡是否随网络启动(no——禁用网卡)

注: 网卡重启生效

重启网卡 ifdown 网卡设备 Ifup 网卡设备

6. /etc/resolv.conf

DNS 客户端设置——(作用是主机名转为 IP 地址)

search xxxxx #没用可以删除

nameserver DNS 服务器 IP #(最多三个)

7. /etc/hosts

主机表文件——主要负责本机 IP 与主机名解析与反解析 (不添加主机表,可能导致图形界面起不来或启动缓慢)

8. /etc/profile

用户环境——所有用户均执行此文件,重新登录生效(Bash 无关)

9. ~/.bashrc

用户环境设置——只针对当前用户有效,重新登录后生效

10. /etc/bashrc

用户环境设置——针对所有用户,重新登录后生效(针对 Bash shell 设置)

11. /etc/passwd

用户设置——格式

用户名: 是否需要登录密码: 用户 ID: 组 ID: 用户说明: 家目录: 用户 shell

X-需要 空-不需要

注:修改后立即生效

12. /etc/group

组设置——格式:

组名: 组密码: 组 ID: 组扩展用户列表用","分隔 有无无所谓

13. /etc/shadow

密码设置——格式:

用户名: MD5 密码:

附:

开机后进入单用户系统

- 1. 按"e"进入编辑模式
- 2. 修改内核参数,在最后加1(即可进入单用户) <Ctrl+d> 结束单用户

取消 Tab 键报警声

进入/etc/inputrc

删除 set bell-style none 行前面的注释符#

八、shell 编程

Shell: 用于用户与内核进行交互的一段程序

分类: 1) GUI 用户图形接口

2) CUI 终端用户接口

[ash —— 嵌入式设备(小)

[bash — pc 机 (全)

[csh —— 网络设备(网)

1. shell 脚本的构成

- 1) 命令
- 2) 变量
- 3) 注释(只有单行注释,以#号开始,至行尾结束)
- 4)解释器说明

#!解释器路径

#!/bin/sh——符号链接,用于指定当前系统使用的默认 shell

注:嵌入式系统中的应用

- a) 系统的环境设置
- b) 启动或配置应用
- c) 设备的加载与参数设置

Shell 脚本默认扩展名为.sh

echo #显示字符串、变量

参数: -n 不换行显示

2. Shell 脚本的执行方法

1) 使用当前 shell 解释执行

语法: source 脚本文件名(可包含相对或绝对路径) 脚本文件名(可包含相对或绝对路径)

2) 使用指定 shell 解释执行

语法: shell 命令 脚本文件名

示例: sh test.sh

3) 直接运行(脚本中指定 shell 执行)

语法: 路径/脚本文件名

示例: ./test.sh

3. 变量的分类和使用

三种形式变量:

- a) 系统变量:由操作系统设置(env)
- b) 预定义变量:

\$? —— 上一条命令的执行结果(任何命令执行成功返回 0, 执行失败返回非 0, 而非 0 值一般为错误号)

\$0~\$9 — shell 脚本执行时的命令行参数

例: //test.sh [参数列表(空格分隔)] #实际使用\$1~\$9.\$0 代表自身

- c) 自定义变量:
 - i. 变量无类型
 - ii. 无需声明

语法:

- i. 赋值 变量名大写,单词下划线连接 规定: 等号两端不能有空格 值中包含空格要使用引号括起来
- ii. 引用: \$A
- iii. 释放: unset A B C (变量列表空格分隔)
- 注: '<u>单引号'</u>不支持变量,"<u>双引号"</u>支持变量 `反引号`用于括起来一条 shell 命令,当执行到包含反引号的语句时,

当先执行反引号中的命令

4. 测试语句

1) 文件测试

语法: test 测试符 文件名/目录

[测试符 文件名/目录]

测试符: -r 读

- -w 写
- -x 执行
- -d 目录
- -f 文件
- -L 符号链接
- -e 存在
- 2) 数值测试

语法: test 数值 1 测试符 数值 2

[数值1测试符数值2]

测试符: e 等于

- n 不等于
- 1 小于
- g 大于
- t、q 无意义

示例: -lt -le -nl -eq -ge

3) 字符串测试

语法 1: test 串 1 测试符 串 2 [串 1 测试符 串 2]

测试符: == !=

注:测试中一旦出现变量要用双引号将其括起来,否则可能出错

语法 2: test 测试符 串

[测试符 串]

测试符: -n 是否非空

-7

4) 逻辑测试

-a and 与 -o or 或 ! 非

5) 算数运算

语法: expr 操作数 1 运算符 操作数 2 运算符: + - * /

(运算符两边加空格,乘法需要使用转义*)

6) 特殊符号

? * 通配符、 反引号

转义符

	模式	符号	说明
输入重定向	新建	<	将符号后内容定向到符号前命令的 stdin
	追加	<<	
输出重定向	新建	>	将符号前命令的 stdout 定向到符号后的文件
	追加	>>	(不清空原有内容)

语法: 输入重定向 cmd < 串

输出重定向 cmd > 文件

注:标准错误输出,是将 stderr 定向到 stdout 然后输出(2>&1)

stdin 0

stdout 1

stderr 2

例: ls adsadas >>test 2>&1

ls adsadsa >>/dev/null 2>&1

从命令行读取数据

语法: read 变量名

5. 流程控制

```
1) 分支 (if)
   if测试1
   then
    命令1
   elif 测试2
               可重复,0~任意次
   then
   else
               可选
    命令3
   fi
2) 分支 (case)
                                     5)
  case $变量 in
  模式 1) #模式用于设置匹配方式
                                     stop)
                                     9[0-9])
   命令
  模式 2)
    命令
  模式 n)
    命令
  esac
3) 循环 (while)
  while 测试
           #真值时循环
  do
   命令
  done
     测试 #假值时循环
  until
  do
   命令
  done
4) 循环 (for)
  for 变量名 in 值列表(空格分隔)
  do
  命令
  done
```

6. 函数

附:


1. 命名法:

匈牙利法:字母全小写,单词以下划线分隔 骆驼法:函数——每个单词首字母大写 变量——第二个单词开始首字母大写

- 2. exit 1 #退出当前 shell
- 3. 目录的可执行权限 表示是否可以进入这个目录,软连接文件的权限都是 777

九、C开发工具

1. Gcc —— GNU (GUN is Not Unix)



静态库:编译时加载,运行时无关 **共享库**:编译时检测,运行时加载

2.语法:

gcc [参数] [源文件列表]

3.参数:

c) 过程控制

Gcc 默认编译到链接阶段,生成可执行文件

- -E 仅编译到预处理阶段,将预处理后的代码作为 stdout
- -S 进行到编译阶段,生成同名的.s 汇编文件
- -c 进行到组译阶段,生成同名的.o 目标文件
- -o 文件名 用于指定编译器输出文件时的文件名
- 注:编译器自带宏 __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__ 表示 当前文件 所在函数 当前行号

d) 预处理阶段

-I 路径 用于为当前预编译添加默认头文件(需要用到的头文件不在 默认目录时)

例: gcc main.c -o main -I. #包含头文件在当前目录 -include 头文件 用于指定当前预处理包含的头文件(需要调用的头文件不在

该文件中时)

例: gcc main.c -include def.h #文件中需要引用 def.h 头文件

-D 宏名 用于向当前预处理添加宏定义

例: gcc main.c -DSUMMER #给文件一个宏参数

注:

i. 宏定义时,

宏体中出现运算符,必须将宏体用括号括起来;如果是带参宏,宏体中的宏参,必须用括号括起来。

如: #define DIV(a, b) ((a)+(b))

ii. 头文件

< > 在默认头文件目录查找

""现在当前目录下查找,再到默认头文件目录下查找

iii. 条件编译

#ifndef DEF H //如果没有定义这个宏(该头文件之前的代码中)

#define DEF H //定义一个 DEF H 宏

#define VALUE 8

#endif //DEF_H 判断对应哪个 if, 防止缺省 防止头文件重复, 宏名起发为当前文件名称大写

e) 链接阶段

-1 库名 指定链接库

例: ./sin -lm #math.h 头文件需要调用链接库 (见 man sin)

注: C 库名称规范

libxxx.so.版本号 —— 共享库

libxxx.a.版本号 → ── 静态库

lib.xxx.la.版本号J

前缀 库名 类型

-L 路径 添加链接库默认路径

-static 使用静态链接库

-s 去除冗余 —— 如标识符(见 nm)

f) 编译阶段

-On n 为 0~4 的整数,用于指定编译器对代码的优化级别,数值越大优化级别越高(-O0 为默认)

注: 优化是编译器修改变量的存储位置与流程控制

建议: 优化级别为2或3

-Wall 显示所有警告信息

建议编译参数: -Wall -O3 -o 文件名

4.制作共享库

语法: gcc -fpic -shared 源文件列表 -o 库文件名

示例: gcc -Wall -O3 -fpic -shared *.c -o libxxx.so

使用: gcc -Wall -O3 -s main.c -o main -L.-I.

共享库运行时不能加载解决方法:

方法 1:添加到共享库默认路径为/lib/(针对于自己制作的共享库不提倡)

方法 2: 通过环境变量指定共享库位置

LD_LIBARAY_PATH 变量末尾加上自己的":库路径"方法 3:

- a. 修改 Linux 配置文件/etc/ld.so.conf, 在此文件中新起一行写上库路径
- b. 执行命令 ldconfig, 更新系统共享库的 hash 表

5.制作静态库

- 1. 将要制作的静态库的源文件编译成目标文件
- 2. 归档 (archive)

ar -r 静态库名 目标文件列表

- 3. 编译 略 (参照共享库)
- 4. 运行 略

6.相关文件命令

- 1. ldd ——查看可执行文件运行时所需要的共享库
 - 用法: ldd 可执行文件名
- 2. file ——查看文件类型、架构等信息

用法: file 文件名

3. stat ——查看文件属性、权限、时间等信息

用法: stat 文件名

- 4. nm ——查看可执行文件中的标识符(包括库文件) 用法: nm 可执行文件名 #strip 的文件无效(gcc 参数-s)
- 5. strip ——去除可执行文件中的冗余信息(包括库文件)

用法: strip 可执行文件

6. cproto ——由.c 源文件生成.h 头文件

用法: cproto 源文件名 #重定向到所需的.h 文件中

7.编译错误

- 1. 错误提示中由行号、文件、函数名是编译时出错,语法错误
- 2. 不显示行号等信息, 链接错误

8.ftp 使用

- 1. ftp 服务器 IP 或主机名 #进入 ftp 登录会话
- 2. 输入用户名、密码 匿名用户,用户名: ftp 密码: 无(直接回车) 成功后进入 ftp shell 操作命令:

ls 查看服务器文件列表 cd 切换在服务器中的目录

get 服务器上的文件名 下载一个文件

put 本地文件名 上传一个文件

mget 服务器上的文件名(可带通配符)下载多个文件 mput 本地文件名(可带通配符) 上传多个文件

by 退出 ftp shell

3. 保存位置为当前打开 ftp 的目录

9.源码文件的安装过程

- 1. 解包到指定目录 (/usr/local/src/)
- 2. 进入源码目录
- 3. 对源码软件进行配置 配置方法: (执行配置脚本)

./configure [--help] #不加参数默认安装

注: 为什么要配置?

- a. 检测系统架构
- b. 检查库是否满足条件
- c. 检测编译器版本
- d. 生成编译规则文件
- 4. 编译 make
- 5. 安装 make install

注: 默认情况下, 手动源码安装的库文件, 在/usr/local/lib/目录下

附:规范

- 1. 多个源文件和头文件构成的项目,要为其创建一个目录,项目目录。该项目 名应对应项目的可执行文件名
- 2. #include < > (中间加空格)
- 3. 运算符两侧必须加空格,一元运算符除外。
- 4. 逗号后加空格。
- 5. 声明语句和可执行语句之间加空格
- 6. return 之前加空格
- 7. 一条语句过长时,要分多行书写
- 8. 用水平制表符进行缩进,缩进要按层次,制表符宽度为4(set ts=4)
- 9. 文件末尾加空行

十、C语言

1.数据类型

g) 基本数据类型

主要针对内存,为了节省内存

	char	1	Unsigned 值域 0~255
整型			Signed 值域-128~127
	short	2	Unsigned 值域 0~65535
			Signed 值域-32768~32767
	int	2	字节数-16 位系统以下
		4	字节数-32 位系统以上
	long	4	以1开头的10位整数
	long long	8	(4+4 = 8)
	short long	3	$((2+4) \setminus 2=3)$
实型	float	4	(精度)小数点后6位
大空 大空	double	8	(精度)小数点后 16 位

常量表示法:

5	5L	5.0	5.	0f	.5	075	0x123f	0UL
Int	Long	Double	e flo	oat	double	八进制 int	十六进制 int	0 unsigned long
2E3	-2E-3	0.8E-5	.8	E-5	8E0.5			
2*10^3	-2*10^-3	都 dou	都 double					
ʻa'	'∖n'	'∖m'	'\0'	' \123	'\123'		'\x1234'	
字符 a	换行	m	0	字名	字符的八进制表示法		字符的十六进	制表示法
				(转	文字符开	始不多于	(转义字符+x	开始后不
				3位	的八进制	数)	多于4位的十分	六进制数)

h) 衍生数据类型

i. 数组

声明: 类型 数组名 [行长度][列长度]={{...}, {...},{...}} 在内存中按行存储

ii. 指针

声明: 类型 *变量名

存储内存地址的变量,为了存储所有地址,所占字节数与该系统的地址总线有关。一般与 int 类型的字节数相同。

指针的运算:

所以此时 P 为 0x1000 0008

指针与指针 p-q

指针与指针进行减法 (两指针类型必须相同),只有两指针指向同一数组时,才有意义,其运算结果为两指针间有多少个元素。

iii. 枚举

enum 枚举类型 {枚举列表}

例: enum WEEK{Monday = 5, Tuesday,}

i) 构造数据类型

- 1. 结构体
 - i. 先定义类型
 - ii. 通过定义的类型声明变量
 - iii. 结构体取成员的运算符有两个,分别是.和 ->
 - . 是通过结构体变量取成员 如: s.a;
 - ->是通过结构体地址取成员 如: ps->a:

注:内存对齐

- I. 4 字节对齐
- II. 如果结构体中的所有成员的数据宽度均未达到 4 字节, 按最大成员数据宽度进行对齐。

示例:

```
struct std1 {
    int a:
                                              sizeof(std1) = 24
              //4
              //1
    char b;
                                              struct std2 {
               //占空3
                                                  char c; //1
                                                            //占空 1
    float c;
              //4
    char d;
              //1
                                                  short s; //2
               //占空 3
                                              };
    double e; //8
                                              sizeof(std2) = 4
```

```
2. 共同体
   所有成员使用同一块内存
   union st{
       char a[2];
       short b;
   };
  int main(int argc, char *argv[])
       union st s;
       s.b = 0x1122;
       fprintf(stdout, "%x, %x\n", s.a[0], s.a[1]);
      return EXIT_SUCCESS;
   结果: 22,11
   判断当前系统是大端系统还是小端系统:
   在上例基础上修改
   s.b = 0x0001;
  fprintf(stdout, "这是%s 端系统\n", s.a[1]?"大": "小");
3. 位段结构
       struct st{
          unsigned int a: 5;
                          //5 表示位数
          unsigned int b: 8;
          unsigned int c: 9;
          unsigned int d: 1;
       };
       sizeof(struct st) = 4
对齐方式和结构体相同,位数不能超过前边类型的宽度
```


2.运算符

C语言中有42个运算符

赋值	=	+=	-	/=	%=	*=	6
算术	+	-	*	/	%	++	 7
关系	>	<	<=	=>		!=	6
逻辑	&&		!				3
	*(取值)	&(取址)					2
位运算	&		^	2	<<	>>	5
	& =	=	\=		<<=	=>>	5
三元	? :						
逗号	,		sizeof				

```
注: a << n 相当于 a*2^n ~1 为 -2 ~2 为 -3 ~3 为 -4 1 原码 0000 0001 取反后 1111 1110 -2 原码 1000 0010 反码 1111 1101 补码 1111 1110 在计算机中负数都以补码形式存在,所以~1 为-2
```

附: rgb565




Rgb565 = ((r & 0xF8) << 8) | ((g & 0xFC) << 3) | (b >> 3);


```
#include <stdio.h>
                                             typedef union {
#include <stdlib.h>
                                                 uint16 t rgb;
#include <stdint.h>
                                                  struct {
int main(int argc, char *argv[])
                                                      uint16 tb:5;
                                                      uint16_t g : 6;
{
     uint8 t r = 0xFF;
                                                      uint16 tr:5;
     uint8 t g = 0xCC;
                                                  }colors;
     uint8_t b = 0x99;
                                             {Color;
                                             int main(int argc, char *argv[])
     uint16 t rgb = 0;
    rgb = ((r \& 0xF8) << 8) |
                                                 uint8 t r = 0xFF;
           ((g \& 0xFC) << 3)
                                                  uint8 t g = 0xCC;
           (b >> 3);
                                                  uint8_t b = 0x99;
                                                  Color color;
     fprintf(stdout, "%4X\n", rgb);
                                                  color.colors.r = r >> 3;
     return EXIT SUCCESS;
                                                  color.colors.g = g >> 2;
}
                                                  color.colors.b = b \gg 3;
#include <stdio.h>
                                                  fprintf(stdout, "%04X\n", color.rgb);
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
                                                  return EXIT SUCCESS;
                                             }
```

十一、MAKE 工具

1.编译规则文件



2.规则文件由规则构成



规则:

i. 先递归、 后迭代

(检测依赖关系)(根据目标与依赖的时间关系,决定是否重新执行规则里的命令)

- ii. 在规则文件中,第一个目标为默认目标,如果在下达 make 命令时,不 指定目标,那就使用默认目标,为递归结点。 也可以在 make 时,指定一个目标
- iii. 没有依赖的目标为伪目标,最好在此目标之上先做说明。

如: PHONY: clean clean:

rm -f circle.o area.o main.o

3.变量

I. 自定义变量

赋值:变量名=值列表(空格分隔) #多行加转义符引用: \$(变量名)

注:

- = 引用时才展开变量值
- := 赋值时直接展开变量(替换后不变)
- += 连接形成列表
- ?= 如果原来变量没有赋值时,才有效

II. 预定义变量

\$@	本条规则的目标	
\$^	本条规则所有依赖	
\$<	本条规则第一个依赖	
CC	默认的C编译器	
CFLANGS	指定编译阶段的参数	

III. Make 的推断

推断简单的编译命令

多目标生成时,可将多个目标作为依赖关系,重新设定一个目标

4.自动生成 Makefile

a. qmake -project #使用 QT 自带工具生成一个 round.pro 项目文件

b. qmake #通过 xxx.pro 项目文件生成 Makefile 编译规则文件

c. vi Makefile 文件,对其根据需要修改 (编译参数

指定编译器 头文件指定 库名指定