



1. Phần cứng I/O

- Phần cứng hỗ trợ vào/ra cơ bản
 - ports (cổng), buses (bus), devices (các thiết bị) and controllers (bộ điều khiển)
- Phần mềm vào/ra
 - Các bộ điều khiển ngắt, Các Driver của thiết bị, Phần mém độc lập với thiết bị, Phần mềm vào/ra trong không gian người dùng
- Các thiết bi vào/ra
- Các thiết bị khối, Các thiết bị đầu cuối (dạng ký tự),
 Thiết bị đồ họa giao tiếp người dùng (màn hình, máy in,
 4-Sep-14 máy chiếu...), Các thiết bị đầu cuối mạng



Các thiết bị

- Thiết bi
 - Các thiết bị lưu trữ (đĩa từ, băng từ)
 - Các thiết bị truyền thông tin (card mạng, modem)
 - Các thiết bị giao tiếp với con người (màn hình, bàn phím, chuột)
 - Các thiết bị chuyên dụng (cần điều khiển (VD tay lái trong trò đua ô tô))
- Các thiết bị khối (VD, đĩa từ) khác với Các thiết bị ký tự (VD, bàn phím)

bị kỷ tự (VD, ban phinh)



Phân lớp thiết bị

- Các thiết bị ký tư; các thiết bị khối
- Các thiết bị truy cập tuần tư; thiết bị truy cập ngẫu nhiên
- Thiết bị đồng bộ; thiết bị không đồng bộ
- Thiết bị chuyện dụng ; thiết bị có thể dùng chia se
- Tốc độ hoạt động
- Thiết bị chỉ đọc, chỉ ghi, đọc –ghi.



Các thiết bi khối

- Thiết bị khối truyền các khối dữ liệu (VD, đĩa từ)
- Các lệnh: read, write, seek (nếu là thiết bị truy cập ngẫu nhiên)
- Các bộ truy cập file được ánh xạ bởi bộ nhớ (Memory-mapped) được xếp vào tầng đầu tiên của các bộ điều khiển (driver) truy cập thiết bị khối.



Các thiết bị ký tự

- Thiết bị ký tư truyền từng byte một (VD, bàn phím)
- · Các lệnh: get, put một ký tự
- Có thể tạo các thư viện trên "đỉnh" của các thiết bị này, để cung cấp việc truy cập từng dòng một bằng cách tạo ra các bộ đệm và các dịch vu

4-Sep-14



Các thiết bị mạng

- Network socket interface
- Các lênh; tao socket, kết nối socket cục bô tới một địa chỉ ở xa, gửi đến một socket, nhận từ một socket, lấy thông tin từ một socket

4-Sep-14



Giao tiếp giữa Thiết bị-Máy tính/Thiết bi-Thiết bi

- Về mặt vật lý: thông qua các tín hiệu được truyền qua dây cáp hoặc qua không khí
- Về mặt logic: thông qua một mối nối (VD, Serial port, RS-232 port)
- Thông thường, nhiều thiết bị được kết nối thông qua môt bus
 - Một tập các đường truyền và một tập giao thức để đặc tả các thống điệp được gửi đi trên đường truyền
 - VD, các chuẩn ANSI, IEEE or ISO
 - Các trình điều khiển đĩa sử dụng chuẩn IDE hay SCSI

4-Sep-14



Bô điều khiển thiết bi

- Các thiết bị vào ra thường gồm một thành phần thiết bị và một thành phần điện tử. Thành phần điện tử được gọi là *Bộ điều khiến thiết bị* hay *card điều* khiển (thường là một bảng mạch IC).
- Thành phần thiết bị chính là thiết bị đó.
- Giao tiếp giữa bộ điệu khiển và thiết bị là giao tiếp ở mức thấp. Các bộ điều khiển đã được cài đặt sẵn.
- - Các bộ điều khiển đĩa từ chuyển các chuỗi bit, thành các khối byte, rồi kiểm tra lỗi. Đầu tiên các khối byte được đưa vào bộ đệm trong bộ điều khiển. Sau đó kiểm tra giá trị checksum, nếu không có lỗi thì được chuyển vào bộ nhớ



Device Controller

- Bộ điều khiển đĩa từ- cài đặt cho đĩa từ giao thức thực hiện các việc: kiểm tra lỗi, lấy dữ liệu trước, tạo vùng đệm và caching
- Bộ điều khiển có các thanh ghi phục vụ cho thông tin dữ liệu và điều khiển
- CPU và các bộ điều khiển giao tiếp thông qua các chỉ thị lệnh vào/ra và dữ liệu được đưa vào các thanh ghi này
- Memory-mapped I/O: CPU "ghi" (và đọc)
 các bộ điều khiến giống như việc nó ghi và đọc
 một vùng bộ nhớ (các chỉ thị VÀO và RA,
 tương tự như các chỉ thị lệnh TAI và GHI)

p-14


13




Memory-Mapped I/O: "Ports"

- 4 thanh ghi (các cổng) trạng thái, điều khiển, dữ liệu vào, dữ liệu ra
 - Trạng thái chi trạng thái mà lệnh có hoàn thành hay không hay là thiết bị có lỗi. ...
 - Điều khiển đưa ra một lệnh hoặc thay đổi mode của thiết bị
 - Dữ liệu vào để nhận dữ liệu vào
 - Data-out dữ liệu để chuyển ra output
- Kích thước của các thanh ghi 1 to 4 bytes
- CPU phải đợi cho thanh ghi trạng thái bằng 0 trước khi đưa ra chỉ thị lệnh tiếp theo

Sep-14 14







Cách tiếp cận khác: Các ngắt

- CPU được hỗ trợ lưu thông tin ngắt, sau khi thi hành một chỉ thị lệnh, nó sẽ đọc được thông tin này
 - Các thiết bị gọi một ngắt
- CPU nhận ngắt và ghi lại trạng thái của tiến trình đang chay (nếu cần)
- CPU gửi tới bộ điều khiển ngắt
- Bộ điều khiển ngắt xác định nguồn gốc, phục vụ thiết bị rồi xóa thông tin ngắt đó trong CPU
- Tại sao phải ngắt?

4-Sep-14

17



Bộ điều khiển ngắt

- Tại thời điểm khởi động, HĐH kiểm tra các bus để xác định xem có các thiết bị nào và cài đặt trình điều khiển ngắt tương ứng trong bảng vector ngắt.
- Bảng vector ngắt được dùng để tìm vị trí mã lệnh của trình điều khiển ngắt cho một ngắt tương ứng.
- Một ngắt vào/ra được sử dụng bởi một bộ điều khiển thiết bị để báo hiệu rằng thiết bị đã sẵn sàng.




Direct Memory Access (DMA) Truy cập bộ nhớ trực tiếp

- Vấn đề: đọc một khối dữ liệu (VD, một trang từ một thiết bị khối (VD, đĩa từ)
- Lập trình vào/ra (PIO)
 - Dùng CPU để đọc bit trạng thái và đưa dữ liệu vào thanh ghi điều khiển 1 byte một lần - TỐN KÉM để truyền dữ liệu lớn
- Direct memory access (DMA)
- Dùng 1 bộ xử lý cho một mục đích chuyên dụng, được gọi là bộ điều khiển DMA



Giao thức DMA-CPU

- CPU viết một khối lệnh DMA vào bộ nhớ
 - Trỏ tới nguồn, trỏ tới đích, số byte được truyền
- CPU viết địa chỉ của khối lệnh này vào bộ điều khiển DMA và tiếp tục công việc khác
- Bộ điều khiển DMA tiếp tục các thao tác với bus bộ nhớ và không cần sự hỗ trợ của CPU
 - CPU làm nhiệm vụ kích hoạt bộ điều khiển DMA





2. Phần mềm I/O

- Nguyên lý
- Cài đặt

4-Sep-14

• Các vấn đề liên quan

4-Sep-14



Review

- I/O basic concepts
- Interrupts
- DMA
- Memory Mapped I/O

4-Sep-14



I/O Software: Principles

- Độc lập với thiết bị
 - Có thể viết chương trình truy cập tới các loại thiết bị vào ra khác nhau mà không cần phải có thêm đặc tả thiết bị
 - Đọc các trang từ đĩa mềm hoặc đĩa cứng mà không cần phải sửa đổi chương trình
- Đặt tên thống nhất
 - Tên của một file hoặc một thiết bị là một chuỗi hoặc là một số nguyên mà không phụ thuộc vào thiết bị
 - Ví dụ: Trong Unix tên của tất cả các file và các thiết bị đều được đánh địa chỉ có dạng như /dev/* ...
- Đồng bộ (blocking) và không đồng bộ (interrupt-driven) transfers



I/O Software Principles (cont.)

- Dữ liêu được lưu trữ tam thời trước khi sử dụng
- Dữ liệu cần đưa ra bộ đệm vì có thể lúc đó nó chưa cần xử lý ngay
- Vd: Bộ điều khiển thiết bị đựa một dòng dữ liệu ra bộ đệm cho đến khi toàn bộ khối được đọc. Các gói tin mạng được truyền từ mạng, và cần đưa ra bộ đệm cho bộ xử lý giao thức.
- Thiết bị chia sẻ và thiết bị chuyên dụng
 - Chia sẻ □ màn hình, đĩa từ. Chuyên dụng □ bàn phím,
 - Chia sẻ □ tốc độ chậm. Chuyên dụng □ có nhiều nguy



I/O được lập trình sẵn

- 3 cách thực hiện I/O:
 - IO được điều khiển bởi ngắt
 - I/O sử dụng DMA
 - IO phải lập trình:
 - Mọi thao tác I/O phải được lập trình và được điều khiển.
 - VD: in một file từ chương trình người dùng ra máy in có nghĩa là dữ liệu được chuyển tới nhân, và HĐH gửi lần lượt từng ký tự (tới cổng điều khiển).
 - Điều quan trọng ở đây là CPU liên tục phải xem liệu thiết bi đã sẵn sàng để nhận ký tự thứ 2 chưa. Nó dùng thao tác **polling** (or busy waiting) trên cổng trạng thái.
 - CPU không thể làm việc gì khác trong lúc đó.



Giao tiếp với bộ điều khiển: Polling


- Bộ điều khiển và CPU có mối quan hệ tương tự quan hệ giữa nhà sản xuất và khách hàng...
- Bộ điều khiển thông qua busy bit (bit trạng thái) để chỉ ra đó đang bân hay không
- CPU gửi tín hiệu các yêu cầu của nó thông qua command-ready bit (command register)

4-Sep-14



So sánh

- Interrupt-driven I/O:
 - Ưu: giúp CPU không bị busy waiting
 - Nhược: Cần tính chi phí khởi tạo và điệu khiển các ngắt
- Programmed I/O:
 - Uu: Không cần hỗ trợ ngắt hay DMA
 - Nhược: tốn thời gian CPU
- I/O sử dụng DMA:
 - Ưu: giải phóng CPU khỏi thao tác I/O
- ^{4-Sep.} Nhược: Bộ xử lý DMA chậm hơn CPU





Trình điều khiển thiết bi

- Mã đặc tả thiết bị để điều khiển một thiết bị vào/ra, *luôn được viết bởi nhà cung cấp thiết bị (vendor)* Mỗi bộ điều khiển có một số thanh ghi thiết bị dùng để ra lệnh cho thiết bị. Số các thanh ghi thiết bị và các lệnh khác nhau với các thiết bị khác nhau (VD, trinh điều khiển chuột nhận các thông tin dị chuyển của chuột, trình điều khiển đã từ nhận các thông tin về cung rấnh.) các thông tin về cung, rãnh,...).
- Một driver thiết bị là một phần của nhân HĐH
 - được biên dịch với HĐH
 - Tự động được tải vào nhân OS
- Mỗi driver thiết bị điều khiển
 - một loại thiết bị (VD, chuột)
- một lớp các thiết bị tương tư nhau (VD, driver của đĩa từ chuẩn SCSI điều khiến nhiều đĩa từ có kích thước khác nhau và tốc độ khác nhau.)

Chức năng của trình điều khiến thiết

- Nhận các yêu cầu đọc, ghi trìu tượng từ một tầng trên độc lập với thiết bị.
- Khởi tạo thiết bi
- Quản lý các yêu cầu sử dụng và ghi lại các sự kiện
- Kiểm tra các tham số đầu vào hợp lệ hay không
- Chuyển từ đầu vào trìu tượng sang các thông số cụ thể Vd, chuyển từ các khối liên tiếp sang thông tin về đầu đọc, rãnh, cung để truy cập đĩa
- Kiểm tra các thiết bị xem có đang rỗi hay không
- Điều khiển thiết bị bằng cách đưa ra một chuỗi các lệnh trình điều khiển phải quyết định xem đưa ra lệnh nào



Giao thức trình điều khiển thiết bi

- Sau khi trình điều khiển biết cần đưa ra lệnh nào, nó viết các lệnh này vào các thanh ghi thiết bị của bộ điều khiển
- Sau khi viết mỗi lệnh, nó kiểm tra xem nếu bộ điều khiển chấp nhận lệnh không và có đang sẵn sàng để nhận lệnh tiếp theo hay không.
- Sau khi lệnh được gửi đi, hoặc (a) trình điều khiển thiết bị đợi cho thiết bị gọi ngắt lại; hoặc (b) hoặc là dạng thiết bị không cần đợi vì lệnh đã được thi hành ngay lập tức.

4-Sep-14



Tầng phần mềm vào/ra độc lập với thiết bi

- Chức năng:
 - giao tiếp thống nhất với các driver thiết bị
 - Tao bô đệm
 - thông báo lỗi
 - Cấp phát và giải phóng các thiết bị chuyên
 - Cung cấp các kích cỡ khối độc lập với thiết bị

4-Sep-14



Device-Independent I/O Software

Layer

- Để cho HĐH biết càng ít về ngắt càng tốt, ngắt nên được ẩn đi.
- Cách tốt nhất để ẩn các ngắt là buộc trình điều khiển khởi tạo một thao tác vào/ra bị block cho tới khi thao tác vào/ra kết thúc và xảy ra ngắt.
- Khi ngắt xảy ra, bộ điều khiển ngắt điều khiển ngắt.
- khi điều khiển ngắt được thực hiện, bộ điều khiển ngắt unblocks trình điều khiển thiết bị và cho nó hoạt động lại.
- Mô hình này hoạt động nếu các trình điều khiển có cấu trúc như các tiên trình nhân có trang thái của riêng chúng, có các ngăn xếp và bộ đếm chương trình.

4-Sep-14



Giao tiếp thống nhất với các trình điều khiển thiết bi

- Mục đích: làm thế nào để làm cho tất cả các thiết bị I/O và các driver tương tự nhau
- Vấn đề: mỗi driver có một giao diện khác nhau với
- Giải pháp: không phải tất cả các thiết bị giống hệt nhau, nhưng chỉ có một số <u>loại thiết bi</u>.
- VD: thiết bị khối và thiết bị ký tự
- các phần mềm độc lập thiết bị chỉ quan tâm tới việc ánh xạ tới tên của các thiết bị (VD, /dev/kbd or /dev/dsk0) với thiết bị thích hợp.

4-Sep-14




Bô đêm

- bộ đệm là một vùng nhớ lưu trữ dữ liệu trong khi nó được truyền giữa 2 thiết bị hoặc giữa một thiết bị và một ứng dụng.
- nguyên nhân sinh ra bộ đệm:
 - Giải quyết vấn đề $\,$ không hợp tốc độ giữa dòng dữ liệu tới và nhận -dùng đệm kép
 - Thích hợp giữa các thiết bị có kích thước truyền khác nhau
 - Hỗ trợ copy cho các ứng dụng I/O ứng dụng ghi vào một bộ đệm và HĐH copies tới một bộ đệm nhân và ghi nó vào đĩa từ
 - Nếu không có bộ đệm thì sẽ không hiệu quả, vì tiến trình người dùng phải làm việc với từng ký tự đầu vào.

Caching

- Cache là vùng bộ nhớ có tốc độ truy cập nhanh giữ các bản sao dữ liệu và cho phép truy cập hiệu quả hơn.
- khác nhau giữa cache và buffer?






Review

- Phần mềm vào/ra
- 3 cách thực hiện vào/ra
 - Vào ra được lập trình
 - Vào ra dựa trên các ngắt
 - Vào/ra sử dụng DMA
- Trình điều khiển thiết bị
- Lời gọi hệ thống vào/ra không gian người dùng

4-Sep-14 3i





Tầng độc lập với thiết bị: Báo lỗi

- Lỗi vào/ra do lập trình
 - Lỗi này xảy ra khi tiến trình yêu cầu những việc không thể làm được (VD, ghi vào một thiết bị chi truyền dữ liệu vào như bàn phím, hoặc đọc từ một thiết bị chi truyền dl ra như máy in).
- Các lỗi vào/ra
 - Lỗi này xảy ra tại tầng thiết bị (VD, đọc một khối dữ liệu của đĩa tại vùng đĩa đã bị hỏng, hoặc đọc từ một card video đang chưa có điện)
- Phần mềm vào/ra độc lập thiết bị phát hiện các lỗi như vậy và báo lên tầng không gian người dùng.

4-Sep-14 40

4

Cấp phát và giải phóng các thiết bị chuyên dụng

- Có một số thiết bị tại một thời điểm chỉ được dùng bởi một tiến trình
 - VD, CD-ROM, một số thiết bị audio
- 2 cách tiếp cận:
 - Thực thi hàm open() trực tiếp trên file thiết bị. nếu thiết bị không sẵn sàng, open() sẽ trả lại mã lỗi.
 - Một tiến trình yêu cầu một thiết bị. Nếu nó không sẵn sàng, tiến trình bị block, đợi cho đến khi thiết bị sẵn sàng (VD, dựa trên biến semaphore).


4-Sep-14 41



Kích thước khối độc lập với thiết

bį

- Các đĩa từ khác nhau có kích thước các cung (sector) khác nhau.
- Phần mềm độc lập với thiết bị ẩn yếu tố này và cung cấp một kích thước khối thống nhất cho các tầng cao hơn.
 - Có thể là có cùng kích thước với trang ở trong hệ thống bộ nhớ ảo.





Tầng phần mềm vào/ra không gian người dùng

- Các ứng dụng trong không gian người dùng tạo ra các lời gọi hệ thống vào/ra để truy cập các thiết bị vào/ra.
- Lời gọi hệ thống vào ra thường được thực hiện bởi các hàm thư viên
- Các bước thực thi lời gọi hệ thống vào/ra:
 - Thư viện không gian người dùng gọi phần mềm vào/ra độc lập với thiết bị
 - Phần mềm vào/ra độc lập với thiết bị gọi tới trình điều khiển thiết bị tương ứng
 - Trình đk thiết bị truy cập tới bộ điều khiển thiết bị để điều khiển thiết bị tương ứng.

Sep-14 44



Lời gọi hệ thống

- Là giao diện giao tiếp giữa ứng dụng đang chạy và HĐH
- Là các macro ngôn ngữ máy hoặc các thủ tuc con
- Truyền các tham số qua các thanh ghi, vào bảng nhớ, hoặc vào ngăn xếp
- Unix có khoảng 32 lời gọi hệ thống:
- read(), write(), open(), close(), fork(), exec(),
 4-Sep-14 ioctl(),



Đồng hồ và bộ tính thời gian

- Đồng hồ (hay còn gọi là bộ tính thời gian)
 - cho biết thời gian hiện tại
 - cho biết thời gian đã qua
- Bộ tính thời gian có thể lập trình phần cứng để đo thời gian đã qua và khởi tạo các phép toán
- Đồng hồ được dùng bởi bộ lập lịch (cho việc lập lịch ưu tiên), thời gian trong ngày, đưa ra các cánh báo, điều khiển

o, died killeli



Đồng hồ

- Những đồng hồ thời trước
 - Cần hiệu điện thế 110 hoặc 220 vôn và tạo ra các ngắt mỗi một chu kỳ điện thế, tức là với tần số 50-60 Hz.
- Đồng hồ ngày nay bao gồm 3 thành phần:
 - Bộ tạo dao động
 - bộ đếm
 - thanh ghi
 - Mô tả
 - Tinh thể thạch anh (trong bộ tạo dao động) sinh ra một tín hiệu dịnh kỳ. Tin hiệu này được đưa vào bộ đềm để đểm cho tới 0.
 Khi bộ đểm =0, nó gọi một ngắt CPU. Thanh ghi được dùng để tãi lại bộ đểm.

4-Sep-14 4



Đồng hồ có thể lập trình

- Các Mode thời gian có thể lập trình:
 - one-shot mode: Khi đồng hồ được khởi tạo (bởi phần mềm), nó copy giá trị thanh ghi vào bộ đếm, giảm bộ đếm, tạo ra một ngắt khi bộ đếm =0, và dừng lại (và nó cần được khởi tạo lại)
 - square-wave mode: Khi đồng hồ được khởi tạo, nó copy giá trị thanh ghi vào trong bộ đếm, giảm dần bộ đếm, tạo ra một ngất khi bộ đếm =0, và tự động lại copy giá trị thanh ghi vào trong bộ đếm, và toàn bộ tiến trình được lặn lại
- Các ngắt định kỳ được gọi là các nhịp đồng hồ

4-Sep-14 48



Đồng hồ

- Xét đến năng lực của pin đồng hồ
- Một số đồng hồ bị sai lệch và phải đồng bộ hóa lai.
 - Đồng bộ hóa đồng hồ "bằng tay" (chỉnh lại).
 - Tự động theo định kỳ đọc thời gian từ một máy tính từ xa được gọi là UTC (Universal Coordinated Time).
- NTP (Network Time Protocol) là một giao thức chuẩn để đồng bộ hóa lại các đồng hồ giữa hai hệ thống mạng

Sep-14



Phần mềm đồng hồ

- Phần cứng đồng hồ sinh ra các ngắt tại những khoảng thời gian nhất định.
- Phần cứng đồng hồ được phục vụ bởi phần mềm điều khiển đồng hồ
- Chức năng của trình điều khiển đồng hồ:
 - Duy trì thời gian trong ngày
- Tránh các tiến trình được chạy lâu hơn thời gian mà chúng được phép chay
- Tính hiệu suất sử dụng CPU
- Đáp ứng các tiến trình yêu cầu **cảnh báo** (qua lời gọi hệ thống)
- Cung cấp watch-dog timers cho chính các bộ phân của hệ thống
- Theo dõi, điều khiển và thu thập các con số thống kê

4



Tràn thời gian (Y2K)

- Thời gian(thời gian thật): đòi hỏi phải tăng bộ đếm sau mỗi nhịp đồng hồ.
- Khó khăn là khi tràn bộ đếm?
- Giải pháp:
 - Dùng bộ đếm có nhiều bit hơn (nhưng việc duy trì bộ đếm lại tốn kém
 hơn)
 - Duy trì thời gian tính theo giây (đơn vị thời gian lớn hơn), mà không phải là từng nhịp đồng hồ nữa, dùng một bộ đếm phụ để đếm các nhịp đồng hồ trong vòng 1 giây. một đồng hồ 32 bit tính theo giây sẽ làm việc được 46 000 năm trước khi bị tràn
 - Đếm các nhịp đồng hồ, chỉ liên quan tới thời gian tương đối, mà không liên quan đến thời gian thật bên ngoài

4-Sep-14

51



Các chức năng khác

- Không để cho các tiến trình chạy quá lâu
 - Khi một tiến trình bắt đầu, bộ lập lịch khởi tạo cho bộ đếm một giá trị được tính theo đơn vị là số nhịp đồng hồ. Theo nhịp đồng hồ, bộ đếm giảm dần, và khi bộ đếm =0, bộ điều khiến gọi tới bộ lập lịch để bắt đầu một tiến trình khác
- Bộ đếm CPU
 - Hệ thống tạo ra một bộ tính thời gian phụ (khác với bộ tính thời gian chính). Khi một tiên trình bắt đầu, bộ tính thời gian phụ bắt đầu tính thời gian khi tiến trình dừng, bộ tính thời gian cho biết tiến trình đầ chạy bạo lầu. Khi một tiến trình bị ngắt, giá trị của bộ tính thời gian được cắt đi (ở đầu?) và khi tiến trình tiếp tục chạy, giá trị bộ tính thời gian lại được lấy ra để tính tiếp.
- Cách đơn giản hơn để tạo bộ đếm CPU
 - Tiến trình đang chạy có một trường trong PCB. Theo mỗi nhịp đồng hồ, trường này được tăng lên.
- Νίταγψε điểm: Các ngắt vào/ra khác có thể làm sai lệch bộ đếm.

52



Bộ tính thời gian cho từng tiến trình

- Tạo ra bộ tính thời gian để yêu cầu các tiến trình đưa ra một cảnh báo sau một khoảng thời gian cố định
 - Tiến trình tạo ra một lời gọi hệ thống alarm() chi ra thời gian mà sẽ gửi tín hiệu SIGALRM. Khi tín hiệu được nhận, hàm SIGALRM tương ứng được chạy.
 - Nếu driver đồng hồ có đủ đồng hồ, nó có thể lập cho mỗi yêu cầu một đồng hồ riêng.
- Giả lập các đồng hồ ảo từ một đồng hồ vật lý.
 - Duy trì (a) một bảng lưu thông tin các tín hiệu sắp tới, và (b) một biến chỉ thời gian của tiến trình tiếp. Khi đồng hồ được cập nhật, driver kiểm tra thời gian cho tín hiệu gần nhất sẽ xây ra. Tiếp đó, bảng lại cập nhật cho tín hiệu tiếp sau.

4 Com 14



Watchdog Timer và theo dõi

- Khi đồng hồ được tạo, và khi kết thúc, thay vì hệ thống đưa ra một tín hiệu như trong trường hợp tín hiệu người dùng, trình điều khiển đồng hồ gọi một thủ tục được cung cấp bởi tiến trình gọi
- Dùng để theo dõi
 - Xây dựng một biểu đồ cho bộ đếm và theo dõi xem nó sử dụng thời gian ở đâu (cho tiến trình nào).
 - Dùng để thống kê
 - Debug

4-Sep-14

54



Soft Timers

- Bộ tính thời gian dựa trên phần mềm, gọi là soft timer, là một bộ tính thời gian:

 - một bộ tính thơi gián.
 có thể được đặt một chuỗi các yêu cầu theo ý muốn
 được đọc bởi nhân khi các đầu vào được làm cho lời gọi hệ thống, page faults, I/O interrupts, CPU going idle
 nểu soft timer kết thúc, sự kiện đã dựco lập lịch sẽ được thi hành (VD, truyền các gối tin) mà không cần phải chuyển tới mode nhân
- Soft timer có thể giảm bớt các ngắt
 Nếu các đầu vào nhân được ghi thưởng xuyên, thì soft timer kiểm tra thường xuyên hơn
 tần suất của soft timer có thể bằng tần suất của chính các ngắt (mà không phải tồn kém cho các ngắt)!

